



SHARP
SOFTWARE
MANUAL

~~68030用

Human68k ver 3.0

ユーザーズマニュアル







## Human68k ユーザーズ マニュアル




## はじめに

本書は、シャープパーソナルワークステーション「X68030シリーズ」上で動作するオペレーティングシステム「Human68k」の説明書です。Human68kの機能、およびその使い方が詳細に解説されています。

なお、本機の取り扱いについては、別冊の「取扱説明書」にわかりやすく説明されています。初めて本機をお使いになる方は、必ず「取扱説明書」を先にご覧ください。

下図は、本機に同梱の6冊のマニュアルの互いの関係を示しています。



## マニュアルの使い方

このマニュアルは、初めてお使いになる方はもちろん、ひととおりHuman68kを理解した方でも使えるようになっております。

初めての方は、まず第1部第1章から4章までご覧いただき、オペレーティングシステムや Human68kの概要などを理解されるよう、お勧めします。このあと、使ってみたいコマンドを選び、まず具体例を参考にさわってみたり、付属のスクリーンエディタの使い方へと発展するとよいでしょう。ものは試しです。システムディスクのバックアップをとり、キーを押しながらいろいろと試してください。まちがいを恐れずチャレンジしてください。

ひととおりHuman68kを理解された方は、辞書代わりとして活用していただくと、コマンドの書式や機能などをより深く理解されるはずです。

また、目次や索引も、本書の構成にそった〈目次〉、コマンド名から目的のページや機能をさがせる 〈コマンド別目次〉、お使いになる目的に応じて目的のページやコマンドをさがせる〈索引〉、と使い方 に応じて構成されています。大いにご活用ください。

各部の構成は、次のとおりです。

#### 第1部 Human68k

各 章	内容
第1章	オペレーティングシステムの概要や、Human68kの構成および機能の概略など
第2章	Human68kの起動から終了の方法まで、フロッピーディスクのフォーマットやバックアップコピーの作成
第3章	Human68kにおけるファイルとディレクトリの扱い
第4章	Human68kで使うことができるコマンドの概略とその種類など、バッチ処理やリダイレクト機能
第5章	各コマンドの詳細な使い方 コマンドはアルファベット順に並んでいます
第6章	テンプレート機能やヒストリ機能などのキー入力の編集機能、キーボードコントロール機能
第7章	CONFIG. SYSファイルによるシステム構築の方法
第8章	デバイスエラーの処置方法

#### 第2部 スクリーンエディタ ED

各章	内容
第1章	スクリーンエディタEDの機能の概略、起動方法と終了方法など
第2章	実際の編集作業で使うEDのコマンドの使い方 機能別に分類されています
第3章	EDをより高度に使うための、スイッチをつけた起動方法
第4章	EDの簡単な操作例
第5章	EDのコマンドやキー操作の一覧

#### 付 録

ASCII制御コード、エスケープシーケンスの一覧など、Human68kを使う上で必要な資料

## 本書で用いる表記法

Human68kのコマンドの書式は、以下の表記法に従って表現しています。

その他カンマ (,)、コロン (:)、スラッシュ (/)、等号 (=) などの記号は表記されている通りに入力してください。入力する位置も変えてはいけません。

	角形のツコ	オノションです。必要に応じて入力してください。
< >	山形カッコ	あなたが入力するデータです。
		たとえば次のような場合は、"PATH" に続けて実際の "パス名" を入力しま
		す。
		PATH (パス名)
{ }	波形カッコ	カッコの中から必要な項目を選んで入力します。
		角形カッコで囲まれていない限りは、最低1つの入力が必要です。
1	縦 線	下記のように、選択項目の区切りに使います。
		〈パス名〉   〈ファイル名〉
		ただし、フィルタの中で使用した場合は、パイプを表します(4.7.2項参
		HK) 。
		DIR   SORT (この場合、   はパイプ)
•••••	省略記号	オプションです。必要に応じて数度繰り返して入力する項目です。
	ケイ囲み	大文字が「一」で囲まれているときは、特殊な文字の入力を表します。
		CTRL + C などはコントロール文字を表します。
	リターンキー	リターンキーの入力を表します。

なお、本書中でコマンド入力の例をあげる際には、"A>"などのプロンプト記号を省略し、キー入力すべき文字を大文字によって表記してあります。

## 目 次

## 第1部 Human68k

第	1章	Hun	man <b>68</b> kの概要	3
	1	. 1 H	uman68kとは	3
	1	. 2 H	uman68kの特長	4
		1.2.	1 バックグラウンド処理	4
		1.2.2	2 ネットワーク環境への対応	. 5
		1.2.3	3 ヒストリデバイスドライバ····································	. 5
		1.2.	4 ファイルアクセス ····································	6
		1.2.5	5 対話型メニューコマンドの採用	6
		1.2.6	6 ハードディスクのパーティション(領域分割)	6
	1	. 3 H	uman68k ver.3.0の特長	7
		1.3.	1 CPU種類の判別 ······	7
		1.3.2	2 SCSIデバイスドライバの標準装備	7
		1.3.3	3 CONFIGファイル機能の充実 ····································	7
		1.3.4	4 MIDI対応、OPMDRV3.Xの搭載 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
第	2章	Hun	nan <b>68</b> kの起動	9
	2	.1 イ	ントロダクション	9
	2	. 2 H	uman68kの起動	9
	2	. 3 シ	ステム終了の方法	11
	2	.4 7	ロッピーディスクのフォーマット	11
	2	.5 フ	ロッピーディスクのバックアップ	13
	2	. 6 自	動実行バッチファイル(AUTOEXEC.BAT)について	16
	2	.7 フ	ァイル	16
	2	. 8 内	蔵ハードディスクの初期化と領域確保	17
	2	. 9 シ	ステム、辞書ディスクの内容を内蔵ハードディスクに転送する(内蔵ハードディスクからの起動)・・・	20

	3.1	イン	トロダクション …		•••••	23
	3.2	ファ	イル名の付け方 …			23
	3.3	ワイ	ルドカード		•••••	24
	3.4	子約	ファイル名		•••••	25
	3.5	ファ	イルの取り扱い …			26
	3.5	5.1	ファイルのコピー			26
	3.5	5.2	ファイルの作成		•••••	26
	3.5	5.3	ファイルの削除			27
	3.6	ディ	レクトリ		······	28
	3.7	ディ	レクトリの取り扱	ks		30
	3.7	7.1	パス名			30
	3.7	7.2	ディレクトリの種	多動		32
	3.7	7.3	ディレクトリの作	<b> </b>		32
	3.7	7.4	ディレクトリの肖	『除		33
第 4	章 =	マン	<b>/ドについて</b>			35
	4 1	1.	トロダクション			25
	•	-	140 MOSTORION ET ONTON PROMERCIOT			
	0007.000.0					
	573					
					レの作り方	
					XEC. BAT)の作り方	
			the parties of the second			
			100,000	_		
	30 × 1	8 - <del>1</del> 500 <del>- 1</del>				
第 5	章 =	50 50				45
7,7 -						
	5.1	3.0			•••••	
	5.2	Hun	nan68kのコマント	·		45
		AT'	TRIB	48	CHKDSK 58	
		NESS (2000)	CKUP	2000/TO	CLS 60	
		BIN	ID	52	COMMAND61	
		BRI	EAK	55	COPY64	
		CAG	CHE	56	COPY2 68	
		CH	DIR(CD)	57	COPYALL 72	

		5. エイリアス(別名定義)機能…		198
		4. ディレクトリ変更履歴の検索	と再入力	198
		3. 入力文字列のヒストリの検索。	と再入力(ヒストリ機能)	197
		2. テンプレートの操作	•••••	197
		1. コマンド行での編集機能		197
	6.4	. 1 HISTORY.Xの概要 ········	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	197
6	5.4	ヒストリデバイスドライバ		197
$\epsilon$	5.3	ヒストリ機能(HISゴマンド)		194
6	5.2	テンプレート機能	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	189
6	5.1	イントロダクション		189
第 6 章	<b>声</b>	一入力の編集とキーボート	「コントロール	189
		IF 185		
		GOTO 184	SHIFT 188	
		FOR 183	REM ····· 187	
		ECHO 181	PAUSE 186	
	5.3	バッチ処理コマンド	••••••	180
		PROCESS122		
		PR ····· 120	WHERE 179	
		PATH 118	VOL 177	
		MOVE 117	VERIFY 176	
		MORE 116	VER 175	
		MKDIR(MD) 115	USKCGM 170	
		MEMFREE 114	TYPE 169	
		KEY 110	TREE 168	
		HIS 108	TIMER 165	
		FORMAT 99	TIME 164	
		FIND 97	TEMP 163	
		FC ····· 95	SYS161	
		FASTSEEK 94	SWITCH146	
		FASTOPEN 93	SUBST 144	
		FASTIO 92	SPEED 140	
		EXIT91	SORT 139	
		DUMP 90	SET137	
		DRIVE 88	SCREEN 135	
		DISKCOPY 82	RMDIR(RD) · · · · · 134	
		DIR79	RESTORE 132	
		DEL(ERASE) 77	REN(RENAME) · · · · · · 130	
		DATE 75	RECOVER127	
		CTTY 74	PROMPT 125	

	6. 簡易バッチ機能	199
	7. 環境変数の取り込み・その他	199
6.4	. 2 HISTORY.Xの機能 ········	199
	1. コマンド行での編集機能	200
	2. テンプレートの操作	202
	3. 入力文字列のヒストリの検索	と再入力(ヒストリ機能)203
	4. ディレクトリ変更履歴の検索	と再入力206
	5. エイリアス(別名定義)機能…	207
	6. 簡易バッチ機能	209
	7. 環境変数の取り込み・その他	209
6.4	.3 定義ファイルについて	210
	1. ヒストリ定義ファイル	211
	2. キー定義ファイル	211
6.4	<ul><li>・. 4 オプションについて</li></ul>	212
	1. 組み込み時(初期起動時)に設	定できるもの213
	2. 随時設定変更できるもの(初期	明組み込み時にも設定可能)214
	3. 組み込み時以外にのみ設定で	きるもの216
6.4	.5 HISTORY.Xの運用につい	<i>C</i> 218
	1. エイリアス機能の利用	218
	2. ヘルプファイルについて	221
6.5	キーボードコントロール機能	222
** · * *		200
弗/早ン	ノステムの構築	
7.1	イントロダクション	223
7.2	CONFIG.SYSファイルのコマン	F ······ 223
	BELL 226	LASTDRIVE236
	BREAK 226	PROCESS 236
	BUFFERS 227	PROGRAM 237
	COMMON 227	SCSIDEV 237
	DEVICE 228	SHARE 238
	DIRSCH 231	SHELL 238
	ENVSET 231	TITLE239
	EXCONFIG(CONFIGED) ····· 232	USKCG 239
	FILES 235	VERIFY 240
	KEY235	

241	VICEドライバについて	7.3
242	ライバについて	7.4
245	源の制御	7.4
259	M音源の音色データ(レジスタ)	7.4
267	タ設定について	7.5
268	′ィスクについて·······	7.6
270	スエラーの処置方法	第8章 デ
270	ロダクション	8.1
X <del>-1</del> (1) (4)	スエラーメッセージ	
270	スエラーの処置方法	8.3

## 第2部 スクリーンエディタED

第 1	章	スクリーンエディタEDの概要	275
	1.1	EDとは	275
	1.2	EDの機能 ······	275
	1.3	EDの起動	275
	1.4	EDの終了	277
第 2	章 E	Dのコマンドの解説	278
	2.1	カーソルの移動	278
	2.2	挿 入	280
	2.3	削 除	281
	2.4	検 索	281
	2.5	置 換	282
	2.6	ファイルの読み込み・書き出し	285
	2.7	カットバッファ	286
	2.8	その他の編集コマンド	287
	2.9	ファイルのセーブ・編集の終了	289
	2.10	複数ファイルの編集	290
第 3	章 E	Dのスイッチ付き起動	292
<b>30</b> 4	<b>*</b> -	<b>つかね</b> 佐田	204
男 4	早上	Dの操作例	294
第 5	章 E	Dのコマンド一覧	296
付	録		
付録	1	ASCII制御コード ····································	301
付録	2	エスケープシーケンス	303
付録	3	テレビコントロールコード一覧	307
索 引			308

## コマンド別目次

ATTRIB	ファイルの属性の設定・解除48
BACKUP	ハードディスクからフロッピーディスクに、1つまたはそれ以上のファイルのバッ
	クアップ作成
BIND	オーバーレイXファイルの作成・変更 52
BREAK	CTRL + C       のチェック機能の設定
CACHE	CPUキャッシュのON、OFFを設定 · · · · · 56
CHDIR(CD)	カレントディレクトリの変更・表示 57
CHKDSK	ディスクの状態の報告
CLS	ディスプレイの消去 60
COMMAND	コマンドプロセッサ COMMAND.X の起動 61
COPY	ファイルのコピー・連結
COPY2	ハードディスク上のファイルのフロッピーディスクへの退避・フロッピーディスク
	上の退避ファイルのハードディスクへの復帰 68
COPYALL	ファイルおよびディレクトリのコピー72
CTTY	入出力デバイスの変更 74
DATE	日付の表示・設定 75
DEL(ERASE)	ファイルの削除 77
DIR	ディレクトリ(ファイル名一覧)の表示 79
DISKCOPY	ディスク全体のコピー・比較照合82
DRIVE	ドライブの種類、状態の表示・ドライブ名の交換 88
DUMP	16進表現・文字によるファイル内容の表示 90
ECHO	バッチ処理中におけるコマンド行表示の設定・メッセージの表示 181
EXIT	子プロセスとして起動された COMMAND.X からの親プロセスへのリターン …91
FASTIO	IO関連の高速化 ······ 92
FASTOPEN	ファイル名の管理環境設定93
FASTSEEK	デバイスの管理領域サイズの設定 94
FC	ファイル内容の比較95
FIND	ファイル中の指定文字列の検索97
FOR	コマンドの反復実行183
FORMAT	ディスクのフォーマット(初期化) 99
GOTO	バッチ処理の流れの変更184
HIS	ヒストリ 行列の表示108
IF	条件設定によるバッチ処理185
KEY	ファンクションキーなどの設定110
MEMFREE	使用可能なメモリサイズの表示114
MKDIR (MD)	新しいディレクトリの作成115
MORE	1 画面ごとの表示116

MOVE	ファイルの移動117
PATH	外部コマンド検索のための PATH の設定118
PAUSE	バッチ処理の一時停止
PR	ファイル内容のページング120
PROCESS	プロセスの情報を表示122
PROMPT	プロンプトの設定
RECOVER	不良クラスタを含むファイルまたはディスクの修復127
REM	バッチ処理におけるコメントの表示
REN (RENAME)	ファイル名の変更130
RESTORE	BACKUP コマンドでバックアップされたファイルの復元132
RMDIR (RD)	ディレクトリの削除134
SCREEN	画面モードの設定135
SET	環境文字列の値の設定137
SHIFT	バッチ処理中におけるパラメータのシフト
SORT	データのソート(並べかえ)139
SPEED	RS-232C インターフェイスに対するパラメータの設定・起動140
SUBST	仮想ドライブの割り当ての設定・解除
SWITCH	メモリスイッチの設定
SYS	Human68k システムの転送
TEMP	テンポラリファイルのパスの設定163
TIME	時刻の表示・設定
TIMER	時刻の表示・アラームのセット165
TREE	ディレクトリ構造のツリー形式での表示
TYPE	ファイル内容の表示
USKCGM	外字の作成・登録・削除
VER	システムのバージョンの表示 175
VERIFY	ベリファイ機能の設定
VOL	ディスクのボリュームラベルの表示・変更
WHERE	ファイルの検索179

# 第一部


Human68k

## 第1章 Human68kの概要

#### 1.1 Human68kとは

Human68kは、本機のハードウェアの持つ高度な性能を最大限に発揮するために、独自に開発されたオペレーティングシステム (OS) です。

OSとは、ハードウェアとアプリケーションプログラムの間に立って、全体の機能をコントロールするための基本ソフトウェアのことです。OSは、表立った活躍をするわけではありませんが、アプリケーションプログラムが個々の機能を最大限に発揮できるように陰で働く、いわば "縁の下の力持ち" 的な存在である、といえます。たとえば、Hキーを押すと、「H」が入力されたことを確認し、ディスプレイに表示します。また、文字をプリンタから印刷したり、フロッピーディスクにデータを保存したりします。



コンピュータを全体として見た場合には、まずハードウェアがあり、その上にオペレーティングシステム (OS) があります。この OS (本機の場合は Human68k です) が、お使いのアプリケーションプログラムの実行環境を提供しているのです。

Human68kは、ハードウェアとアプリケーションプログラムの両方を管理します。付属のSX-WINDOWやX-BASICも、Human68kのコントロールの下で動作します。

#### 1.2 Human68kの特長

#### 1.2.1 バックグラウンド処理

Human68kは、パソコンを使ったネットワーク構築への環境が整っています。このネットワーク構築への対応については、大きく分けて次の2つがあります。その一つがこの節で取り上げる「バックグラウンド処理」、もう一つは次節で取り上げる「ネットワーク環境への対応」です。

バックグラウンド処理とは、ある処理を行いながらその裏 (バックグラウンドプロセス) で別のプログラムを同時に実行するというもので、「並行処理」ともいいます。

たとえば、通常複数台のパソコンを使ってネットワークを組むと、そのうちの一台が「ファイルサーバー」として占有されてしまい、パソコンとしての機能が使えなくなってしまいます。ところが、バックグラウンド処理を使うと、ファイルサーバーとして使いながら、同時に通常の処理もできます。

また、複数台のパソコンを使ったネットワーク処理中の並行処理のほかに、一台のパソコンで複数の処理を並行して行うこともできます。たとえば、ワープロで文章を入力・編集しながら、ディスクに収められている文書をプリンタに出力したりできます。

このようなバックグラウンド処理は、ネットワーク処理用のボードやこの機能を組み込んだソフトウェアが登場してはじめて実際に行えるようになります。現状では、上記のようなバックグラウンド処理は行えませんが、Human68kでは、このバックグラウンド処理のサンプルとして、ウェイクアップタイマ機能(TIMERコマンド)を用意しています。TIMERコマンドでは、ある処理を行いながら指定した時刻にメッセージを表示する、ADPCMファイルを再生する、テレビをコントロールする、などができます。TIMERコマンドの詳細については、「第5章 コマンド TIMER」をご覧ください。なお、バックグラウンド処理を行うには、あらかじめCONFIG.SYSに並行処理を行うプログラム数やレベル(実行間隔)、タイムスライス値(実行時間)を、「PROCESS=」を使って指定しておく必要があります。また、バックグラウンドプロセスを含めた各プロセスの状態などは、「PROCESSコマンド」を使って確認することができます。「PROCESS=」は第7章を、「PROCESSコマンド」は第5章を参照してください。

#### 1.2.2 ネットワーク環境への対応

ネットワーク環境への対応とは、今後実現されるネットワーク処理に備え、Human68kの機能として、「ファイルの共有化とロック」、そして「仮想ドライブへの対応」などを準備しているというものです。これらの機能はネットワークを構築するときになくてはならない機能です。

- ・ファイルの共有化 ネットワークを組んだときに複数のプロセスから、同じ一つのファイルをアクセスして使えるようにする機能です。このファイルの共有化によって、たとえば、ネットワークで結ばれた複数のユーザーが同じファイルを共有して使えるようになります。
- ・ファイルのロック 共有したファイルに対して書き込みを行うときなどに、ファイルの一部を保護 (アクセス禁止) するものです。このようにファイルをロックしないと、アクセスしたファイルが自由に書き込まれてしまうという危険性が生じてしまいます。
- ・仮想ドライブ ネットワークで結ばれたときに、他のパソコンのドライブをあたかも自分のドライブの中のディレクトリとして参照したり、逆に、自分のドライブの中のディレクトリにドライブ名をつけて、そのドライブ名を他のユーザーにも参照させたりすることです。つまり、実体としては存在しないドライブ (ディレクトリ) に、実在するディレクトリ (ドライブ) を割り当てて使うわけです。

なお、ファイルの共有とロックは、あらかじめCONFIG.SYSの「SHARE=」で〈共有ファイル 数〉と〈ロック領域数〉を指定しておく必要があります。

また、仮想ドライブの設定は、SUBSTコマンドを使って行いますが、仮想ドライブのドライブ数は、CONFIG. SYSの「LASTDRIVE=」で指定しておきます。

#### 1.2.3 ヒストリデバイスドライバ

Human68kは、ヒストリデバイスドライバHISTORY.XをCONFIG.SYSに組み込むこと (コマンド行からも実行可能)で、コマンドモードでのキー入力や編集が次のように効率的に行えます。

#### ●コマンド行での編集機能

これまでのテンプレート機能に加え、テンプレートからコマンド行に入力した文字列を、カーソルキーやCTRLを使って簡単に編集できます。

#### ●テンプレートの操作

テンプレート機能は、HISTORY. Xが組み込まれていなくても利用できますが、HISTORY. Xを組み込むことによってテンプレートの引き数だけをコピーすることもできます。

#### ●入力文字列のヒストリの検索と再入力(ヒストリ機能)

これまでのHISコマンドを使ったヒストリ機能でも、入力済みのコマンドをさかのぼって呼び出すことができましたが、HISTORY. Xではこの機能をさらに拡張しました。

#### ●ディレクトリ変更履歴の検索と再入力

ハードディスクを使っているときには、CHDIR (CD) コマンドを使ってディレクトリを頻繁に移動しますが、このディレクトリ変更だけのコマンドをヒストリ機能のように呼び出して実行できます。

#### ●エイリアス(別名定義)機能

スイッチやオプションの多いコマンドを、そのつど入力しているのは煩わしいものです。このようなコマンドを短い名前で定義しておき、この名前を入力するだけで長いコマンドが簡単に入力できます。

#### ●簡易バッチ機能

これまで入力したコマンドと同じコマンドをまた入力して実行させるとき、そのつど入力するのは 大変です。ましてや連続したコマンドを順に実行するときなど、複数のコマンドを覚えておくのは、 煩わしいことです。

HISTORY. Xでは、以前に実行したコマンドのリストを表示し、その中から実行したいものを選ぶだけで、簡単に実行できます。

ヒストリ機能の詳細については、「6.4 ヒストリデバイスドライバ」をご覧ください。

#### 1.2.4 ファイルアクセス

Human68kでは、将来の大容量デバイス(光磁気ディスク、CD、大容量ハードディスク、DATなど)に対応し、大容量ファイルにもアクセスできるように、1クラスタの容量を1Kバイト、2Kバイト、4Kバイト・・・32Mバイトと変えられます。この結果、大容量デバイスを接続し、大容量ファイルを扱いたい場合にも、アクセス可能です。たとえば1クラスタを64Kバイトとすると4G(ギガ)バイトの大容量ファイルでもアクセスできるようになります。

#### 1.2.5 対話型メニューコマンドの採用

誰でも簡単にしかも画面と対話しながらコマンドを操作できるよう、対話型メニューコマンドが用意されています。これにより、初心者でも比較的簡単にコマンド操作ができ、また、デモンストレーションなどで複数の人が利用するときにも便利です。

#### 1.2.6 ハードディスクのパーティション (領域分割)

Human68kでは、ハードディスクの領域を分割して、ドライブを複数割り当てられるFormatコマンドを搭載しています。たとえば、82MBのハードディスクの場合。25MBをドライブA、残りの57MBをドライブBとすることができます。また、このように領域を分割したときにどのドライブから起動するかを、起動時にメニューを表示させて自動起動するドライブを選択できます。

#### 1.3 Human68k ver.3.0の特長

#### 1.3.1 CPU種類の判別

起動時、CPUの種類を判別して起動できるようになりました。

Human68k ver.3.0は、X68000シリーズ上でも起動することができます。そのため、CPUがMC 68000なのか、MC68030なのかを判別して起動できる機能をつけました。

#### 1.3.2 SCSIデバイスドライバの標準装備

FDから起動した場合などでも、デバイスドライバ (SCSIDRV.SYS) の登録なしに、SCSIドライバが登録できるようになりました。SCSIドライバをROM内に持っているので、起動時にSCSIDRV.SYSを読み込まなくてもSCSIデバイスを使用することができます。

#### 1.3.3 CONFIGファイル機能の充実

・CONFIG.SYSを自由に変更して起動したり、色々なCONFIG.SYSを選択して起動したりできる機能を追加しました。

このサンプルプログラムとしてCONFIGED.Xを用意しています(詳細は「第7章 システムの構築 EXCONFIG」参照)。

- ・デバイスドライバを登録する前にCOMMAND.Xを使うことができるようになったため、カレント ディレクトリを移動してから、そのディレクトリに設定された環境で起動できるようになりました。
- ・起動したあとでもドライブの管理情報を変更できるようになったため、フロッピーディスクの種類を自動判別することなどが可能になりました(詳細は「7-3 FDDEVICEドライバについて」参照)。
- ・IOCACHE管理、FAT管理、DIR管理の一部を取り替えることができるようになりました。
- ・ディレクトリのサーチ機能が強化され、ファイル検索や新規作成時に、直前に実行されたディレクトリ位置の続きから検索するように指定できるようになりました。

このためファイル検索をするときに、毎回はじめから検索する場合に比べ高速に検索することができるようになりました。

#### 1.3.4 MIDI対応、OPMDRV3.Xの搭載

- ・FM音源/MIDI/ADPCMを任意のチャンネル (1~25) に割り当てて鳴らすことができます。
- ・ADPCM音を128種類まで登録することができます。
- ・トラック数は80で、25トラックまで同時演奏することができます。

- ・1トラックで和音を演奏することができます (MIDIのみ)。
- ・モジュレーション/ピッチベンドのコマンドは、そのままFM音源に対しても機能します。
- ・常にMIDIクロック (F8) を出力しているので、外部シーケンサーを同期演奏させることができます。

外部同期に設定すれば、外部シーケンサーでコントロールすることもできます。 任意の小節でのスタート/ストップができます。

- ・SOUND PRO-68KのSNDファイルで音色設定ができます。
- ・MMLデータの中にチャンネル変更コマンドを自由に設定できます。
- ・MUSIC PRO-68K[MIDI]のMUSファイルをそのまま演奏できます。
- ・OPMDRV3.X上でMUSIC PRO-68K、MUSIC PRO-68K[MIDI]がそのまま利用できます。

#### 注意

Human68k ver.3.0システムディスクに収められているコマンドおよびデバイスドライバは、 Human68K ver.3.0上でお使いください。

## 第2章 Human68kの起動

#### 2.1 イントロダクション

本章では、Human68kの起動の方法、画面上に表示されるプロンプト、Human68kシステムディスクのバックアップコピーの作成方法などについて解説します。

Human68kを操作する際には、本章の解説に従って、まずHuman68kの入っているシステムディスクのバックアップコピーを作成してください。今後Human68kを実行するときには、このバックアップコピーを使用してください。ハードディスク内蔵タイプのX68030シリーズをご使用の方が、Human 68kを操作する際には、本章の解説に従って、まず内蔵ハードディスクにシステム、辞書ディスクの内容を転送し、内蔵ハードディスクからシステム起動できるように設定しなおしてください。今後Human 68kを実行するときは、内蔵ハードディスクからシステム起動して使用してください。

#### 2.2 Human68kの起動

ここでは、本機の電源を入れてから Human68k のコマンドモードにするための手順を解説します (コマンドモードとは、システムが画面に "A>"、"B>" ……などと表示して、コマンドの入力待ち をしている状態のことをいいます)。


- (1) まず、本機のメイン電源を "入" (ON) にしてください。次に、必要な周辺機器(専用カラーディスプレイテレビ、プリンタなど)が接続されていることを確認し、それらの電源を入れてください。続いて、本体前面にある電源スイッチを "入" (ON) にしてください。 各スイッチ、コネクタの位置などコンピュータの操作方法がよくわからないときは、「取扱説明書」を参照してください。
- (2) ハードディスクを内蔵していないX68030シリーズをご使用の方は、バックアップされたシステムディスクをフロッピーディスクドライブ 0 (ドライブA) に挿入してシステム起動してください。ハードディスク内蔵タイプのX68030シリーズをご使用のかたは、内蔵ハードディスクからシステム起動してください。

なお、ハードディスク内蔵タイプで、フロッピーディスクドライブ0に挿入したシステムディスクや アプリケーションソフトから起動させるときには、OPT.1を押しながらリセットスイッチを押し、 OPT.1を押したままドライブ0のアクセス表示用ランプが2回赤く点灯するのを確認してください。 このあとドライブ0からシステムが起動されます(OPT.1を使ったフッロピーディスクドライブから の起動は、X68030シリーズ用のソフトのみです)。

この一連の操作により、Human68k その他のプログラムはシステムディスク上から本体のメモリへ読み込まれ、システムが起動します。

SX-WINDOWのデスクトップ画面からコマンドモードにするには、Human68kシステムディスクにはいっている "COMMAND.X" という名前のアイコンを、マウスの左ボタンでダブルクリック (2度続けてクリック) してください。

これにより、COMMAND. X がメモリに読み込まれて Human68k のコマンドモードになり、次のような画面が表示されます。



ここで、

#### A>

は、Human68k がコマンドの入力待ち状態であることを示します。

この "A>" のことを "プロンプト" と呼びます。ここで、"A" はカレントドライブがドライブ A であることを表示しています。

カレントドライブとは、Human68kが現在作業をしているドライブのことです。

カレントドライブを変更するときは、プロンプトのすぐあとに、変更したいドライブ名とコロンを入力し、続いて (リターンキー) を押します。以後、(しはリターンキーを押すことを意味します。カレントドライブを "A>" から "B>" に変更したいときは、

#### B : ຟ

と入力します。すると画面では、

#### B>

と表示され、カレントドライブが変更されたことを示します。

#### 2.3 システム終了の方法

Human68kのシステムを終了するには、特別な操作は必要ありません。ただし、アプリケーションプログラムなどはすべて終了し、画面にプロンプトが表示されていることを確認してください。このとき、他のアプリケーションプログラムからコマンドプロセッサを2次的に呼び出していることがありますので、念のために、

#### EXIT 🗐

と入力してみてください。他のアプリケーションプログラムから呼ばれたコマンドプロセッサの場合は、元のアプリケーションプログラムに戻ります。

作業中のプログラムが何もなければ、そのまま本体前面の電源スイツチを切って終了してください。

### 2.4 フロッピーディスクのフォーマット


新品のフロッピーディスクを使うときは、その前に必ず "フォーマット"をしなければなりません。フォーマットとは、Human68k がフロッピーディスクのデータを効率的に扱うために、"セクタ"とよばれる "区画"を決める処理のことです。紙と鉛筆による作業をする場合でも、白紙のノートをそのまま使うのではなく、自分が使いやすいように線を引いたりすることがあると思います。区画を決めることによって白紙の状態よりも情報が整理しやすくなるわけです。フォーマットもこれと同様です。

フロッピーディスクをフォーマットするときは、FORMAT コマンドを使用します。(FORMAT コマンドの詳細については第5章を参照してください)。


(1) コンピュータをシステム起動したあと、Human68kのコマンドモードに入り、プロンプトが表示 されている状態で、次のように入力します。

#### FORMAT []

次のようなメニュー画面が表示されます。



(2) カーソルキーの ↑ ↓ で「フロッピーディスク」に合わせて、 **』** を押します。 画面には次のようなメニューが表示されます。



画面が次のようになっていることを確認してください。

#### ドライブ名 ドライブB:

(フォーマットするフロッピーディスクを挿入するドライブ名。)

#### ボリューム名

(フロッピーディスクを識別するためにディスクの中に記録する名前。必要に応 じて付けますが、ここでは省略します。)

#### システム転送 しない

(Human68kのシステムを転送しません。転送するときは「する」に変えます。)

#### 初期化範囲 全て

(フロッピーディスクのすべての領域を初期化します。一度初期化してあるフロッピーディスクのデータをすべて削除してフォーマットするときには、「管理領域のみ」とするとフォーマットが速くできます。)

もし、画面が上のような設定になっていないときは、↓↓↑を使ってカーソルを設定し直す項目に合わせ、②を押してください。メニューが表示されますので、↓↑◆を使ってここで設定する内容にカーソルを合わせ、②を押します。

(3) ドライブBに新しいフロッピーディスクを挿入します。 ドライブBとは、ハードディスクを内蔵していないタイプでは、ドライブ1 ハードディスクを内蔵しているタイプでは、 ドライブ0 を指します。 (4) カーソルを「実行」に合わせ、**』**を押します。 次のようなメッセージが表示されます。

#### ドライブB (2 HDディスク)を初期化します 何かキーを押してください ESC (前に戻る)

(5) 任意のキーを押します。

これで、ドライブBのフロッピーディスクへのフォーマットが始まります。 もし、ここで中止するときは、ESCを押してください。前の画面が表示されます。

フォーマットが終了すると、次のようなメッセージが表示されます。

#### 初期化は終了しました 他のディスクを初期化しますか?

Y (継続) N (前に戻る) ESC (前に戻る)

(6) 終了するときは、N またはESCを押してください。 元のメニュー画面に戻ります。

もしここで、続けて別のフロッピーディスクをフォーマットしたいときは、「Y」を押してください。このあと、ドライブBに挿入されているフォーマット済みのフロッピーディスクを抜き、新品のフロッピーディスクを挿入して任意のキーを押してください。

(7) カーソルを「終了」に合わせ、』を押します。 FORMATコマンドが終了し、プロンプトが表示されます。

新品のフロッピーディスクをフォーマットするときはよいのですが、すでにデータが記憶されているフロッピーディスクをフォーマットすると、データはすべて消えてしまいます。フォーマットのことを"初期化"とも言いますが、これはデータがない枠だけが引いてある白紙の状態に戻すことから、そう呼ばれています。

したがって、必要なフロッピーディスクを誤ってフォーマットしてしまうことのないよう、FOR-MAT コマンドを使用するときは十分な注意が必要です。

#### 2.5 フロッピーディスクのバックアップ

フロッピーディスクのバックアップは、大切なデータを誤った操作や予期せぬ事故から保護するために行います。フロッピーディスクにコーヒーをこぼしてしまった、必要なフロッピーディスクを誤ってフォーマットしてしまった、などのような場合、フロッピーディスクのバックアップコピーをとっておけばあわてる必要はありません。バックアップコピーを使用できるわけです。

Human68kのシステムディスクなど、大切なフロッピーディスクは作業の前に必ずバックアップコピーをとる習慣を身につけてください。通常の作業はこのバックアップコピーを使います。マスターのフロッピーディスクは万一に備えて保管しておきます。


フロッピーディスクのバックアップコピーは以下の手順で行います。

- (1) 新品のフロッピーディスクを FORMAT コマンドでフォーマットします。
- (2) Human68k コマンドモードのプロンプトが表示されている状態で、

#### DISKCOPY [J]

と入力します。

次のようなメニュー画面が表示されます。



画面が次のようになっていることを確認してください。

コピー

#### 機能

(バックアップします。フロッピーディスクの内容を比較するときは、

「比較」にします。)

#### 送り側ドライブ名 ドライブA:

ハードディスク内蔵タイプは、ドライブB:

(コピーの原本になるフロッピーディスクを挿入するドライブ名。)

#### 受け側ドライブ名 ドライブB:

ハードディスク内蔵タイプは、ドライブC:

(フォーマット済みのフロッピーディスクを挿入するドライブ名。)

もし、画面が上のような設定になっていないときは、↓↓↑を使ってカーソルを設定し直す項目に合わせ、↓を押してください。メニューが表示されますので、↓↓↑を使ってここで設定する内容にカーソルを合わせ、↓を押します。

- (3) ドライブAに原本となるフロッピーディスクを挿入します。 ハードディスク内蔵タイプでは、ドライブBに挿入します。 ここで、原本となるフロッピーディスクを挿入するのは、ドライブ0となります。
- (4) ドライブBにフォーマット済みのフロッピーディスクを挿入します。 ハードディスク内蔵タイプでは、ドライブCに挿入します。 ここで、原本となるフロッピーディスクを挿入するのは、ドライブ1となります。 フロッピーディスクのフォーマットは、「2.4フロッピーディスクのフォーマット」の手順で作成してください。
- (5) カーソルを「実行」に合わせ、**』**を押します。 次のようなメッセージが表示されます。

ドライブAから、ドライブBへコピーします 何かキーを押してください ESC (前に戻る)

もし、ここで中止するときは、ESCを押してください。前の画面が表示されます。 ハードディスク内蔵タイプでは、「ドライブBから、ドライブCにコピーします」と表示されま す。もし、

容量の異なるディスクは、コピーできません 何かキーを押してください

と表示されたときは、任意のキーを押したあと、前の画面でドライブ名を確認の上、送り側ドライブ名をドライブBに、受け側ドライブ名をドライブCに変更してください。

(6) 任意のキーを押します。

これで、コピーが始まります。

コピーが終了すると、次のメッセージが表示されます。

#### コピーは終了しました 他のディスクをコピーしますか?

Y (継続) N (前に戻る) ESC (前に戻る)

(7) 終了するときは、N またはESCを押してください。

元のメニュー画面に戻ります。

もしここで、続けて別のフロッピーディスクにコピーしたいときは、Yを押してください。このあと、ドライブB(ハードディスク内蔵タイプではドライブC)に挿入されているコピー済みのフロッピーディスクを抜き、別のフォーマット済みのフロッピーディスクを挿入して任意のキーを押してください。

(8) カーソルを「終了」に合わせ、「Joを押します。 DISKCOPYコマンドが終了し、プロンプトが表示されます。

## 2.6 自動実行バッチファイル(AUTOEXEC. BAT)について

市販のアプリケーションプログラムなどの入ったフロッピーディスクをセットして本機をリセットしたとき、Human68kの起動メッセージが出力されたあとに、自動的にそのアプリケーションプログラムの実行が開始されることがあります。これは、そのフロッピーディスク上に "AUTOEXEC. BAT"と呼ばれる特別なファイルが収められていて、これにより自動的にそのアプリケーションプログラムが実行されるようになっているからです。

この "AUTOEXEC、BAT" ファイルは、「自動実行バッチファイル」と呼ばれるもので、後述するバッチファイルの一種です。このファイルは自分で作ることもでき、システムの起動時に実行したいプログラムを立ち上げたり、いろいろな環境を設定したりする (RAM ディスクに必要なファイルをコピーしたり、カレントドライブを Bや C に設定したり……)のに利用することができます。

この自動実行バッチファイルの詳しい作り方などについては、「4.6バッチ処理」の項をご覧ください。

#### 2.7 ファイル

ファイルは、コンピュータが管理するデータの集まり、と言うことができます。従って、単にテキストデータの集まりだけではなく、キーボートやプリンタなどの周辺機器もファイルと見なすことができます。第3章の「3.4子約ファイル名」で周辺機器を表すものが予約ファイル名となっていますが、これは、この概念によるものです。

Human68kでは、データ、ファイル、ディレクトリの3者を、互いに関連づけてとらえると理解しやすいでしょう。情報の基本単位がデータで、データにあるまとまりを持たせたものがファイル、ファイルの集まりがディレクトリです。

Human68k を起動し、プロンプトの出ている状態で、

#### DIR 🔊

と入力します。すると、ディスク上のファイルおよびディレクトリの一覧が、その大きさや作成日時 とともに表示されます。ディレクトリには、〈dir〉という表示がついています。

これらは、本棚の扉を開き、そこに並んでいる本やバインダーの背の一覧表をながめることに相当します。1つ1つの本棚は、あるまとまった内容を持ち、それぞれ別の名前がつけられて並んでいます。また、数冊の本がまとめられ、1つのバインダーに入っていることもあります。このバインダー(「取扱説明書」ではフォルダーともいう)が(サブ)ディレクトリに相当するものです。

ファイルに含まれているデータを見るには、

#### TYPE 〈ファイル名〉

と入力します。画面には指定したファイルのデータ(内容)が表示されます。たとえば、

TYPE CONFIG. SYS 2

とすると、次のように表示されます。

FILES = 15 BUFFERS = 20 1024

DIR、TYPEコマンドの詳細は、第5章を参照してください。

#### 2.8 内蔵ハードディスクの初期化と領域確保

X68030シリーズで、本体に内蔵するタイプのハードディスクは、お買い上げになったばかりの状態 (工場出荷時の状態)では、そのまま使用することができません。


標準でハードディスクが内蔵されているタイプや、増設用のハードディスクユニットを内蔵された 方は、まず始めに、次の手順にしたがって、内蔵ハードディスクの装置の初期化、並びに領域確保を 行うと、内蔵ハードディスクを使用することができます。

以降の説明では、本体外部にフロッピーディスクドライブを接続されていないものとして説明を進めます。


(1) コンピュータをシステム起動したあと、Human68kのコマンドモードに入り、プロンプトが表示 されている状態で、次のように入力します。

FORMAT [4]


すると、次のようなメニュー画面が表示されます。



(2) カーソルキーの ↑ ↓ で「SCSI装置」に合わせて、 **』**を押します。 画面には次のようなメニューが表示されます。



(3) カーソルキーの ↑ ↓ でフォーマットするSCSI装置に合わせて (ここでは内蔵ハードディスクのID番号が0番なので、0を選択して)、 ● を押します。 画面には次のようなメニューが表示されます。




(4) カーソルキーの ↑ ↓ で「装置初期化」に合わせて、 **○** を押します。 画面には次のようなメッセージが表示されます。

### 装置全体を初期化します よろしいですか?

Y (実行) N (前に戻る) ESC (前に戻る)

ここで Y を押すと初期化が開始されます。初期化が終了すると、元のメニュー画面に戻ります。

(5) カーソルキーの ↑ ↓ で「領域確保」に合わせて、 **』**を押します。 画面には次のようなメニューが表示されます。



容量では、3 Mバイト以上を指定し、システム転送が"する"になっていることを確認してから「実行」を選択して しを押すと、画面には次のようなメッセージが表示されます。

#### 領域の確保を行います よろしいですか?

Y (実行) N (前に戻る) ESC (前に戻る)

ここで
Y
を押すと領域確保が開始されます。

領域確保が終了すると、元のメニュー画面に戻ります。

ここで「終了」にカーソルを移動してした。かのようなメッセージが表示されます。

#### ハードディスクの使用には再起動が必要です リセットしますか?

Y (実行) N (終了)

ここで Y を押すと本体がリセットされ、再起動されます。

# 2.9 システム、辞書ディスクの内容を内蔵ハードディスク に転送する(内蔵ハードディスクからの起動)

システム、辞書ディスクの内容を内蔵ハードディスクに転送して、内蔵ハードディスクからシステムを起動するように設定すると、システム起動や日本語入力などが、フロッピーディスクに比べて高速に行え、快適な環境でお使いいただけます。

(1) コンピュータが再起動したあと、プロンプトが表示されている状態で、次のように入力します。

COPYALL /S A: ¥\*.\* C: 2

(2) 終了したら、ドライブ1に辞書ディスクを挿入し、次のように入力します。

COPYALL B: ¥\*.\* C: 2

以上で、前項のハードディスクのフォーマット画面の"領域選択"で、確保した領域を自動起動に 設定することにより、内蔵ハードディスクからシステムを起動することができます。

また、内蔵ハードディスクからシステムを起動した場合、CONFIG.SYSファイルを書き換えることにより、辞書が使用できるようになります。

CONFIG.SYSファイルの書き換えは、次の手順で行います。

(1) プロンプトが表示されている状態で、次のように入力します。

# ED CONFIG.SYS

FILES

すると、CONFIG.SYSファイルを読み込んでスクリーンエディタEDが起動し、次のように表示されます。

BUFFERS = 20 1024
LASTDRIVE = Z:
KEY = \( \text{KEY.SYS} \)
USKCG = \( \text{YUSKCG.SYS} \)
BELL = \( \text{FBEEP.SYS} \)

= 15

DEVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS\(\frac{1}{2}\)B:\(\frac{1}{2}\)X68K.\(DIC\)\(\frac{1}{2}\)EASK\(\frac{1}{2}\)ENV1.\(\frac{1}{2}\)SK

DEVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS\(\frac{1}{2}\)EVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS\(\frac{1}{2}\)PMDRV3.X\(\frac{1}{2}\)DEVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS\(\frac{1}{2}\)FLOAT2.X

DEVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS\(\frac{1}{2}\)HIS\(\frac{1}{2}\), 8,4

DEVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS\(\frac{1}{2}\)ENVSET = \(\frac{1}{2}\)SYS\(\frac{1}{2}\)ENV

※機種、バージョンによって、CONFIG.SYSファイルの内容が異なる場合があります。

(2) スクリーンエディタ内の

## DEVICE=\SYS\ASK68K.SYS /DB : \X68K.DIC . . .

の行の"B:"の部分を"A:"に書き換えます。

FILES = 15 BUFFERS = 20 1024 LASTDRIVE = Z:

KEY = \(\frac{\text{KEY.SYS}}{\text{USKCG.SYS}}\)
BELL = \(\frac{\text{FBEEP.SYS}}{\text{BEEP.SYS}}\)

DEVICE = \(\pmaxsys\) \(\pmaxsy

DEVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS \(\frac{1}{2}\)EVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS \(\frac{1}{2}\)PVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS \(\frac{1}{2}\)EVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS \(\frac{1}{2}\)EVICE \(

DEVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS\(\frac{1}{2}\)HIS\(\frac{1}{2}\),8,4

DEVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS\(\frac{1}{2}\)IOCS.X

ENVSET = 512 \(\pm\set\) ENV

※ハードディスクの領域を複数確保し、領域1以外に辞書を転送する場合は、"B:"の部分を転送したドライブ名に書き換えてください。

(3) 次にESC・E と続けてキーを押し、変更したファイルを保存してスクリーンエディタを終了します。

これで、システム、辞書ディスクの全ファイルが内蔵ハードディスクへ転送され、フロッピーディスクを入れなくても、システムが起動されX68030を快適に使用することができます。

※スクリーンエディタEDの詳しい使い方については、本書第2部を参照してください。

# 第3章 ファイルとディレクトリ

# 3.1 イントロダクション

. 第2章では、Human68kの基本的な操作、概念について解説しました。

本章では、ファイルを実際に扱う方法について、ファイル名のつけ方とその制限事項、ファイルの コピー、ワイルドカード、ディレクトリなどについて解説します。

# 3.2 ファイル名の付け方

ファイルは、処理を行うときにその対象となるデータのまとまりを指し示すものですから、そのファイルの内容が何であるかがわかるような名前を付けると便利です。

一般に、ファイル名は次のような形をしています。



ここでは、MASTERFLの部分だけを主ファイル名、ピリオドの後の ". TXT" を拡張子と呼びます。

主ファイル名の長さは、半角で18文字、全角で9文字までです。また、拡張子としては、半角で3文字、全角で1文字まで使うことができます。

ただし、実際に Human68k が識別できる長さは、主ファイル名の先頭から8文字(全角だけなら4文字)分と、拡張子3文字(全角だけなら1文字)分です。

したがって、次の2つのファイル、

MASTERFL 1 MASTERFL 2

は同じファイル名と見なされることになります。また、

MASTERFL 1. TXT MASTERFL 1. DOC MASTERFL 1. REP

は、いずれも区別されることになります。

ピリオド以下3文字の拡張子は、そのファイルの種別を表すもので、Human68kでは、以下の拡張 子が特別な意味を持っています。

- R リロケータブル実行ファイル (メモリ空間上のどこにロードされても実行可能な、メモリイメージのファイル)
- Z アドレス固定実行ファイル (メモリ空間上の決められたアドレス上にロードされると実行可能となるファイル)
- X ソフトリロケータブル実行ファイル (メモリ空間上の任意のアドレス上に再配置された後、実行可能となるファイル)
- S アセンブリ言語ソースファイル
- 0 オブジェクトファイル
- C C言語ソースファイル
- A ライブラリファイル
- SYS システムファイル
- BAT バッチ処理ファイル
- BAS X-BASIC ソースファイル

この他、拡張子は"、TXT"、"、DOC"など、自由につけることができますが、アルファベット1文字だけの拡張子はシステム子約されていますので、使わないようにしてください。

ファイル名に使用できる文字は次のとおりです。

## A~Z 0~9 & # ( ) @

## \_ ^ { } ! カナ文字 全角文字

なお、小文字の a~z も、ファイル名として使用することができます。ただし、小文字の a~z については、大文字の A~Z と区別されてディスクに登録されます(なお、コマンドなどでこれを利用するときは区別されません)。

#### ファイル名の例

MEIBO MEMO

WKFL.100 MSTFL.100

目次案.AAA 目次案.BBB

計測.大 計測.中 計測.小

# 3.3 ワイルドカード

Human68kでは、ワイルドカードと呼ばれる2つの特殊な文字を使うことにより、ファイル名を扱う際に、柔軟性をもたせることができます。

これには、"\*"と "?" があります。\* (アスタリスク)は任意の文字列を表し、? (クエスチョンマーク)は任意の半角 1 文字を表します。

たとえば、

SAMPLE, 001

SAMPLE. 002

SAMPLE. 003

というファイルをすでに作成しているとします。ディレクトリ中に多くのファイルがあるときに、このように主ファイル名の部分に SAMPLE という名前を持つファイルのみを表示したいときは、

または

DIR SAMPLE. ? ? ?

とします。また、

とすると、主ファイル名が6文字以下の名前のファイルをすべて表示します。

ワイルドカードは、このように便利なものですが、REN コマンドや DEL コマンドを使用するときは十分に注意してください。

たとえば、

とすると、そのディレクトリのすべてのファイルが削除されてしまいます。

# 3.4 予約ファイル名

Human68kでは、システムで使用するために一般のファイル名として使えない名前があります。これを予約ファイル名といいます。予約ファイル名には次のものがあります。

AUX 補助入出力(RS-232C)機器との入出力を指定するときに使用

CLOCK Human68k内部で使用されるファイル名。ユーザーは使用不可

CON キーボードからの入力、またはスクリーンへの出力を指定するときに使用

LPT プリンタへの出力を指定するときに使用

(漢字 IN/漢字 OUT コードを出力しない。ビットイメージ出力などに利用)

MIDI

MIDIA

MIDIAE MIDIデバイスへの出力を指定するときに使用

MIDIB

MIDIBE

NUL コマンドが入出力のファイル名を必要としているが、特にファイルを作成しないと きに使用

OPM FM 音源デバイスへの出力を指定するときに使用

PCM ADPCM デバイスとの入出力を指定するときに使用

PRN プリンタへの出力を指定するときに使用(漢字 IN/漢字 OUT コードを出力する)

これらの名前は、それぞれ入出力機器を意味しています。なお、主ファイル名にこれらの予約ファイル名を用いたファイル、たとえば "PRN. ABC" などという名前のファイルを作成することはできません。

上記以外のファイル名であっても、英文字3文字だけで構成されるファイル名は、今後システムでの 使用が考えられるため、一般には使わないようにしてください。

# 3.5 ファイルの取り扱い

本節では、ファイルをコピーしたり、作ったり、また消したりするにはどうしたらよいのか、具体的な例をあげて解説します。

## 3.5.1 ファイルのコピー

ファイル単位でコピーを行うときは、COPY コマンドを使用します。ファイルのコピーは、同一のディスク上でも2つのディスク間でも行うことができます。

ファイルのコピーは、以下の書式で行います。ここで、〈d 1:〉〈ファイル名 1〉はコピー元のドライブ名とファイル名、〈d 2:〉〈ファイル名 2〉はコピー先のドライブ名とファイル名を、それぞれ表します。

COPY (d 1:) (ファイル名1) [(d 2:)]((ファイル名2)]

#### ●同一ディスク上でファイルをコピーするとき

コピー元のファイル名とコピー先のファイル名は同じであってはいけません。 たとえば、

COPY A: 住所.001 A: 住所.002

とすると、ドライブ A のディスクにある "住所、001" がおなじディスクに "住所、002" という名前で 作成されます。

#### ● 2 つのディスク間でファイルをコピーするとき

別のディスクにコピーするわけですから同じファイル名を指定することができます。 たとえば、

COPY A: MSTFL.TXT B: 🚚

とすると、ドライブ A のディスクにある "MSTFL. TXT" がドライブ B のディスクに、同じファイル名でコピーされます。

COPY コマンドは、このほかにもいろいろなコピーを行うことができます。詳しくは、第5章の COPY コマンドの項をご覧ください。

# 3.5.2 ファイルの作成

ファイルを作るには、いろいろな方法があります。

- 1.スクリーンエディタやSX-WINDOWの日本語マルチフォントエディタを使って作る →テキストファイル
- 2.プログラムをコンパイル、アセンブルして作る→プログラムファイル
- 3.プログラム中などからデータを保存するために作る→データファイル これ以外にも、まだいろいろな作り方があります。作るファイルの内容がさまざまならば、その作 り方もさまざまなわけです。

しかし、どの場合も共通して言えることは、どんなファイルでも、「ある一定のデータのかたまり」 に「規約に沿った名前」を付けたものである、ということです。

この項では、とりあえず簡単なテキストファイル(読むことのできる文字からなるファイルのこと) を前項で説明した COPY コマンドを用いて作る方法について説明します。

次のように入力してください。このコマンドは、コピー元として指定したキーボードを表す CON (周辺機器を表すファイル名)からの入力を、コピー先として指定した "TEST. TXT" というファイルにコピーせよ、というものです。Human68k では、周辺機器もファイルとしてとらえることができますのでこうした指定が可能となります。

COPY CON TEST. TXT

この行をタイプして、リターンキーを押すと、カーソルが2行下の先頭に移動したままとなります。 ここで、何かテキスト(文字)を入力してください。

This is a test.

今日はよい天気です 🔊

そして最後に $\boxed{\text{CTRL}} + \boxed{\text{Z}}$  ( $\boxed{\text{CTRL}}$  キーを押しながら、 $\boxed{\text{Z}}$  キーを押す)を入力して、リターンキーを押します。 $\boxed{\text{CTRL}} + \boxed{\text{Z}}$  を入力することにより、 $\boxed{\text{CON}}$  の入力が終了したことをシステムに知らせるわけです。

^ Z 🔊 (^ Z は、 CTRL + Z を入力すると表示される記号)

これで、さきほど入力したテキストをその内容とするファイル "TEST. TXT" がディスク上に作成されます。試しに、このファイルを画面に表示してみます。

TYPE TEST. TXT

This is a test.

今日はよい天気です

この方法は、スクリーンエディタやSX-WINDOWの日本語マルチフォントエディタのように自由 に文字を編集できませんが、ほんの数行のテキストファイルを作ったりするにはたいへん簡単で便利 なものです。第4章で説明するバッチファイルなどの作成にも利用することができますので、覚えて おいてください。

## 3.5.3 ファイルの削除

いらなくなったファイルをディスク上から消すには、DEL コマンドを用います。DEL コマンドの書式は以下のとおりです。ここで、〈d:〉は削除したいファイルの入ったドライブ名を、〈ファイル名〉は削除したいファイルのファイル名を表します。

DEL (⟨d:⟩) ⟨ファイル名⟩ 🚽

ここでは、前項で作成した "TEST. TXT" ファイルを削除してみましょう。

DEL TEST. TXT

と入力します。ここで DIR コマンドを実行してみれば、ディスク上から、"TEST. TXT" ファイル


が消えてなくなっていることがわかります。

いったん消してしまったファイルは、もとどおりに戻すことはできません。削除する前に DIR コマンドや TYPE コマンドなどを使ってよく確かめるようにしてください。

DEL コマンドの詳細については、第5章の DEL コマンドの項をご覧ください。


# 3.6 ディレクトリ

ファイルとディレクトリの関係については、第2章で簡単に触れました。データの集まりがファイルで、ファイルの集まりがディレクトリでした。では、実際にはこれらの関係がどうなっているのか、次の図に示してみます。



この図は、階層ディレクトリ構造とか、またはたんに階層構造と呼ばれるものです。また、木構造 (ツリー構造) などとも呼ばれます。なぜ木構造と呼ばれるかというと、ちょうど1本の木の構造に たとえることができるためです。ルートディレクトリの部分は、木でいうと根に当たります。ルートディレクトリの下にあるディレクトリ (サブディレクトリと呼ぶ) は木の幹に当たります。その下に あるディレクトリは枝に当たります。そのディレクトリの下のファイルは葉に当たります。実際には、ディレクトリはいく層でもとることができます。ルートディレクトリは根、ファイルは葉でその間に ある幹や枝がディレクトリであると理解してください。根から葉に至る過程にはいくつものディレクトリが存在できます。このいく層ものディレクトリをたどる道筋を "パス" と呼びます。

あるディスク中に含まれているディレクトリおよびファイルが、次の図のような構成になっている ものとします。



ルートディレクトリの下に "BASIC"、"TEXT"、"LETTERS" という 3 個のサブディレクトリがあり、さらにその下にそれぞれファイルがいくつか収納されています。

ここで、この例をよく見ると、"月間子定 .TXT" というファイルが、ディレクトリ "TEXT" と ディレクトリ "LETTERS" の両方に入っていることがわかるでしょう。つまり、階層構造を用いる ことにより、同じ名前のファイルであっても、その属しているディレクトリが異なれば、互いに違う ものとして区別することが可能となるわけです。このことは、ディスクを利用する際に、名前付けに 対する自由度を大きくひろげてくれます。

ただ、これらの2つのファイルを特定するときには、いままで説明してきたような、主ファイル名と拡張子だけの組み合せでは表現できません。そこで登場するのが、さきに木にたとえて説明した、「パス」の概念です。すなわち、"月間子定 . TXT"を特定するには、

## ルート→ TEXT →月間予定. TXT

であるか、または、

#### ルート→ LETTERS →月間予定、TXT

のどちらであるかを明示すればよいわけです。ここで、それぞれ "ルート" から "月間予定 . TXT" に至るまでの経路が、それぞれの「パス」となります。

同様のことが、他のファイルにもあてはまります。つまり、ディスク中におけるファイルの位置を特定しようとするときには、ルートディレクトリからそのファイルに至るまでの「パス」を明らかにすればよいわけです。たとえば、前例の"TEST. BAS"を特定するには、

#### ルート→ BASIC → TEST. BAS

とします。このように、あるファイルを特定することを、一般に「ファイルを指定する」とか、また は単に「指定する」と呼びます。

# 3.7 ディレクトリの取り扱い

本節では、コマンドを使用して、階層構造中のディレクトリやファイルを操作する、具体的な方法 について解説します。

## 3.7.1 パス名

前節では、ルートディレクトリとファイルの間の経路がパスであることを解説しました。正確には、「ある特定のディレクトリからある特定のファイルに至るまでの経路」がパスであり、それを文字で表したものがパス名です。具体的には、次のようになります。

これまでに解説してきたファイル名は、次のような書式をしていました。

#### 〈ファイル名〉〔〈. 拡張子〉〕

ここで、〈ファイル名〉は、半角文字で1~18文字の主ファイル名、〈拡張子〉は半角文字で1~3 文字の拡張子です。角形カッコの中は省略可能な項目を表します。

もっと一般化して、これらの前に、ドライブ名として (d:) を指定することもできます。

## 〔〈d:〉〕〈ファイル名〉〔〈. 拡張子〉〕

これが、階層ディレクトリでルートディレクトリとファイル名の間に何層かのディレクトリがパスとして作成されている場合は、次のような書式になります。


[(d:)][¥][(ディレクトリ名)¥]···[(ディレクトリ名)¥](ファイル名)[(, 拡張子)]

ファイル名までの、

### (¥)[〈ディレクトリ名〉¥) …〔〈ディレクトリ名〉¥〕

が、パス名になります。ここで "¥" は、パス名を表すためにディレクトリ名およびファイル名を区切るための区切り記号です。ただし、いちばん最初の "¥" は、ルートディレクトリを表すシンボルとみなされます。

次のような階層構造があったとします (太字がディレクトリ)。



2つの "月間子定.TXT" を、それぞれパス名付きで指定すると、

# ¥TEXT¥月間予定.TXT ¥LETTERS¥月間予定.TXT

となります。

ところで、このパス名付きのファイル指定ですが、これには、"絶対"指定と、"相対"指定の2種類の方法があります。

絶対指定とは、ファイル指定のパス名がルート、すなわち "¥" で始まる指定方法のことを指します。ルートから全パスを指定することから、"フルパス名による指定" などとも言います。前の例は、2つともこの絶対指定によるファイル指定です。

これに対して、相対指定とは、パス名が "¥" 以外で始まる指定方法のことを指します。すなわち、カレントディレクトリ (次項で解説します。ここでは、たんに Human68k が現在作業しているディレクトリのことである、と考えてください) から始めて、目的のファイルを指定する方法です。たとえば前の例で、カレントディレクトリが "TEXT" であるときに、"会計.TXT" を指定するには、

#### 会計.TXT

とするだけでよいのです。この方法ですと、ファイル指定を行う際に、そのつどフルパス名を指定する手間が省けるため、階層構造の深いところにカレントディレクトリがあるときなどにも、簡単にファイル指定を行うことができるという利点があります。ただし、カレントディレクトリが明らかでない限り、指定されたファイルの位置を特定できない欠点があります。

その点、絶対指定を用いれば、カレントディレクトリがどこであろうと、いつでもファイル位置の 特定ができるため、正確な指定を行うことができます。

この2つの指定方法は、どちらでも便利な方を選んでお使いください。

ディレクトリの関係を親、子と表現することがあります。たとえば、前の例では、ルートディレクトリはサブディレクトリ "BASIC"、"TEXT"、"LETTERS" 全部の "親" であり、逆にこれらサブディレクトリはルートディレクトリの "子" となります。

Human68k では、この "親" を、ピリオド2つ(..)で表すことができます。これは、ファイルの相対指定の中でも使うことができます。たとえば、カレントディレクトリが "USER" であるときに、"TEST. BAS" を指定するには、

#### .. ¥TEST. BAS

とすることができるのです。この方法は、階層構造が浅い場合はかえって指定がめんどうになりかね ませんが、深い階層構造中で、「となりのディレクトリ」中のファイルを指定したりする場合は、大変 便利に使うことができます。


## 3.7.2 ディレクトリの移動

階層構造では、"カレントディレクトリ"という概念があります。これは、ファイルに関する作業を行うにあたり、ある特定のディレクトリを中心にして操作ができるよう、システムが注目しているディレクトリのことを指します。これを操作する側から見て、"いま自分がいるディレクトリ"ととらえることもできます。

ディレクトリを移動することは、このカレントディレクトリを変更するということであり、階層構造中の自分の "いる" 相対的な位置を変更するということを意味します。

ディレクトリを移動するには CHDIR コマンドを使用します。

ドライブ A 中のディスクが、次のような階層構造になっているとします。



ディレクトリを、¥PGM 1から¥PGM 2に移動するときは、

## CHDIR ¥PGM2 [4]

と入力します。ディレクトリが移動したことを確認するときは、何もパラメータを付けずに、

CHDIR 🔊

と入力します。すると、

#### A: ¥PGM2

と表示されます。これで、¥PGM2がカレントディレクトリになったことがわかります。

なお、ディレクトリの移動には、絶対指定のパス名のほかに、相対指定のパス名も用いることができます。とくに、"親" ディレクトリに変更する (戻る) ときには、

CHDIR ..

を使うと非常に便利です。

# 3.7.3 ディレクトリの作成

あるディレクトリの下の階層にディレクトリを作成するときは、MKDIRコマンドを使用します。

MKDIR PGM

のように入力します。このとき新しいディレクトリ PGM がカレントディレクトリの下に作成されます。ここで DIR コマンドを実行すると、

#### PGM (dir) nn-nn-nn nn:nn:nn

と表示されディレクトリが作成されたことが確認されます(〈dir〉の後ろには作成時の年月日と時刻が表示されます)。

ディレクトリとして付けられる名前は、ファイルに名前を付ける場合とまったく同じです。3.2節を参照してください。

すでに存在するディレクトリと同じ名前のディレクトリを作成することはできません。また、存在 するファイル名と同じ名前のディレクトリも作成できません。このようなときは、

#### ディレクトリが作れません

と表示されます。

1つの階層構造に作成することのできるディレクトリの数や階層の深さの制限はありません。ディスクの容量が許す限り作成することができます。ただし、ルートディレクトリ上のファイル数 (ディレクトリも含む) については制限があり、5インチ高密度 (5"2 HD) フロッピーディスクの場合、192個まで作成できます。

# 3.7.4 ディレクトリの削除


ディレクトリを削除するときは、RMDIR コマンドを使用します。

ディレクトリの作成は、MKDIR コマンドで簡単にできましたが、削除するときはそのディレクトリの下の階層にあるディレクトリやファイルをすべて削除しておく必要があります。

したがって、ディレクトリを削除するときは、階層の低いものから階層の高いものへと順番に削除 していかなければなりません。

また、RMDIR コマンドは、自分自身のディレクトリと、そのすぐ上のディレクトリを削除することはできません。したがって、RMDIR コマンドは、自分自身のディレクトリのすぐ下のディレクトリを削除するときに使うのが一般的です。

たとえば、次のような階層構造でディレクトリ "PGM1" を削除したいものとします (カレントディレクトリは、ルートであるとします)。図中、太字はディレクトリを表します。



まず、ディレクトリ "TEMP" の下にある "FILE 1. TMP" を削除しなければなりません。そのために、まずカレントディレクトリを "TEMP" に移動してから DEL コマンドを使用します。

CHDIR ¥PGM1¥TEMP 2

DEL FILE1.TMP 2

次に、ディレクトリ "TEMP" を削除します。自分自身のディレクトリを削除することはできませんから、1つ上のディレクトリに移動します。

CHDIR .. [J

ここで RMDIR コマンドを使って、

RMDIR TEMP

とします。まだこのままでは "PGM1" を削除できません。"FILE 1 .DOC" がこのディレクトリ中に残っているからです。

DEL FILE1.DOC

これで、"PGM1"中のファイルやディレクトリはすべて削除されました。これで初めて、目的のディレクトリを削除することができます。

CHDIR .. 🔊

RMDIR PGM1 🚚

なお、RMDIR コマンドを実行すると、ディレクトリに含まれるサブディレクトリやファイルが一度に消えてしまう、ということはありません。削除したいディレクトリの下の階層にサブディレクトリやファイルが存在しているときは、RMDIR コマンドは無効となります。

以上でファイルとディレクトリに関する解説を終了しました。ディレクトリの作成・変更・削除は、 階層構造中におけるファイル操作を行う上で欠くことのできないものです。よく理解し、操作法を修 得してください。なお、さらに詳しいことは、各コマンドの説明 (第5章) をご覧ください。

# 第4章 コマンドについて

# 4.1 イントロダクション

コマンドは、コンピュータに処理を実行させるための言葉です。人間とコンピュータの間に位置していて、両者のコミュニケーションをはかるものです。

コマンドはふつうキーボードから入力されます。これを Human68k システムがコンピュータにわかる命令に翻訳し、それをコンピュータに伝達してさまざまな仕事を行わせるのです。

逆に言えば、コンピュータに何かの仕事をやらせようと思ったら、その仕事に応じたコマンドを選び、それをコンピュータに与えなくてはならないわけです。

Human68kのコマンドには、いろいろなものがあります。たとえば、次のような基本的な仕事をするためのコマンドがあります。

- ●ディスクのフォーマット(初期化)、コピー、名前の付けかえ
- ●ファイルの表示、コピー、比較
- ●ディレクトリの表示、作成、変更、削除
- ●日付・時刻の設定
- ●プログラムの編集、実行
- ●周辺機器とのインターフェイスの管理

これらのほかにも、実にさまざまな機能をもったコマンドがたくさんあります。これらのひとつひとつの働きを理解することにより、コンピュータを使いこなすことができる、というわけです。

それぞれのコマンドについては、第5章に、アルファベット順にコマンドを並べて詳しく説明していますので、そちらを参照してください。

# 4.2 コマンドの種類

本書では、Human68kの COMMAND. X の中に含まれているコマンドを内部コマンド、ディスク上に存在する実行可能なファイルを外部コマンドと分類しています。

## ●内部コマンド

コマンドプロセッサ (COMMAND. X) の内部にあります。カレントドライブがどこであっても、 また、カレントディレクトリがどこであっても、つねに実行することができます。

#### ●外部コマンド

コマンドプロセッサの外部 (システムディスク上の "BIN" というディレクトリの中)にあり、おのおの独立したファイルです。拡張子に ".X" または ".R" がついています。カレントドライブのカレントディレクトリ中にそのファイルがあればそのまま実行できますが、そうでなければ、そのファイ

ルにドライブ名とフルパス名を付けて実行しなければなりません。

ただし、PATH コマンドにより外部コマンドのファイルがどこにあるかをあらかじめ指定しておく、という便利な方法があります。これについては、「4.5 外部コマンドと PATH」の項に詳しく解説してありますので参照してください。

# 4.3 コマンドオプション

コマンドオプションとは、コマンドの実行時に与える Human68k への追加情報のことで、コマンドの後に続けて指定します。オプションを省略すると、ふつうはそのコマンドがあらかじめ用意している既定値(デフォルト値)が使われます。コマンドによってはデフォルト値がないものもあります。デフォルト値はコマンドによって異なりますから、くわしくは第5章のコマンド別の解説を参照してください。

オプションには、次のようなものがあります。

#### • d :

ドライブ名を指定します。ドライブ名を表す文字に続いてコロン(:)がつきます。

#### ●ファイル名

コマンドに与えるファイル名です。拡張子付きのファイルを指定するときには、拡張子を省略する ことができません。

## ●拡張子

ファイル名拡張子です。コマンドによって省略可能です。

#### ●パス名

階層ディレクトリ構造の中で、指定したファイルがどこにあるかを示します。次のような書式です。 (¥)[〈ディレクトリ名〉¥]…〔〈ディレクトリ名〉¥] 〈ディレクトリ名〉

#### ●スイッチ

Human68k のコマンドを制限するもので、コマンドによって異なります。ふつう、スラッシュ(/)とアルファベット文字からなります。スラッシュ(/)の前には必ずスペースを入れてください。

## 例) CHKDSK B: /A (\*/A" がスイッチ)

#### ●パラメータ

コマンドの実行の際に必要な、細かい情報です。多くは、何種類かあるパラメータのうちの1つを 選ぶ形で指定します。

## 例) BREAK ON ("ON" がパラメータ)

ダブルクォーテーション( " )で囲まれた文字列は、その中にどんな文字が含まれていても、パラメータの一部として扱われます。

# 4.4 コマンドの共通事項

次に示すのは、Human68kの全コマンドに共通する事項です。

- (1) コマンドの多くは、1文字以上のオプションとともに使用します。
- (2) コマンドの入力は、そのコマンド名が大文字であっても小文字であっても、大文字、小文字、またはその混合で指定しても構いません。ただし、スイッチによっては大文字、小文字を区別する必要があるものもあります。
- (3) コマンドとオプションを区切る区切り記号(デリミタ)には、スペースやカンマを使うのがふつうです。そのほか、セミコロン、等号、タブ文字なども区切り文字として使用することがあります。
- (4) ファイル名の指定の中に区切り記号は入れられません。
- (5) メッセージとともに

#### 何かキーを押してください

などと表示されたときは、メッセージに従って処置してください。

- (6) 拡張子つきのファイル名を指定するときは、ふつう、拡張子を省略することはできません (コマンドの中には省略できるものもあります)。
- (7) コマンドは、リターンキーを押されるまでは処理を開始しません。
- (8) コマンドを実行中に CTRL + C を押すと、ほとんどの場合はそのコマンドの実行を中止することができます。ただし、コマンドによっては中止できなかったり、または別の動作をすることがありますから、注意してください。
- (9) ワイルドカードやデバイス名は、コマンド名として指定することはできません。
- (10) ディスプレイへの出力が1画面以上に渡る場合、そのままにしておくと情報がどんどん画面からスクロールして流れ出てしまいます。このようなときは、CTRL+Sで画面のスクロールを止めることができます。任意のキーでスクロールを再開できます。
- (11) コマンド入力の際には、テンプレート機能を使用することができます。
- (12) コマンドモードを表すプロンプトは、PROMPT コマンドを改めて指定しない限り "A>" など の形をしています。このときの "A" はカレントドライブ名を表します。

# 4.5 外部コマンドと PATH

外部コマンドを実行するときは、実行したいコマンドファイルがカレントドライブのカレントディレクトリ中になくてはなりません。そうでない場合は、実行したいコマンドファイルにドライブ名とフルパス名を付けて指定する必要があります。

しかしこれでは、外部コマンドの所在位置をつねに覚えておかねばなりませんし、実行のたびにドライブやパス名を付けなければならないため入力もたいへんです。もし、階層の深いところにファイル名があったりしたら、ディレクトリ名をいくつも指定することになり、それこそたいへんな手間がかかってしまうことになります。

そこで、Human68kでは、"PATH"の設定により、これを解決しています。PATHの設定は次

のようにして行います。

PATH (<d:>)(パス名> 🌙

ここで、〈d:〉〈パス名〉には、実行したい外部コマンドファイルを収納したドライブ名およびディレクトリ名を指定します。

こうして PATH を設定しておくと、入力されたコマンドはまず最初にカレントディレクトリ内で さがされ、もしそこに該当のコマンドファイルがないと、こんどは自動的に PATH で設定されたパ ス名のディレクトリ内でさがされます。

つまり、外部コマンドも、内部コマンドとまったく同じように、どこでも使うことができるように なるわけです。

PATH は、複数指定することもできます。

PATH A: YBIN; A: YLOCAL; B: YBIN [J]

のように、セミコロン (;) で区切って並べてください。この場合、外部コマンドは、

カレントディレクトリ→ A: ¥BIN → A: ¥LOCAL → B: ¥BIN

の順にさがされるようになります。

PATH を設定した後で、設定した PATH を見たいときは、

PATH [J]

とだけ入力します。現在設定されている PATH が、

path = A: YBIN; A: YLOCAL; B: YBIN

のように表示されます。

PATH は、いったん設定したら、また PATH コマンドで再設定を行うか、システムをリセットするか、電源を切るか、のどれかをしない限り有効です。

また、PATHは、外部コマンドファイルだけでなく、バッチファイルについても有効です。PATH に指定されたディレクトリ中にバッチファイルがあれば、これもさがされます。

システムの起動時は、PATH は設定されていません。したがって、自分のシステムディスク中の自動実行バッチファイル (AUTOEXEC. BAT) 内に、この PATH コマンド行を入れておくと、起動後自動的に PATH が設定されるため、便利です。自動実行バッチファイルについては、次節を参照してください。

# 4.6 バッチ処理

よく使う一連のコマンドを、入力するのと同じイメージでテキストファイルの中に収めておくのが "バッチファイル"です。コマンドとしてそのバッチファイルを指定すれば、ファイルの中に書かれているコマンドを、そのつどキーボードから入力しなくても書かれた順に実行できます。このような 処理の仕方は「バッチ処理」と呼ばれ、コンピュータの一般的な処理方法のひとつです。バッチファイルは、拡張子 ".BAT"を付けて作成しなければなりません。ただし、実行の際はこの拡張子を省

### 略して入力できます。

バッチファイルは、付属のスクリーンエディタ ED か、日本語マルチフォントエディタなどで作成しますが、「3.5.2 ファイルの作成」のところで説明した、COPY コマンドを利用して作ることもできます。

ここでは、この COPY コマンドを利用して "WORD. BAT" という名前のバッチファイルを作ることにします。

# COPY CON WORD. BAT

と入力してください。すると画面上で改行して、入力を待っている状態になります。ここでバッチファイルの内容を入力してください。各行の末尾では、必ずリターンキーを押します。

VOL 却

DIR \*.TXT

ED [J

.

入力誤りは、いま入力している行内であれば BS キーで消して書き直せばよいのですが、いったんリターンキーを押してしまった行は訂正することができません。このときは、COPY コマンドを終了してファイルになった段階でスクリーンエディタや日本語マルチフォントエディタを使って修正してください。

バッチファイルの内容をすべて書き終わったら、CTRL + Z を押します(CTRL キーを押しながら Z キーを押す)。続けてリターンキーを押します。COPY コマンドが終了して、"WORD. BAT" という名前のファイルができます。

これで、バッチファイル "WORD. BAT" ができあがりました。このバッチファイルを実行するには、

# WORD [J

と入力します。さきほど書いた、一連のコマンドがつぎつぎと自動的に実行されていきます。 なお、バッチファイルを使用する際は、次のような規則、注意点を守らなくてはなりません。

- (1) バッチファイル中の1行の大きさは、255文字までです。超えた行があると、バッチ処理が中断されます。
- (2) バッチファイル中にバッチファイルを実行するよう指定すると、そのバッチファイルに実行が移った時点で前のバッチファイルは無視されてしまい、それより後に書いておいたコマンドは実行されないままコマンドモードにもどってしまいます。このような場合は、/Cスイッチ付きのCOMMANDコマンドを実行するようにしてください(詳しくは第5章のCOMMANDコマンドの項を参照してください)。
- (3) バッチファイルの実行が終了すると、ECHOモードは強制的に "ON" になります。

# 4.6.1 パラメータを用いたバッチファイルの作り方

バッチファイルにパラメータを使うと、異なるデータに対しても汎用的に使えるバッチファイルを作ることができます。Human68kでは、バッチファイルの中に「仮パラメータ」を入れておき、実行時にコマンドオプションとして実際のパラメータ(「実パラメータ」)を指定することができます。

仮パラメータ名は、%記号を付けた1桁の番号 (%0、%1……、%9) で指定します。 次に示すのは、仮パラメータを用いたバッチファイル "NAME. BAT" の内容例です。

COPY %1 TEMP.TMP

COPY %2 %1

COPY TEMP. TMP % 2

DEL TEMP. TMP

これを実行するには、実パラメータを付けて、たとえば次のように入力します。

NAME FILE. 001 FILE. 002

この場合、%1には "FILE. 001" が、%2には "FILE. 002" がそれぞれ代入され、次のようなコマンドをおのおの実行したのと同じになります。

COPY FILE. 001 TEMP. TMP

COPY FILE. 002 FILE. 001

COPY TEMP. TMP FILE. 002

DEL TEMP. TMP

したがって、結果的に、"FILE. 001"の内容と "FILE. 002"が交換されます。 パラメータを用いたバッチファイルを使用する際の規則、注意点を、以下にあげます。

- (1) 仮パラメータ "%0" は、つねに指定したバッチファイル自身のファイル名に相当します (拡張 子も含まれます)。
- (2) バッチファイルの実行時には、仮パラメータ "%1"は1番目のコマンドオプション (実パラメータ)に、仮パラメータ "%2"は2番目のコマンドオプション (実パラメータ) に対応します。以下、順に仮パラメータの番号に実パラメータの順番が対応します。
- (3) 仮パラメータの数よりも実パラメータ (コマンドオプション) の数が多いときは、余分な実パラメータは無視されます。逆に、実パラメータの方が少ないときには、足らない分に対応する仮パラメータにはヌル文字が適用されます (何も代入されない)。
- (4) 仮パラメータは、10個まで使用できます(%0~%9)。10個以上必要な場合は、バッチコマンドの SHIFT コマンドを使用します。
- (5) バッチファイル内では、仮パラメータを表現するのに%記号を使いますので、そのまま%だけを 単独で使うことはできません。もし%記号を文字として使いたければ、%%と2つ重ねて指定し ます。
- (6) バッチファイルに与えるパラメータには、文字 <sup>\*^</sup>@" (コード\$00) を入れてはいけません。それ以降の文字は無視されます。

# 4.6.2 自動実行バッチファイル(AUTOEXEC.BAT)の作り方

バッチファイルの特殊なかたちとして、自動実行バッチファイルというものがあります。これは、 システムを起動したときに、自動的に実行されるようになっているものです。

これを利用すると、次に示すような、システム起動のたびに入力しなければならないような定型的 な処理とか、環境の設定とかをキーボードからそのつど行うことなく、自動的に行うことができます。

- ●起動後、すぐX-BASICを立ち上げる
- ●よく使うコマンドファイルやデータファイルを RAM ディスクにコピーする
- PATH を設定する

などなど・・・・・

この自動実行バッチファイルを作るのは、とても簡単です。前項で述べた、通常のバッチファイルと、その作り方はまったく同じです。ただ、そのバッチファイルの名前を、

#### AUTOEXEC. BAT

と付けるだけでいいのです。これはいわばシステムに予約された特別なファイル名で、その意味は、 "AUTOmatic EXECution BATch"、すなわち "自動実行バッチ" です。

Human68k が起動すると、起動に必要なファイル類をすべて読み込んだ後、システムはディスクファイル上からこの "AUTOEXEC. BAT" をさがします。そしてもしこのファイル名をもつファイルがあると、システムはすぐにその自動実行バッチファイルを読み、実行します。

次に、自動実行バッチファイルの典型的な例を示します。これは、Human68kシステムディスク用の環境設定を行うものです。

ECHO OFF

ECHO Human68k システムディスク

VERIFY ON

BREAK ON

PATH A: ¥; A: ¥BIN; A: ¥LOCAL; B: ¥

# 4.7 コマンド行で利用できる機能

Human68kでは、ふつうはキーボードから入力を行い、画面に出力します。これはキーボードが「標準入力」になり、画面が「標準出力」になっているからです。

Human68kでは、コマンド行中に簡単な記号を指定することにより、これらの標準入力と標準出力のデバイスを変更して、画面ではなくプリンタに出力したり、ディスクのファイルから入力したりすることができます。これを「入出力のリダイレクト機能」と呼びます。

同時に、コマンド行中に簡単な記号を指定するだけで、あるコマンドの実行結果を、そのまま他のコマンドの標準入力として直結することのできる「パイプ機能」もあります。

さらに、1つのコマンド行中に、簡単な記号とともに複数のコマンドを一度に指定し、これを順に 実行させることのできる「マルチ処理機能」があります。

# 4.7.1 リダイレクト機能

多くのコマンドは、画面を標準出力としていますから、なにも指定しなければ出力は画面に表示されます。

たとえば、次のコマンドはカレントドライブのカレントディレクトリのディレクトリ内容を画面に 表示します。

## DIR 🔊

しかし、次のように指定すれば、画面に出たのと同じイメージでプリンタにディレクトリ内容を印字できます (ただし、このとき画面にはディレクトリ内容は表示されません)。ここで ">" は、不等号の "大なり" 記号を表します。

### DIR > PRN 🚚

このように、">"を使うことにより、標準出力に出されるべきデータを、ファイルや他のデバイスにそのまま転送することができるのです。これが、出力のリダイレクトです。

ここで指定した標準出力は、デバイスファイルである"PRN"、すなわちプリンタですが、次のようにすれば、コマンドの出力内容をファイルとして作成することができます。

# DIR > FILES. DAT

Human68k は自動的にこの "FILES. DAT"を作り、ディレクトリ内容を書き込みます。このとき、すでにあるファイル名を指定しても警告は出ず、そのままファイルの内容を書き換えてしまいますから注意してください。

新しいデータを、すでにあるファイルの末尾に付け加える(アペンドする)こともできます。このときは、出力のリダイレクト記号である不等号 ">" を、2つ続けて書きます。次の例では、現在ある "XFILES.DAT" の内容に、いまのディレクトリ内容が付け加えられます。

#### DIR >> XFILES. DAT

リダイレクト機能は標準出力だけでなく、標準入力も変更することができます。このときリダイレ

クトを受けるコマンドは、標準入力であるキーボードからの入力を必要としているコマンドでなければなりません。入力のリダイレクトは、不等号の "<" (小なり) を使用します。

たとえば、

SORT < FILES. DAT

では、ディレクトリ内容の入ったデータファイルである "FILES. DAT" の内容をそのまま入力として、SORT コマンドが働きます。このような入力ファイルがすでに存在するなら、1 行ずつキーボードから入力するよりはずっと簡単に済みます。

ただしこのときは、SORT コマンドによって並べかえられた出力は、標準出力である画面に表示されます。出力が長いとすぐに画面からスクロールしていって消えてしまいます。そこで、この出力をファイルにとっておくようにするには、出力のリダイレクトを組み合わせて次のようにします。

SORT < FILES, DAT > FILES, SRT [4]

並べかえられたディレクトリ内容は、FILES. SRTというファイルに収納されます。

## 4.7.2 パイプ機能

標準入力からデータを読み込み、標準出力に出力するように作られたコマンドを、「フィルタ」と呼びます。Human68kでは、

**FIND** 

MORE

PR

SORT

の4つのコマンドがフィルタです。

さて、ディレクトリ内容をアルファベット順に並べかえて表示した場合、出力のリダイレクト機能を使っていったんファイルに書き込み、それを入力のリダイレクト機能で SORT することができることは、前項で解説しました。しかしこの方法だと、間にひとつ余分なファイルが残ってしまいます。このようなときは、SORT コマンドがフィルタであることを利用して、パイプ機能を使うと、途中で一時的なファイルを作成しなくても、2つのコマンド間を直結してくれます。したがって2つのコマンド行が必要なところを、1行のコマンドを入力するだけで済みます。

パイプ機能は、コマンドとコマンドとの間を縦線記号 "丨"で区切って表現します。たとえば、

## DIR | SORT [J]

は、ディレクトリ表示 (パイプ記号の左側) をそのまま SORT コマンド (パイプ記号の右側) の標準 入力とし、画面に表示します。この方法によれば、前項の例のような "FILES. DAT" というファイ ルを作ることなく、ディレクトリ内容をソートして見ることができるわけです。

ソート結果を画面単位で表示したければ、1画面ごとの表示をしてくれる MORE コマンドを使って、

# DIR | SORT | MORE [

とすればよいでしょう。また、次のようにすれば、

ソート結果をプリンタに印字できます。

もちろん、ドライブ名やパス名、ファイル名を指定すれば、指定のファイルに書き込むこともできます。

# DIR | SORT > B: YDATAY DIRNAMES. DAT

このように、入力のディレクトリ、出力のリダイレクト、およびパイプは、自由に組み合わせて使 うことができます。

## 4.7.3 マルチ処理機能

マルチ処理とは、1行のコマンド行入力で複数のコマンドを実行するためのものです。これを行うには、コマンドとコマンドとの間を、縦線記号(|)2つで区切って並べます。 たとえば、

# DIR | | DATE | | TIME 2

と入力すると、DIR コマンド、DATE コマンド、TIME コマンドが順に実行されます。

この機能を利用することにより、他のアプリケーションプログラムから COMMAND. X の内部コマンドを実行する場合、コマンドを実行するたびにアプリケーションプログラムに戻ることがなくなりますから、1回のコマンド指定で済ませることができます。


# 第5章 コマンド

# 5.1 イントロダクション

Human68kの各コマンドについて解説します。コマンドはアルファベット順に並んでいます。バッチ処理で使用するコマンドについては、5.3節でまとめて解説しています。

# 5.2 Human68kのコマンド

この節では、各コマンドを、次のような形式で解説しています。



内部/外部コマンドの区別について、詳しくは 4.2 節をご覧ください。また、書式の表記法については、(3)ページ「本書で用いる表記法」をご覧ください。

次に、各コマンドを機能別に分類しておきます。

#### ●コマンドの機能による分類

#### システム関係

BREAK CTRL + C のチェック機能の設定

CACHE CPUのキャッシュのON/OFFを設定

CLS ディスプレイの消去

COMMAND コマンドプロセッサ COMMAND. X の起動

CTTY 入出力デバイスの変更

DATE 日付の表示・設定

EXIT 子プロセスとして起動された COMMAND. X からの親プロセス

へのリターン

FASTIO

I/O関連の高速化

**FASTOPEN** 

ファイル名の管理環境設定

FASTSEEK

デバイスの管理領域サイズの設定

HIS

ヒストリ行列の表示

KEY

ファンクションキーなどの設定

**MEMFREE** 

使用可能なメモリサイズの表示

PROCESS

プロセスの情報を表示

PROMPT

プロンプトの設定

SCREEN

画面モードの設定

SET

環境文字列の値の設定

SPEED

RS-232Cインターフェイスに対するパラメータの設定・起動

**SUBST** 

仮想ドライブの割り当ての設定・解除

SWITCH

メモリスイッチの設定

TIME

時刻の表示・設定

TIMER

時刻の表示・アラームのセット

**VER** 

システムのバージョンの表示

#### ディスク関係

**BACKUP** 

ハードディスクからフロッピーディスクに、1つまたはそれ以上のフ

ァイルのバックアップ作成

CHKDSK

ディスクの状態の報告

COPY2

ハードディスク上のファイルのフロッピーディスクへの退避・フロ

ッピーディスク上の退避ファイルのハードディスクへの復帰

DISKCOPY

ディスク全体のコピー・比較照合

DRIVE

ドライブの種類、状態の表示・ドライブ名の交換

FORMAT

ディスクのフォーマット (初期化)

RECOVER

不良クラスタを含むファイルまたはディスクの修復

RESTORE

BACKUPコマンドでバックアップされたファイルの復元

SYS

Human68k システムの転送

VOL

ディスクのボリュームラベルの表示・変更

## ディレクトリ関係

CHDIR(CD)

カレントディレクトリの変更・表示

DIR

ディレクトリ (ファイル名一覧) の表示

MKDIR(MD)

新しいディレクトリの作成

PATH

外部コマンド検索のための PATH の設定

RMDIR(RD)

ディレクトリの削除

**TEMP** 

テンポラリファイルのパスの設定

TREE

ディレクトリ構造のツリー形式での表示

WHERE

ファイルの検索

ファイル関係

ATTRIB ファイルの属性の設定・解除

BIND オーバーレイXファイルの作成・変更

COPY ファイルのコピー・連結

COPYALL ファイルおよびディレクトリのコピー

DEL(ERASE) ファイルの削除

DUMP 16進表現・文字によるファイル内容の表示

FCファイル内容の比較

MOVE ファイルの移動

REN (RENAME) ファイル名の変更

TYPE ファイル内容の表示

VERIFY ベリファイ機能の設定

フィルタ関係

FIND ファイル中の指定文字列の検索

MORE 1画面ごとの表示

PR ファイル内容のページング

SORT データのソート(並べかえ)

バッチ処理関係

ECHOバッチ処理中におけるコマンド行表示の設定・メッセージの表示

FOR コマンドの反復実行

GOTO
バッチ処理の流れの変更

IF 条件設定によるバッチ処理

PAUSE バッチ処理の一時停止

REM
バッチ処理中におけるコメントの表示

SHIFT バッチ処理中におけるパラメータのシフト

日本語処理関係

USKCGM 外字の作成・登録・削除

機能

ファイルの属性の設定・解除

書 式

ATTRIB (+R|-R)(+H|-H)(⟨ファイル名⟩)

解説

ATTRIB コマンドは、ファイルを誤って削除したり、別のファイルに上書きしてしまうといったミスを防ぐために使用します。また、ファイルに対し、不可視属性(DIR コマンドなどで見たり操作したりすることができないという属性)を与えるためにも使います。

●ファイルの属性を、読み出し専用に設定します

ATTRIB +R MSTFL. 100 2

ファイル MSTFL. 100の属性が、読み出し専用に設定されます。 DIR コマンドでファイル名を表示することはできますが、削除したり、内容を変更したりすることはできなくなります。

●ファイルの読み出し専用属性を解除します

ATTRIB -R MSTFL. 100 2

ファイル MSTFL. 100の読み出し専用の属性が、解除されます。実行後、ファイルは書き込み可能となります。

●ファイルの属性を、不可視属性に設定します

ATTRIB +H MSTFL. 100 2

ファイル MSTFL. 100の属性が、不可視属性に設定されます。ファイルは DIR、DEL、TYPE などのコマンドによる通常の操作では、取り扱うことができなくなります。

●ファイルの不可視属性を解除します

ATTRIB -H MSTFL. 100 2

ファイル MSTFL. 100は、DIR コマンドで見ることができるようになり、その他のコマンドによる通常の操作も可能となります。

●ファイルの属性を表示します

# ATTRIB WKFL. 100 2

ファイル WKFL. 100の現在の属性を表示します。現在のファイルの属性の設定状態を見るときに使用します。

# ATTRIB \*. \* ₽

DIR コマンドで見えないものも含め、すべてのファイルの属性を表示します。

この書式では、ファイルの属性が各ファイル名の左側に、次のような記号で表示されます。

記号 属性名

A …… アーカイブ (通常のファイル)

D …… ディレクトリ

V …… ボリュームラベル

S …… システム

H …… 不可視

R …… 読み出し専用

なお、ATTRIB コマンドで設定・解除ができるのは、H および R のみです。

## ●ヘルプ画面の表示

# ATTRIB

ATTRIB コマンドの使用方法を表示します。

機能

ハードディスクからフロッピーディスクに、1つまたはそれ以上のファイルのバック アップ作成

書式

BACKUP 〈hd:〉〔〈パス名〉〕〔〈ファイル名〉〕 〈fd:〉 〔/S〕〔/A〕〔/D:〈日付〉〕〔/T:〈時刻〉〕

解 説

ハードディスクは大量のデータを格納できるという利点がある反面、一度事故が起 きると失うデータも大量であるという欠点もあります。このため、定期的にバックア ップをとり、データの保全に努める必要があります。


# 1. メニュー画面からの実行

BACKUP [J]

と入力すると、次のようなメニュー画面が表示されます。

ここで、カーソルキーの ↑ ↓ で処理を選択して ┛ を押します。この後は 画面に表示されるメッセージにしたがってドライブ名やディレクトリ名などを選択し てください。

たとえば、ドライブA(ハードディスク)の内容すべてを、ドライブB(フロッピーディスク)にバックアップする場合は、次の画面のように "サブディレクトリもバックアップ" → "ドライブA:" → "ドライブB:" → "A:¥" → "バックアップ開始" を $\cup$ で選択します。



必要であれば最後に日付条件(指定した日付の間に作成したファイルをバックアップ)や時刻条件(指定した時刻の間に作成したファイルをバックアップ)を設定し、「バックアップ開始」を選択してください。

# 2. コマンド行からの実行

コマンド行で<br/>
書式<br/>
に従ったパラメータを設定した場合、メニュー画面に入らずに<br/>
コマンドを実行します。

最初の〈hd:〉〈パス名〉〈ファイル名〉には、バックアップするハードディスクドライブのディレクトリまたはファイルを指定します。〈パス名〉〈ファイル名〉が省略された場合は、ルートディレクトリに存在する全ファイルが指定されたことになります。次の〈fd:〉には、バックアップされたファイルが作成されるフロッピーディスクドライブを指定します。

BACKUPコマンドでは以下のスイッチが使用できます。

- /S サブディレクトリもバックアップします。
- /A すでにバックアップされたフロッピーディスク上にある、バックアップされたファイルに追加します。古いファイルを削除しません。
- /D 指定された自付以降に変更されたファイルをバックアップします。
- /T 指定された時刻以降に変更されたファイルをバックアップします。

機能

オーバーレイXファイルの作成・変更

書式

BIND [/O] 〈作成するファイル名〉 〈ファイル名〉 〔〈ファイル名〉···〕 [/D | /X | / L〕 〔/ T 〈パス名〉〕

解説

拡張子が ".X" になっている複数のXファイルを結合して、ひとつのオーバーレイ Xファイルを作成します。オーバーレイというのは、使用可能なメモリサイズに対し て、プログラムやデータのサイズの方が大きいときに利用されるものです。

たとえば、TEST.Xというプログラムを実行するためには800Kバイトのメモリが必要というときに、使用可能なメモリが500Kバイトしかない場合、メモリ不足でこのままでは実行できません。そこで、プログラムを作成するときに、ひとつのメインプログラムと複数のサブプログラムに分けて作成し、実行するときは、必要なサブプログラムをそのつどディスクから読み込んで実行するようにします。こうするどメモリが少なくても大きなプログラムを実行することができるようになります。

ところが、このようなプログラムを作るためには、メインプログラムでメモリの管理やディスクからの読み込み、実行などを行わなければならず、プログラミングがたいへんめんどうになります。

BIND コマンドは、このようなオーバーレイ構造のプログラムの作成を援助するコマンドです。複数のプログラムをオーバーレイにしたいときは、通常のプログラムを作成するときのように単にXファイルにすればよいだけです。BIND コマンドは以下のように使用します。

●複数のXファイルを結合して新しいオーバーレイXファイルを作成する

# BIND /O TEST TEST 1 TEST 2 TEST 3 [J]

この例では、TEST1.X、TEST2.X、TEST3.X というXファイルから TEST.X というオーバーレイXファイルを作成します。拡張子は省略しても自動的に ".X" であると判断されます。

●すでにオーバーレイXファイルが存在するときに、別のXファイルを追加する

# BIND TEST TEST 4 TEST 5

この例では、TEST.X というオーバーレイXファイルにさらに TEST4.XとTEST5. Xの2つのXファイルを追加します。

●オーバーレイXファイルの中にどのようなXファイルがあるか調べるとき

# BIND TEST /L []

この例では、TEST.X というオーバーレイXファイルに含まれるXファイルを表示します。

●オーバーレイXファイルから特定のXファイルを削除する

## BIND TEST 1 TEST 2 TEST 4 /D 🚚

この例では、TEST.X というオーバーレイXファイルからTEST2.XとTEST4.X の2つのXファイルを削除します。

●オーバーレイXファイルから特定のXファイルを取り出す

## BIND TEST 1 TEST 3 /X 🚚

この例では、TEST.X というオーバーレイXファイルからTEST1.XとTEST3.X の2つのXファイルを取り出します。

●テンポラリファイルのパス名をドライブCに指定して、オーバーレイXファイルを 作成する

## BIND TEST TEST2 TEST4 /T C: ¥ 🔊

この例では、BINDコマンドを実行するときに作成されるテンポラリーファイルを ドライブCのRAMディスクに指定して、TEST. XというオーバーレイXファイルを 作成します。フロッピーディスクに空き容量がないときや、実行速度を速めたいとき には、テンポラリーファイルをRAMディスクに設定すると便利です。

オーバーレイXファイルのロードと実行の方法は次のとおりです (別売の「C Compiler PRO-68K」が必要です)。

DOSコールの\_execファンクションコールで、MDの下位バイトに0(ロードおよび 実行)、1 (ロードのみ)、3 (特殊なロード)、MDの上位バイトにモジュール番号を与えてコールします。通常のXファイルの場合、モジュール番号は0であり、オーバーレイXファイルでも最初に結合したファイルが0、次のファイルが1……となります。詳しくは、「C Compiler PRO-68K」のマニュアルを参照してください。

● TEST.X の中にTEST1.X、TEST2.X、TEST3.X が入っているときにそれぞれをロードおよび実行するときは、

TEST 1.X ならばMDは\$0000

TEST 2 . X ならばMDは\$0100

TEST 3 . X ならばMDは\$0200

となります。したがって、

# TEST [

と入力したときは、TEST1.X がロードおよび実行されることになります。ですから、TEST1.X では\_execファンクションコールを利用して、TEST2.X や TEST3.X をロードおよび実行するように作成すればよいわけです。

● TEST.X の中にTEST1.X、TEST2.X、TEST3.X が入っているときにそれぞれをロードするときは、

TEST 1 . X ならば MD は \$0001

TEST 2 . X ならば MD は \$0101

TEST 3 . X ならば MD は \$0201

となります。

また、次のようなエラーメッセージが表示されたときは、ディスクのあき領域が足りないためテンポラリーファイルが作れません。充分なあき領域のあるドライブなどにテンポラリーファイルを作るようにパス指定してください。パス指定は前述の/T(パス名)またはTEMPコマンドで行えます。

テンポラリーファイルが作れません

機能

CTRL + C のチェック機能の設定

書式

BREAK (ON | OFF | KILL)

解説

BREAK コマンドは、アプリケーションプログラムの実行中、CTRL + C のチェックを行うか否かを設定するために使用するコマンドです。

BREAK を ON に設定すると、アプリケーションプログラムがディスクの入出力などの Human68k システム内部の処理を行うたびに、CTRL+C+ーが押されたか否かのチェックが、行われるようになります。この設定を行うとコンパイルやリンク中にもプログラムを中断することが可能になります。

BREAK を OFF に設定すると、キーボード入力、ディスプレイ出力およびプリンタ出力のいずれかの内部処理が行われるときにのみCTRL+Cのチェックが行われ、その他の処理ではチェックされなくなります。したがってこの状態では、内部処理が行われている限り、プログラムの中断を行うことはできません。通常はこの設定でアプリケーションプログラムを実行します。

BREAK を KILL に設定すると、どんな場合でも中断できなくなります。どうしても中断したい場合は、本体のINTERRUPT スイッチを押してください。

BREAKは、システムの起動時には、OFFに設定されています。

現在の設定状況を表示したいときは、

BREAK 2

とします。BREAK が OFF のときは、

break はくoff>です

と表示され、ONのときは、

break は(on)です

と表示され、KILLのときは、

break は 〈kill〉です

と表示されます。

機 能 CPUのキャ

CPUのキャッシュコントロールの設定

書式

CACHE {[on] [off] [def]} [i] [d] [s]

解 説

CPU: MC68030に内蔵のキャッシュメモリを使用するかどうかを設定します。

on キャッシュオン。内蔵キャッシュメモリが使用できます。

off キャッシュオフ。内蔵キャッシュメモリを使用しません。

def S-RAMに設定されている状態にもどします。 i、d、sの指定は無視されます。

i MC68030に内蔵されている命令キャッシュを指定します。

d MC68030に内蔵されているデータキャッシュを指定します。

s 指定したキャッシュの状態をS-RAMに設定します。

機能

カレントディレクトリの変更・表示

書式

CHDIR ((d:))((パス名))

別表記

CD

解 説

カレントディレクトリを変更するときに使用します。

CHDIR コマンドは、指定ドライブのカレントディレクトリを変更するときに使用します。

カレントディレクトリは、ドライブごとに設定できるため、〈d:〉を指定することにより、カレントドライブを移動することなく他のドライブのカレントディレクトリを変更することができます。

<d:>を省略したときは、カレントドライブとみなされます。

ディレクトリの指定の方法には、パス名をルートディレクトリから指定する絶対指 定と、カレントディレクトリから指定する相対指定の、2種類があります。

●絶対指定によるディレクトリの変更

カレントディレクトリが¥1部¥1課¥1係のとき、ディレクトリ¥1部¥1課 ¥2係に変更したいときは、

CHDIR ¥1部¥1課¥2係 ┛

とします。

●相対指定によるディレクトリの変更

カレントディレクトリが¥1部¥1課¥1係のとき、ディレクトリ¥1部¥1課 ¥2係に変更したいときは、

CHDIR ..¥2係 ┛

とします。ここで "..." は、カレントディレクトリより1つ上のディレクトリ (ここでは1課) を意味します。

●カレントディレクトリの表示

カレントディレクトリを表示するときには、なにもパラメータを与えずに、

CHDIR 2

とします。カレントディレクトリが¥1部¥1課¥2係であれば、

¥1部¥1課¥2係

と表示されます。

解

説

機 能 ディスクの状態の報告

書 式 CHKDSK (⟨d:⟩)(/A)(/V)

CHKDSK コマンドは、⟨d:⟩ で指定したドライブに挿入されているディスクの FAT 領域とディレクトリ領域を調べ、ファイルやディレクトリの使用状態などをチェックします。

コマンドを実行すると、次のようなステータスレポートを表示します。バイト数の 表示はキロ(K)バイト単位です。

d:vvvvv は yyyy-mm-dd hh:mm に作成されました

nnnn Kバイト:全ディスク容量

nn Kバイト: n 個のシステムファイル

nn Kバイト: n 個のディレクトリ

nnnn Kバイト: n 個のユーザーファイル

nnnnn Kバイト:使用可能ディスク容量

ここで、d: vvvvv は、ドライブ名とボリュームラベル名、yyyy-mm-dd は日付、hh: mm は時刻をそれぞれ表し、n は数値を表します。

スイッチを指定しないときは、FAT領域をサーチして、ファイルのデータブロックが連続しているかどうかのチェックを行います。不連続なデータブロックをもつファイルがあると、次のようなメッセージをステータスレポートの前に表示します。

### d: ¥xxxxxx n個の不連続ブロックがあります

ここで、d: ¥xxxxx は、ドライブ名およびパス名付きのファイル名を表します。 もしスイッチが指定されていれば、ステータスレポートの前に、そのスイッチ指定 した情報を表示します。スイッチには、次の2つを指定できます。

#### •/A

スイッチ/Aを指定すると、ステータスレポートまたはエラーメッセージの他に、 すべてのファイル (サブディレクトリを含む)を表示します。同時にそのファイルが 収められているセクタの範囲が報告されます。

#### ---- xxxxx. xxx \$nnnn ~ \$nnnn

ここで、-----は属性を、xxxxx. xxx はファイル名を、\$nnnn~\$nnnn は セクタの報告を、それぞれ表します。

属性については、ATTRIB コマンドで表示されるものと同一です。ATTRIB コマンドを参照してください。

# •/V

スイッチ/V を指定すると、ステータスレポートまたはエラーメッセージの他に、 すべてのファイル (サブディレクトリを含む) を表示します。ただし、セクタの状態 は報告されません。 機 能 ディスプレイの消去

書 式 CLS

解 説 CLS コマンドは、画面上に表示された文字を消去 (クリア) するときに使います。 CLS コマンドを実行すると画面の表示はすべてクリアされ、カーソルはホームポジションに戻ります。

何か作業を行う際に、表示された画面をクリアしたいときには、

CLS 🚚

と実行すると、表示はすべてクリアされプロンプトが画面の左上にきます。

**注意**: CLS コマンドでクリアできるのはテキスト (文字) 画面だけです。グラフィック画面には、何の影響も与えません。

機能

コマンドプロセッサ COMMAND. X の起動

書式

COMMAND [/P][/D][/E: 〈環境エリアサイズ〉][/H: 〈ヒストリエリアサイズ〉][[/C] 〈文字列〉]

解 説

COMMAND コマンドは、ふつう、Human68k のコマンドプロセッサ COM-MAND. X を子プロセスとして起動する際に使用します。

アプリケーションプログラムによっては、COMMAND. X を子プロセスとして起動することができるように作られたものがありますが、そのアプリケーションプログラム中から直接 COMMAND. X を呼び出すのではなく、コマンド行を指定して呼ぶことができるようになっているような場合、とくにこの COMMAND コマンドが意味を持ちます。

また、COMMAND コマンドは、CONFIG. SYS ファイルの中の "SHELL=" 行中に指定する際に、最も一般的に用いられるものです。これについての詳細は、「第 7章 システムの構築」を参照してください。

COMMAND コマンドは、パラメータを与えずに実行すると、現在の Human68k のバージョンを表示した後、子プロセスとして COMMAND. X をロードします。

COMMAND コマンドには、以下のようなパラメータ (スイッチなど) を付加することができます。これら以外のスイッチが指定されると、それ以降のコマンド行は無視されます。

#### •/P

COMMAND. X からそれ以上高いレベルに抜け出すことを防止するときに使用します。これを付けて COMMAND コマンドを実行すると、子プロセスとして起動された後、EXIT コマンドが実行されてもそのプロセスのレベルより上に抜け出せなくなります。

また、このスイッチが指定されると、COMMAND.X が読み込まれた後、自動的に AUTOEXEC.BAT ファイルが実行されます。

#### •/D

/Pと同時に指定すると、AUTOEXEC. BAT ファイルの起動をしないようになります。

このスイッチは、CONFIG. SYSの "SHELL=" または/Pとともに指定します。単独で指定したときは、コマンドプロセッサCOMMAND. Xを子プロセスとして起動させます。

#### ●/E:〈環境エリアサイズ〉

SET コマンド用に、〈環境エリアサイズ〉で指定された数の環境エリアを確保します。環境エリアは、1個当たり 256 バイトで、0~255 の範囲で指定できます。0は

512 バイトを意味します。デフォルト値は0 (512 バイト)です。

#### ●/H: 〈ヒストリエリアサイズ〉

HIS コマンド用に、〈ヒストリエリアサイズ〉で指定された数のヒストリエリアを確保します。ヒストリエリアは、1個当たり256バイトで、0~255の範囲で指定できます。0は512バイトを意味します。デフォルト値は0(512バイト)です。

ヒストリの詳細については、HISコマンドの項を参照してください。

#### ●/C〈文字列〉

文字列で指定されたコマンドがコマンドプロセッサにより実行され、終了後戻ります。これを利用すると、バッチファイル中から別のバッチファイルを呼び出すことができます。たとえば、

#### COMMAND /C TEST

では、バッチファイルの実行中にコマンドプロセッサが起動され、次に TEST. BAT が呼び出されて実行された後、最初のバッチファイルの次の行の実行に戻ります。

ふつう、バッチファイルから別のバッチファイルを呼び出すことはできませんが、 このスイッチを使用することにより、別のバッチファイルの実行が可能になります。

もちろん、外部コマンドや内部コマンドもこの形式で実行することができます。この場合、現在のコマンドプロセッサではなく、子プロセスとして実行される COM-MAND. X の下でコマンドが実行されることになります。

なお、/Cは省略し、〈文字列〉のみを指定しても同じ動作になります。

/Cの後ろに、別のオプションやスイッチをつけることはできませんので注意してください。

COMMAND. X は、バッチファイルの実行中、および/C 付きの COMMAND コマンドを実行したときに、次のようなエラーコードを返します。このエラーコードは、IF コマンドの ERRORLEVEL オプションで利用することができます。

### \$00nn (0~255)

外部コマンドのプロセス終了コードと同一の値です。

### \$01nn (256~511)

下位バイトは外部コマンドのプロセス終了コードと同一の値ですが、そのコマンドが常駐終了した場合、この値となります。

### \$02nn (512~767)

コマンドが CTRL + C によって中断された場合、この値となります。下 位バイトは不定となります。

### \$03nn (768~1023)

ファンクションコールエラーにより強制終了(アボート)された場合、この値となります。下位バイトは Human68k のエラーコードとなります。

### \$04nn (1024~1279)

バッチ処理の実行時エラーの場合、この値となります。下位バイトは不定となります。

### \$05nn (1280~1535)

内部コマンド中でエラーが生じた場合、この値となります。下位バイトは次 のとおりです。

- 00 パラメータエラー
- 01 ファイル読み出しエラー
- 02 ファイル書き込みエラー
- 03 ファイルが見つからないとき
- 04 ディレクトリがいっぱいのとき
- 05 ディスク容量がいっぱいのとき

### \$06nn (1536~1791)

指定のコマンドが見つからない場合、この値となります。下位バイトは不定 となります。 解説

機 能 ファイルのコピー・連結

**書** 式 COPY {<d:>| パス名1>| 〈ファイル名1>} 〔{<d:>| パス名2>| 〈ファイル名2>}〕 〔/V〕 〔/Q〕 〔/B〕

COPY コマンドは、ファイルやディレクトリをコピーするときに使用します。ファイルのコピーはファイルおよびディレクトリ単位で行うことができます。

スイッチ/Vをつけるとディスクをコピーしながら自動ベリファイを行います。すなわち、コピー後自動的に、コピー先のファイルやディレクトリのデータを読み込み、書き込みエラーがないかどうかの照合を行います。したがって、コピーの内容は保証されますが、実行の速度は遅くなります。複数のファイルをコピーする場合、スイッチ/Qをつけると、コピーの対象となるファイル名とともに確認のメッセージを表示してからコピーを行います。

バイナリファイルを連結する場合は、スイッチ/Bをつけてコピーを行います。

### 1. ファイル単位のコピー

●あるファイルを違うファイル名でコピーします

COPY 〈ファイル名 1 〉 〈ファイル名 2 〉 🚽

〈ファイル名1〉とまったく同じ内容を持つファイルが、同一ドライブ上に〈ファイル名2〉という名前で作成されます。

●ドライブ A にあるファイルをドライブ B に違う名前でコピーします

COPY A: 〈ファイル名 1 > B: 〈ファイル名 2 > 却

〈ファイル名1〉とまったく同じ内容を持つファイルが、ドライブ B上に〈ファイル名2〉という名前で作成されます。

●ドライブ A にあるファイルをドライブ B に同じファイル名でコピーします

COPY A:〈ファイル名〉 B: 🚚

このとき、B:の後にファイル名を指定する必要はありません。

●ドライブ A のあるディレクトリ中のすべてのファイルを、ドライブ B にそれぞれ 同じファイル名でコピーします

COPY A: 〈パス名〉 B: 🚽

ドライブ Aの〈パス名〉で指定されたディレクトリ中に存在するすべてのファイルが、まった〈同じ名前でドライブ Bのカレントディレクトリ上に作成されます。 このとき B:の指定の後にファイル名を指定する必要はありません。

また、スイッチ/Qをつけると、コピーの対象となるファイル名とともに確認のメッセージが表示されたのち、コピーを行います。

COPY A: (パス名) B: /Q 🔊

XXXX.XXX をコピーしますか〈Y/N〉

:

### 2. ディレクトリ単位のコピー

ひとつのディレクトリにあるすべてのファイルを他のディレクトリにコピーします

COPY (パス名1) (パス名2) J

⟨パス名1⟩で指定されたディレクトリ中に存在するすべてのファイルが、まったく同じ名前でそれぞれ⟨パス名2⟩で指定されたディレクトリ上に作成されます。なお、⟨パス名2⟩には、すでに存在しているディレクトリ名を指定しなくてはなりません。このディレクトリ単位のコピーは、同一ドライブ上でも、異なるドライブ間でも行

### 3. エラー

うことができます。

コピー元とコピー先のファイル名やディレクトリ名が同じときは、コマンドの実行が中止されます。自分自身にコピーすることになるためです。このとき、次のメッセージを表示します。

#### コピー元とコピー先が同一です

注意:ドライブ名、パス名を指定する際に、指定すべきドライブがカレントドライブ である場合、および指定するパス名がカレントディレクトリである場合には、 それぞれ省略することができます。

### 4. ファイルの連結

複数のファイルをひとつのファイルにまとめるときは、+記号でファイル名をつないだり、ワイルドカードで複数のファイルを指定します。

●TEST1.DOCとTEST2.DOCをTEST.DOCにまとめます

### COPY TEST 1 . DOC + TEST 2 . DOC TEST . DOC -

●拡張子が ".DOC" のファイルをすべて ALL.DOC としてまとめます

COPY \*.DOC ALL.DOC

上記のファイルの連結の例はテキストファイルのみ可能で、バイナリファイルの場合は、スイッチ/Bをつけなければなりません。

●TEST1.X と TEST2.Xを TEST.X にまとめます

COPY TEST 1 .X+TEST 2 .X TEST .X /B

#### 注意

ファイルをコピーするとき、コピー元やコピー先が、仮想ドライブや仮想ディレクトリを含むときは、次のことに注意してください。

コピー元の指定とコピー先の指定が異なっても、実体としては同じドライブやディレクトリになることがあります。たとえば、仮想ドライブの設定が、

C: = A: ¥TEST

となっているときに、コマンド行で

COPY A: YTESTYSAMPLE 1. DAT C : [4]

と入力すると、COPYコマンドが実際に行う作業が

COPY A: ¥TEST¥SAMPLE1. DAT A: ¥TEST [J]

となり、コピー元とコピー先がA:¥TESTと同じディレクトリになります。

このような場合は、コピーは正しく行われません。また、ファイルが消失する可能性もありますので、注意してください(仮想ドライブ、仮想ディレクトリについては、SUBSTコマンドをご覧ください)。

### 5. 各デバイスへのファイル出力

●OPMファイルをFM音源やMIDIのデバイスから演奏するときや、PCMファイルを PCMデバイスから再生するときは、コピー先を出力するデバイス名にします

### COPY X68K.OPM OPM 2

また、OPMファイルをMIDIデバイスから演奏するときや、PCMファイルをPCM デバイスから演奏するときも、同様の書式で入力します。

COPY X68K.OPM MIDI 2

COPY SAMPLE.PCM PCM 2

なお、FM音源、MIDI、PCMなどのデバイスから演奏するときは、CONFIG.SYSファイルにOPMDRV3.Xが登録されている必要があります。詳しくは本書「7章 システムの構築」を参照してください。

### DEVICE=\SYS\OPMDRV3.X \#180 /P64 /OPM

●テキストファイルをプリンタで印刷するときは、コピー先をPRNまたはLPTにします

## COPY TEST.TXT PRN

なお、テキストファイルをプリンタで印刷するときは、CONFIG.SYSファイルに PRNDRV.SYSなどが登録されている必要があります。詳しくは本書「7章 システムの構築」を参照してください。 機能

ハードディスク上のファイルのフロッピーディスクへの退避・フロッピーディスク上 の退避ファイルのハードディスクへの復帰

書式

- (1) 退避 COPY2 [〈hd:〉] (〈パス名〉) 〈ファイル名〉 (〈fd:〉)
- (2) 復帰 COPY2 [〈fd:〉] 〈ファイル名〉 [〈hd:〉] [〈パス名〉] / R

解 説

COPY2コマンドは、フロッピーディスク1枚に収まらないような大きなファイルも、複数枚に分けて退避することができます。フロッピーディスクには、データを詰められるだけ詰めますから、効率よく退避を行うことができます。

また、COPY2コマンドは、フロッピーディスクに退避したファイルをハードディスク上に復帰することもできます。

### 1. メニュー画面からの実行

COPY 2

と入力すると、画面は次のようなメニュー画面になります。

OPY2	for	X68000	Version *.**	Copyright	1989	SHARP/Hudson
議所 送り側 受け側 実行	退避					
•						
			<b>建刻</b> (終了)			

「機能」にカーソルがあることを確認して、。 を押します。 次のようなメニューが表示されます。

OPY2	for	X68000	Version *.**	Copyright	1989	SHARP/Hudson	
機送受実終 能りけ行了 終	退避						
脚脳 復帰							
1977							

ここで、

退避:ハードディスクのファイルをフロッピーディスクに退避する

復帰:フロッピーディスクからハードディスクに復帰する から選びます。

退避するときは、受け側のドライブにフォーマット済みのフロッピーディスク 復帰するときは、送り側のドライブに退避ファイルのあるフロッピーディスク を挿入し、カーソルを「退避」または「復帰」に合わせ、
■を押してください。

次に、「送り側」にカーソルを合わせ』を押すと、送り側のドライブ名を選択するメニューが表示されますので、ドライブ名を↓ ↑で選び』を押してください。』が押されると、ディレクトリやファイル名が表示されます。退避(復帰)するファイルを↓ ↑で選び、』を押してください。指定したディレクトリやファイルが画面に表示されます。

こんどは、「受け側」にカーソルを合わせ』を押すと、受け側のドライブ名を選択するメニューが表示されますので、受け側のドライブ名を

「とび」を押してください。「退避」を選んでいるときには、指定したドライブ名が画面に表示されます。また、「復帰」を選んでいるときには、ディレクトリが表示されますので、復帰するディレクトリを

「で選び」を押してください。指定したドライブやディレクトリが表示されますので、退避(復帰)する内容を確認してください。

COPY2 for X68000 Version \*.\*\* Copyright 1989 SHARP/Hudson

機能の側と

退避 A: \*TEST\*TEST1.DAT

項目を指定してください 図 図 (選択) (型) (確定) (3330 (終了)

カーソルを「実行」に合わせ、 
『を押してください。 
退避 (復帰) が始まります。 
1枚のフロッピーディスクで処理が終わらないときは、 2枚目、 3枚目をセットするようにメッセージが表示されるので、 
それにしたがってください。 
特に、復帰するときは退避した順にフロッピーディスクを取りかえてください。

# 2. コマンド行からの実行

コマンド行で<br/>
書式<br/>
に従ったパラメータを設定した場合、メニュー画面に入らずに<br/>
コマンドを実行します。

ハードディスクからフロッピーディスクへファイルを退避するときには、書式(1)を 使用します。

書式(1)では、〔〈hd:〉〕〔〈パス名〉〕〈ファイル名〉で指定されたハードディスクのファイルを〔〈fd:〉〕で指定されたドライブ上のフロッピーディスクに退避します。このとき、1枚のフロッピーディスクに退避しきれないと、2枚目、3枚目を挿入するようメッセージが表示されます。指示に従ってフロッピーディスクを取りかえてください。

逆に、フロッピーディスクからハードディスクへファイルを復帰するときには、書式(2)を使用します。

書式(2)では、〔〈fd:〉〕〈ファイル名〉で指定されたフロッピーディスクのファイルを 〔〈hd:〉〕〔〈パス名〉〕で指定されたハードディスクのディレクトリに復帰します。このとき、複数枚に分けて退避されていたファイルを復帰する場合は、退避した順にフロッピーディスクを取りかえなくてはなりません。

いずれの場合も、ドライブの指定が省略されたときは、カレントドライブが対象になります。パス名が省略されたときは、カレントディレクトリが対象になります。

なお、ファイルを退避した場合、そのファイルは COPY 2 コマンド以外の通常のコマンドで扱うことはできません。

次に退避と復帰の2例をあげます。

#### 1. 退避

COPY2 A: ¥TEST¥TEST1. DAT B: [J]

と実行すると、次のメッセージが表示されます。

1番目のディスクをドライブ B:にセットして、何かキーを押してください メッセージ通りに作業し、任意のキーを押します。もし1枚に収まりきらないときは、 次のメッセージが表示されます。

2番目のディスクをドライブ B:にセットして、何かキーを押してください 同様に作業します。次のメッセージが表示されコマンドの実行が終了します。

### ファイルの退避が終了しました

この例では、ドライブAのハードディスクのディレクトリTESTにあるTEST1. DATというファイルを、ドライブB上で2枚のフロッピーディスクに退避しました。

#### 2. 復帰

COPY2 B: TEST1. DAT A: ¥TEST /R 🚚

と実行すると、次のメッセージが表示されます。

1番目のディスクをドライブ B: にセットして、何かキーを押してください メッセージ通りに作業し、任意のキーを押します。

2番目のディスクをドライブ B: にセットして、何かキーを押してください 同様に作業します。次のメッセージが表示されコマンドの実行が終了します。

### ファイルの復帰が終了しました

この例では、1.で退避したハードディスクのTEST1.DATというファイルを、ドライブAのディレクトリTESTに復帰しました。

# COPYALL

外部コマンド

機能

ファイルおよびディレクトリのコピー

書式

COPYALL [/D] [/T|/N] [/U] [/V] [/S] ((D1:>) (パス名1>)
〈ファイル名1> {d2:> | パス名2>}

解 説

〔〈d1:〉〕〔〈パス名1〉〕〈ファイル名1〉で指定したファイルを | 〈d2:〉 | 〈パス名2〉 | で指定されたパス以下にコピーします。このとき、転送先のディスクがいっぱいになった場合、ディスクを交換するようにメッセージを表示し、交換すると引き続きコピーを行います。

COPYALL コマンドは種別の違うディスクのオールコピーもできますし、COPY コマンドと異なり、新しいファイルだけをコピーするといった選択的なコピーやサブディレクトリの内容までコピーできます。また、BACKUPコマンドがシステム全体のバックアップを作成するために使用するのに対し、COPYALL コマンドは新しく作ったファイルだけをバックアップするときなどに利用できます。

COPYALL コマンドでは、以下のスイッチが使用できます。

### ·/D

サブディレクトリまでコピーしない場合に指定します。このスイッチがなければ、 サブディレクトリ以下をコピー先にも同じサブディレクトリを作りながらコピーしま す。

#### · / T

コピー元とコピー先のファイルを比較し、コピー元のファイルの日付が新しいかコピー先に存在しないファイルであればコピーします。このスイッチがなければすべてコピーします。

### • / N

コピー元とコピー先のファイルを比較し、コピー元のファイルの日付が新しければ コピーします。コピー先に存在しないファイルはコピーしません。

#### · / U

指定したファイル名が小文字のとき、大文字にしてコピーします。

### · / V

実際にはコピーせず、コピー作業の内容を表示します。ワイルドカードを使って不 特定のファイルをコピーするときに、コピーするファイル名を確認するときなどに使 います。

### ·/S

システムファイル (HUMAN.SYS) を除いてコピーします。

これらのスイッチのうち、/Tと/Nを同時に指定することはできません。

●ドライブA (ハードディスク) のすべてのファイルをドライブB (フロッピーディスク) にコピーする

COPYALL A: ¥\*.\* B: 🚚

●ドライブAのルートディレクトリのファイルだけをドライブBにコピーする

COPYALL /D A: ¥\*.\* B: J

●ドライブAの日付の新しくなったファイルおよびドライブBに存在しないファイルをドライブBにコピーする

COPYALL /T A: ¥\*.\* B: 🗐

●ドライブAのルートディレクトリで日付の新しくなったファイルおよびドライブ Bに存在しないファイルをドライブBにコピーする

COPYALL /D /T A: ¥\*.\* B:

●ドライブBのファイルと比較して、Aドライブの日付の新しいファイルだけをコピーする

COPYALL /N A: ¥\*.\* B:

●ドライブAのルートディレクトリにあるファイルのうち、先頭にtest (または TEST) があるファイルを、すべて大文字にしてドライブBにコピーする

COPYALL /U A: ¥TEST\*.\* B: 4

●ドライブAのルートディレクトリTESTにある日付の新しいファイルだけをドライブBにコピーするとき、コピーするファイル名を確認する

COPYALL / V / N A : ¥TEST¥\*. \* B : 4

●ドライブAのルートディレクトリのシステムファイル (HUMAN.SYS) を除いたファイルすべてをドライブBにコピーする

COPYALL /S A: ¥\*.\* B: 🚚

解 説

機 能 入出力デバイスの変更

書 式 CTTY 〈デバイス名〉

CTTY コマンドは、入出力デバイスの変更を行います。標準の入出力デバイス(キーボードおよびディスプレイ)と補助入出力機器(RS-232C回線)を切りかえて入出力を行うときに使います。

〈デバイス名〉には、入出力の可能なデバイス名を指定します。

### CTTY AUX

とすると、コマンドの入出力をキーボード、ディスプレイから補助入出力機器 (RS-232 C回線)に変更します。

もとの入出力機器に戻すときは、補助入出力機器側から、

### CTTY CON [2]

と入力します。これでコマンドの入出力は補助入出力機器からキーボード、ディスプレイに復帰します。

機能目付の表示・設定

書 式 DATE (〈yyyy〉-〈mm〉-〈dd〉)

解 説 Human68k は、クロック(時計)により、日付・時刻を管理しています(電源を切っても常に日付と時刻は保持されています)。これらの時間情報は、ファイルを作成・更新したときにディレクトリに記録されます。

DATE コマンドは、これらの時間情報のうち "日付" を表示したり、設定したりするものです。

DATE 🚚

と入力すると、次のように表示されます。

現在の日付は〈yyyy〉ー〈mm〉ー〈dd〉(〈w〉)です 日付を入力してください:

ここで、〈yyyy〉は西暦による年、〈mm〉は月、〈dd〉は日、〈w〉は曜日(1文字)を表します。

ここに表示されている日付を変更しないときは、そのままリターンキーを押してく ださい。

変更する場合は、次に示すような範囲内の数字を、それぞれハイフン(-)またはスラッシュ(/)で区切って入力します。年、月、日のいずれも、省略することはできません。

年:〈yyyy〉 =1980~2079、または0~99

月: $\langle mm \rangle = 1 \sim 12$ 

日:〈dd〉  $= 1 \sim 31$ 

曜日、月の大小、うるう年については、システムが自動的に管理しますので、意識 する必要はありません。

なお、年について2桁以下で入力する場合は、0~79に対しては2000~2079が、 80~99に対しては1980~1999が、それぞれ対応します。たとえば、

95-11-7

と入力すれば、1995年11月7日を指定したことになります。また、

1-1-1

と入力すれば、2001年1月1日を指定したことになります。

入力した日付が誤っている場合、次のようにエラーメッセージが表示されますので、

今度は正しい範囲内の数値を入力してください。

日付の指定が違います 日付を入力してください:

DATE コマンドの後ろに、直接日付を指定して入力することも可能です。

DATE 95-11-7

このときは、日付が正しければメッセージは何も表示されず、そのまま日付の更新がなされます。日付が誤っていると、前述と同じエラーメッセージが表示されますので、再入力してください。

機 能 ファイルの削除

**書** 式 DEL [⟨d:⟩][⟨パス名⟩]⟨ファイル名⟩ [/Y|/Q]

別表記 ERASE

解 説 DELコマンドは、ファイルを削除するときに使います。

誤ってファイル名を指定してコマンドを実行してしまうと、ファイルを回復することは不可能となります。あらかじめ DIR コマンドなどでファイル名を確認してから実行してください。

DEL MSTFL.100 2

では、ファイル MSTFL. 100か削除されます。このとき、削除されたファイル名 (ここでは MSTFL. 100)が表示されます。

DEL MSTFL. \* [4]

とすると、ファイル名に MSTFL を持ったすべてのファイル (拡張子は何でもよい) が削除されます。このとき、削除されたすべてのファイル名が画面に表示されます。

DEL \*.\* 🚚

では、カレントディレクトリ中のすべてのファイルが、また、

DEL 〈パス名〉 🚽

では、〈パス名〉で指定されたディレクトリ中のすべてのファイルが、それぞれ削除されます。このとき、削除されたすべてのファイル名が画面に表示されます。

なお、削除の対象となるファイルが複数である場合は、次の確認メッセージが表示されます。

### よろしいですか〈Y/N〉

削除してもよければ、Y、そうでなければ、Nを押してください。ただし、スイッチ/Yをつけると確認のメッセージが表示されないので、バッチファイルで用いるときに便利です。また、スイッチ/Qをつけると削除の対象となるファイル名とともに確認のメッセージが表示されたのち、削除を行います。これを用いると複数のファイルを確認しながら削除できます。

#### 注意

ファイルを削除するとき、ドライブ名やディレクトリ名が、仮想ドライブや仮想ディレクトリになっているときは、次のことに注意してください。

削除しようとするファイルのディレクトリに、仮想ドライブが指定されているときは、削除を指定した実体のファイルのほかに、仮想ドライブの中にある同名のファイルも削除されてしまいます。たとえば、仮想ドライブの指定が、

#### C := A : Y TEST

のとき、ドライブAとドライブCに次のようなファイルがあるときには、



コマンド行で

### DEL A: ¥ TEST¥ SAMPLE 1 . DAT [J]

と、DELコマンドを実行すると、A:¥TEST上の実体のファイルだけでなく、仮想ドライブC上のファイルも削除されてしまいます。

また、逆に削除しようとするファイルが仮想ドライブや仮想ディレクトリにあるときは、実体としてあるファイルも削除されてしまいます。たとえば、上と同じような設定の場合、コマンド行で

### DEL C: SAMPLE 1. DAT

と、DELコマンドを実行すると、実際にDELコマンドが行う作業は、

### DEL A: YTESTYSAMPLE 1.DAT

となり、結果的には仮想ドライブC上のSAMPLE 1.DATも削除されてしまいます。

このように、削除しようとして指定したファイルが、実体のドライブやディレクトリ上のファイルだけでなく、仮想ドライブやディレクトリ上のファイルも削除されてしまいますので、ご注意ください(仮想ドライブや仮想ディレクトリについては、SUBSTコマンドをご覧ください)。

機能

ディレクトリ(ファイル名一覧)の表示

書式

DIR (⟨d:⟩)(⟨パス名⟩)(⟨ファイル名⟩)(/N)(/L)(/T)(/R)(/P)(/W)

解説

DIR コマンドは、ファイルおよびサブディレクトリの一覧("ディレクトリ情報" または単に "ディレクトリ" と呼びます)を表示します。このとき表示される情報は、次のとおりです。

ディスクのボリュームラベル名 カレントドライブ名およびカレントディレクトリ名 表示されるファイルおよびサブディレクトリの合計数「nnn ファイル」 現在使用中の合計容量「nnnK Byte 使用中」 ディスクの残り容量「nnnK Byte 使用可能」 ディレクトリ内のファイルだけの容量「nnnK Byte 使用」

ファイル名またはサブディレクトリ名 ファイルの大きさ(バイト単位) ファイルが最後に更新された日付 ファイルが最後に更新された時刻

パラメータを省略すると、カレントドライブのディレクトリ情報を表示します。

DIR 🔊

ドライブ名のみ指定すると、そのドライブのディレクトリ情報を表示します。

DIR B:

パス名を指定すると、指定したサブディレクトリのディレクトリ情報を表示します。

DIR ¥住所 🚚

ファイル名を指定すると、指定したファイルについてだけのディレクトリ情報を表示します。

### DIR 社員名簿 🔊

この場合、ファイル名としてワイルドカード(\*、?)を使用することができます。特定のファイルのみを表示する場合などに便利です。詳細は、「3.3ワイルドカード」を参照してください。

スイッチ/N、/L、/T、/Rはファイルを次のようにソート (並べかえ)して表示します。

/N…名前でソート(昇順) /L…大きさ(バイト単位)でソート(昇順) /T…時刻でソート(昇順) /R…上記の3つのスイッチとともにつけると逆順にソート

また、/N、/L、/Tは同時に指定でき、先に指定されたものから優先的にソートします。たとえば、/T/Lと指定した場合、同じ時刻のものは大きさでソートします。

スイッチ/Pを指定すると、1画面分の表示を行って停止します。再開するときは 任意のキーを押します。

スイッチ/W を指定すると、1行に4つずつ(横64文字モードの場合は2つずつ)ファイル名およびサブディレクトリ名のみが表示されます。ファイルに付随する情報は表示されません。

DIR の実行例です。

Human68k	A :	¥			
10 ファイル	1021	Byte 使	用中	1119K Byte	使用可能
ファイル使用量	988	Byte 使	用		
FORM	<di< td=""><td>r&gt;</td><td>95-07-07</td><td>14:45:00</td><td></td></di<>	r>	95-07-07	14:45:00	
MAGAZINE	<di< td=""><td>r&gt;</td><td>95-07-08</td><td>15:08:00</td><td></td></di<>	r>	95-07-08	15:08:00	
EWS	<di< td=""><td>r&gt;</td><td>95-09-04</td><td>13:28:00</td><td></td></di<>	r>	95-09-04	13:28:00	
X68K	<di< td=""><td>r&gt;</td><td>95-11-03</td><td>19:07:00</td><td></td></di<>	r>	95-11-03	19:07:00	
DOC	TMP	2115	95-12-09	19:11:00	
MANA	DOC	35110	95-01-26	12:00:00	
JUN	DOC	37519	95-04-26	12:18:00	
ETU	DOC	4863	95-09-20	8:09:00	
SANAE	DOC	5219	95-12-07	19:30:00	
KYOKO	DOC	12134	95-12-28	19:55:00	

#### 注意

ディレクトリ情報を表示するときに、指定したディレクトリに、仮想ドライブや仮想ディレクトリが含まれているときは、次のことに注意してください。

DIRコマンドを使って表示される情報のうち、「使用中」、「使用」、「使用可能」に表示されるディスクの使用量は、指定したドライブが仮想ドライブのときは、その実体となるドライブの使用量となります。たとえば、ドライブAが内蔵ハードディスクの場合に、仮想ドライブの指定が、

C : = A : ¥TEST

と指定されているとき、

DIR C: 🔊

とコマンド行で入力すると、

DIR A: ¥TEST [J]

と同じディレクトリ情報が表示されます。

つまり、ドライブCはハードディスクではないにもかかわらずハードディスクの使 用量が表示されてしまいます。

このように、仮想ドライブや仮想ディレクトリを含むディレクトリを指定すると、 実体となるドライブのディスクの使用量が表示されます。したがって、ディスクの使用量よりファイルの使用量が大きいときや、逆に小さいときがあります。このような 状態では、使用可能量より大きなファイルが作成できたり、逆に使用可能量に満たないにもかかわらずファイルが作成できないなどということが起きますので、ご注意く ださい(仮想ドライブや仮想ディレクトリについては、SUBSTコマンドをご覧くだ さい)。

# DISKCOPY

外部コマンド

機 能 ディスク全体のコピー・比較照合

書 式 DISKCOPY (<d1:>) (<d2:>) (/V)

解 説 DISKCOPY コマンドは、あるディスクの内容を、他のディスクにす べてコピーします。

このコマンドでコピーされたディスクは、コピー元のディスクとまったく同一の状態となりますから、バックアップコピーを作成するときに使うことができます。

また、DISKCOPY コマンドは2つのドライブにあるディスクの内容を比較照合することができます。

### 1. メニュー画面からの実行

DISKCOPY [J]

と入力すると画面は次のようなメニュー画面になります。

「機能」にカーソルがあることを確認して、。 かおします。 次のようなメニューが表示されます。 DISKCOPY for X68000 Version \*.\*\* Copyright 1989 SHARP/Hudson

機能 送り側ドライブ名 受け側ドライブ名 実行 終了 コピー ドライブA: ドライブB:

比较

項目を指定してください (1) (選択) (2) (確定) (1) (前に戻る)

ここで、

コピー:ディスク全体の照合

比較 :ディスク全体の比較照合

から選びます。(「機能」に現在表示されている機能を使うときには、この操作は必要 ありません。)

カーソルを「コピー」または「比較」に合わせ、��を押してください。

次に、「送り側ドライブ名」にカーソルを合わせ、 De押すと、次のようなメニューが表示されます。

DISKCOPY for X68000 Version \*.\*\* Copyright 1989 SHARP/Hudson

機能 送り側ドライブ名 受け側ドライブ名 実行 コピー ドライブA: ドライブB:

ドライブB: ドライブC:

> コピー元のドライブ名を指定してください 1 関(選択)際(確定) (1839 (前に戻る)

コピーするときは、原本となるディスクのドライブ名を、

比較するときは、比較するディスクのドライブ名を、

選びます。

同じように、「受け側ドライブ名」も

コピーするときは、フォーマット済みのフロッピーディスクを挿入するドライブ 名を、

比較するときは、比較するもう一方のディスクのドライブ名を、 選びます。

ここで、送り側と受け側のドライブにフロッピーディスクを挿入し、カーソルを「実行」に合わせ、 
を押してください。ディスク全体のコピー・比較照合が始まります。

コピーが終ると、

コピーは終了しました 何かキーを押してください

比較が終ると、

比較したディスクの内容が一致しています 何かキーを押してください

または

比較したディスクの内容は異なっています 他のディスクを比較しますか? Y (継続) N (前に戻る) ESC (前に戻る)

と表示されます。指示にしたがってキーを押してください。

なお、DISKCOPYコマンドは次の場合、実行できないので注意してください。

- ・同一ドライブでのコピーと比較照合
- ・コピー元のディスクとコピー先のディスクの種別が異なるとき
- コピー先のディスクにライトプロテクトがかかっているとき
- コピー先のディスクがフォーマットされていないとき

DISKCOPY コマンドはハードディスクに対しても使用することができます。ただし、コピー元のハードディスクの容量よりコピー先のハードディスクの容量が少ないときは実行できません。また、比較照合の場合は、同じ容量でないと実行できません。

### 2. コマンド行からの実行

コマンド行で **書式** に従ったパラメータを設定した場合、メニュー画面に入らず にコマンドを実行します。

#### 1. ディスクコピー

⟨d 1:⟩で指定されたドライブ上のディスク(コピー元)の全内容を⟨d 2:⟩で指定されたドライブ上のディスク(コピー先)にコピーします。

コピー先となるディスクは、Human68k フォーマットでフォーマット (初期化)されていなくてはなりません。もし、新しいディスクを使用する際には、前もって FOR-MAT コマンドでフォーマットしておいてください。

DISKCOPY A: B: 2

と入力すると、次のようなメッセージが表示されます。

### ドライブ Aからドライブ B ヘコピーします。何かキーを押してください

ドライブ A にコピー元のディスクを、ドライブ B にコピー先のディスクをそれぞれ入れ、任意のキーを押すとコピーが始まります。コピー中は、次のメッセージが表示されます。

コピー中です・・・

ディスクコピー終了しました

他のディスクをコピーしますか?〈Y/N〉

ここで、続けてコピーを行いたければYを、終了したければNを押してください。 Yを押したときは、自動的にフロッピーディスクのみがイジェクトされます。 なお、次のように同一のドライブを指定すると、

DISKCOPY A: A: 4

次のようなエラーメッセージが表示され、コピーは行われずにコマンドが終了します。

#### 同一ドライブでのコピーはできません

また、コピー元のディスクとコピー先のディスクの種別が違っていると、次のようなエラーメッセージが表示され、コマンドは終了します。

#### 種別の違うドライブなので、コピーはできません

### 2. ディスクの比較照合

スイッチ/V を指定して DISKCOPY コマンドを実行すると、ドライブ(d 1:) 上のディスクの内容とドライブ(d 2:)上のディスクの内容の比較照合を行います。

### DISKCOPY A: B: /V 4

と入力すると、次のようなメッセージが表示されます。

### ドライブ Aとドライブ Bの内容を比較します。何かキーを押してください

指示されたとおりにディスクを入れ、任意のキーを押すと比較が始まります。比較中は、次のようなメッセージが表示されます。

#### 比較中です・・・

比較が終り、2つのディスクの内容がまったく同一であったときに次のように表示 されます。

# 比較を終了しました。比較したディスクの内容は一致しています 他のディスクを比較しますか?〈Y/N〉

ここで、続けて比較を行いたければYを、終了したければNを押してください。 比較の結果、2つのディスク間で内容の異なるセクタが発見されたときには、次のようなメッセージが表示されます。

# 比較したディスクの内容は異っています 他のディスクを比較しますか?〈Y/N〉

ここで、続けて比較を行いたければYを、終了したければNを押してください。Yを押したときは、自動的にフロッピーディスクのみイジェクトされます。

なお、次のように同一のドライブを指定すると、

### DISKCOPY A: A: /V 2

次のようなエラーメッセージが表示され、比較は行われずにコマンドが終了します。

#### 同一ドライブでの比較はできません

また、2つのディスクの種別が違っていると、次のようなエラーメッセージが表示され、コマンドは終了します。

### 種別の違うディスクなので、比較はできません

### 3. ハードディスク間のコピー・比較照合

DISKCOPY コマンドは、ハードディスクに対しても使用することができます。ただし、コピー元のハードディスクの容量よりコピー先のハードディスクの容量が少ないときには、次のようなエラーメッセージを表示し、コマンドを終了します。

#### 種別の違うディスクなので、コピーできません

比較照合の場合も、双方のハードディスクの容量が異なるときには、次のようなエ ラーメッセージを表示し、コマンドを終了します。

### 種別の違うディスクなので、比較できません

#### 注意

●ディスクコピー時に、ドライブの指定がされていないと、次のようなメッセージが 表示されますので、ドライブ名を入力してください。

コピー元のドライブを指定してください: コピー先のドライブを指定してください:

●比較照合時に、ドライブの指定がされていないと、次のようなメッセージが表示されますので、ドライブ名を入力してください。

比較元のドライブを指定してください: 比較先のドライブを指定してください:

- ●次の場合はコピーができません。それぞれに適切な処置をしてから、再度コマンドを実行してください。
  - 1. コピー先のディスクにライトプロテクトがかかっているとき
  - 2. コピー先のディスクがフォーマットされていないとき

機 能 ドライブの種類、状態の表示・ドライブ名の交換

書 式 DRIVE [/V] [/D] (<d1:>) (<d2:>)

解 説 DRIVE コマンドは、ドライブ名〈d 1:〉と〈d 2:〉を指定するかどうかで動作が 異なります。

〈d 1:〉、〈d 2:〉でのドライブ名の指定がない場合は、全ドライブのタイプを表示します。

# DRIVE [J

A:ハード ディスク ユニット番号……0 B: 2 HD(1 MB) ユニット番号……0 C: 2 HD(1 MB) ユニット番号……1

D: RAM DISK ユニット番号……… 0

E:仮想ドライブです

Z:仮想ドライブです

仮想ドライブについては、SUBST コマンドを参照してください。

〈d 1:〉のドライブ名だけを指定すると、そのドライブの状態を表示します。

# DRIVE A:

A:ハードディスク ユニット番号	0
1セクタあたりのバイト数	1024
1クラスタあたりのセクタ数	1
総クラスタ数	20155
ファイルアロケーションの先頭セクタ番号 …	1
ファイルアロケーションのセクタ数	…40
ルートディレクトリの先頭セクタ番号	81
ルートディレクトリの最大個数	512
データ領域の先頭セクタ番号	97
アクセス	·· п
イジェクト	…不可
書き込み	·· п

〈d 1:〉、〈d 2:〉のドライブ名とも指定した場合は、指定したドライブ名を交換します。

# DRIVE A: D: 🚚

ドライブ A: とドライブ D: を入れ替えました カレント A: をドライブ D: に切り替えました

A:RAM DISK ユニット番号……0

B: 2 HD(1 MB) ユニット番号……0

C: 2 HD(1 MB) ユニット番号……1

D:ハード ディスク ユニット番号……0

E:仮想ドライブです

Z:仮想ドライブです

この例では、DRIVE コマンドの実行前はA:ハードディスク、D:RAMディスクだったのが、実行後はA:RAMディスク、D:ハードディスクとなります。

- /V ボリュームラベルを付けて全ドライブのタイプ表示を行います
- /D すべてのドライブ名を初期状態に戻します

/ Vは、ハードディスクの領域を分割して利用しているときに、ボリュームラベル を確認するためのものです。

なお、/Dを付けたときは、ドライブ名を指定しないでください。

機能

16進表現・文字によるファイル内容の表示

書式

DUMP 〈ファイル名〉[/ 〈開始アドレス〉[, 〈バイト数〉]]

解 説

DUMP コマンドは、〈ファイル名〉で指定されたファイルの内容を、バイト単位の16 進表現とアスキー文字により表示します。

DUMP コマンドでは、TYPE コマンドでは表示できないようなコントロール文字を含んだバイナリファイルでもコード単位で表示することができます。

〈開始アドレス〉および〈バイト数〉を指定すると、〈開始アドレス〉番地 (ファイルの先頭からのオフセット値) から〈バイト数〉分だけダンプします。このとき、これらのそれぞれの指定値の前に "X" をつけると16進、何もつけないと10進による指定となります。

〈バイト数〉を省略し、〈開始アドレス〉だけを指定したときは、指定番地からファイルの最後までダンプされます。

### DUMP MSTFL.100 2

と入力すると、ファイル MSTFL、100の内容が表示されます。このとき、画面の左側部分には、このファイルの最初からのアドレス相対値が、中央部分にはファイル内容のバイト単位の16進表現が、右側部分には該当するアスキー文字が、それぞれ表示されます。右側部分のアスキー文字は、表現不可能な文字についてはピリオド(.)で表示されます。

### ● DUMP の中断

大きなファイルをダンプすると、1画面に収まり切らず、スクロールしてしまいます。このような場合、CTRL+Sを押すことにより、表示を途中で止めることができます。いったん止めた後は、任意にキーを押せばスクロールは再開します。

#### ● DUMPの終了

ダンプの実行中に CTRL + C を押せば、処理は中止されて、コマンドモードに 戻ります。

機能

子プロセスとして起動された COMMAND. X からの親プロセスへのリターン

書式

**EXIT** 

解 説

Human68k シテスムでは、あるプログラムの内部から子プロセスを生成し、これに 実行制御を一時的に移すことができるような機能をもっています。

この子プロセス機能を利用して、COMMAND、X プログラムを子プロセスとして 起動できるようにしたアプリケーションプログラムでは、そのアプリケーションプロ グラムの途中の状態を保持したまま、Human68k のコマンドモードに移行すること ができます。すなわち、アプリケーションプログラムを終了させずに Human68k の コマンドを使うことができるわけです。

EXIT コマンドは、このように子プロセスとして起動された COMMAND. X から、親のアプリケーションプログラムに戻るために使用します。

# **FASTIO**

### 機 能 I/O関連の高速化

書 式 FASTIO [キャッシュバッファ容量] [パラメータ]

## 解 説

FASTIOコマンドは、一度アクセスしたディスクのデータをメインメモリに記憶(キャッシュ)していくことで、ディスクへのアクセス回数を少なくすることができ、データの読み書きが高速になります。

コマンドラインからでもCONFIG.SYSに登録しても実行可能です。

登録すると、ドライブ関係のIOCSコールを変更しますので、FASTIO/FASTSEEK/FASTOPENの各プログラムを解除する場合は、登録したときとは逆の順番で解除する必要があります。また、これらが登録された後には、X68030シリーズ以外の機種ではFDDEVICEが登録できません。

### 新規登録のみ有効なパラメータ

-b数値 キャッシュバッファ容量 (キロバイト単位) を設定します

-p数値 先読み量 (セクタ単位) を設定します

-s数値 連続転送バッファ容量 (キロバイト単位) を設定します

-k数値 オートロック量 (セクタ単位) を設定します

新規登録時でも、常駐時でも設定変更が可能なパラメータ

-d ディレクトリを優先します

-f FATを優先します

-1 キャッシュをロックします

-w 遅延書込モードにします

-x IOCSディスクアクセスをエラーとします

新規登録時でも、常駐時でも設定変更が可能なパラメータで、登録時デフォルト

-t ライトスルーモードにします

-u キャッシュロックを解除します

-n 優先順位を指定しません

常駐時のみ使用可能なパラメータ

-c バッファを消去します

-i キャッシュ状態を表示します

-v 詳しい状態を表示します

-r 常駐を解除します

なお、バッファはCTRL+F5でも消去できます。この場合、FASTIO、FASTOPEN、FASTSEEK の各バッファがすべてクリアされます。

### 機能

ファイル名の管理環境設定

書式

FASTOPEN [ネームバッファ数] [パラメータ]

### 解 説

FASTOPENコマンドは、Human68kのディレクトリの管理を、メインメモリに確保されたバッファ領域内で行い、ディスクへのアクセス回数を少なくすることで、ファイルのアクセスを高速にします。

コマンドラインからでもCONFIG.SYSに登録しても実行可能です。

登録すると、ドライブ関係のIOCSコールを変更しますので、FASTIO/FASTSEEK/FASTOPENの各プログラムを解除する場合は、登録したときとは逆の順番で解除する必要があります。また、これらが登録された後には、X68030シリーズ以外の機種ではFDDEVICEが登録できません。

新規登録のみ有効なパラメータ

-b数値 ネームバッファ数を設定します

-c 大文字小文字を区別します

新規登録時でも、常駐時でも設定変更が可能なパラメータ

-1 バッファをロックします

-x IOCSディスクアクセスをエラーとします

新規登録時でも、常駐時でも設定変更が可能なパラメータで、登録時デフォルト

-u バッファロックを解除します

-y IOCSディスクアクセスでバッファを消去します

常駐時のみ使用可能なパラメータ

-z 全バッファを初期化します

-i バッファの状態を表示します

-v 詳細な状態を表示します

-r 常駐を解除します

なお、バッファはCTRL + F5 でも消去できます。この場合、FASTIO、FASTOPEN、FASTSEEK の各バッファがすべてクリアされます。

機 能 デバイスの管理領域サイズの設定

**書 式** FASTSEEK [管理領域サイズ] [パラメータ]

解説 FASTSEEKコマンドは、Human68kのFATの管理(ファイルのつなぎの情報) をメインメモリに確保されたバッファ領域内で行い、ディスクへのアクセス回数を少

なくすることで、データの読み書きを高速にします。

コマンドラインからでもCONFIG.SYSに登録しても実行可能です。

登録すると、ドライブ関係のIOCSコールを変更しますので、FASTIO/FASTSEEK/FASTOPENの各プログラムを解除する場合は、登録したときとは逆の順番で解除する必要があります。また、これらが登録された後には、X68030シリーズ以外の機種ではFDDEVICEが登録できません。

新規登録のみ有効なパラメータ

-b数値 管理領域サイズ (キロバイト単位) を設定します

新規登録時でも、常駐時でも設定変更が可能なパラメータ

- -x IOCSディスクアクセスをエラーとします
- -1 バッファをロックします

新規登録時でも、常駐時でも設定変更が可能なパラメータで、登録時デフォルト

- -u ロックを解除します
- -y IOCSディスクアクセスでバッファをクリアします

常駐時のみ使用可能なパラメータ

- -c バッファを消去します
- -i キャッシュ状態を表示します
- -v 詳しい状態を表示します
- -r 常駐を解除します

なお、バッファはCTRL+F5でも消去できます。この場合、FASTIO、FASTOPEN、FASTSEEK の各バッファがすべてクリアされます。

解

説

機 能 ファイル内容の比較

**書** 式 FC 〈ファイル名〉〈ファイル名 2〉〔/A〕〔/B〕〔/W〕〔/C〕〔/n〕〔/T〈タブカラム〉〕〔/L〈最大行数〉〕〔/〈一致行数〉〕

FC コマンドは、2つのファイルの内容を比較し、異なる部分があれば表示します。 ファイルの修正を行った後にその個所を確認するときなどに使用します。

FC コマンドで使用できるスイッチは5種類あります。

/A

アスキー比較の指定。2つのファイルを行単位で比較します(1行を1つの データブロックとして比較します)。

/B
バイナリ比較の指定。2つのファイルをバイト単位で比較します。

/W ブランク圧縮。連続したスペース、タブを1つのブランクとして処理しま

す。 /C

大・小文字の無視。テキスト中に現れる大文字、小文字を区別しません。

行番号の表示。内容に行番号を付けて表示します。 **/T 〈タブカラム〉** 

> タブのスペース化。設定されているタブカラムまでスペースとします。〈タ ブカラム〉には、2、4、8、16が指定できます。

### / L 〈最大行数〉

比較する最大行数の指定。〈最大行数〉には、比較する行数の最大値を指定 します。

### /〈一致行数〉

一致部分の行数。〈一致行数〉には、1~9を指定します。〈一致行数〉の テキストが一致していた場合にのみ、同一の内容として判断します。省略 時には3が指定されたものと見なします。

なお、/A、/Bの両方とも指定されていないと、アスキー比較が行われます。ただし、比較するファイルの拡張子が次のどれかであるときは、バイナリ比較が行われます。

### X, R, Z, SYS, O, A

したがって、これらのファイルをアスキー比較したい場合には、/A スイッチを必ず付けてください。

## ●相違点の報告

以下の形式で出力されます。

+++++くファイル名1>

〈一致している部分の最後の1行〉

〈相違点〉

•

.

〈再び一致した行〉

+++++くファイル名2>

〈一致している部分の最後の1行〉

.

〈相違点〉

•

〈再び一致した行〉

/Bスイッチによってバイナリ比較をする場合は、出力報告が次のようになります。

アドレス ファイル1 ファイル2

ここで、xxxxxxxxx はファイルの先頭からのバイト数であり、YY、ZZ は相違のあったデータです。

なお、バイナリ比較では、バイト単位で比較するため、1バイトのずれがあっただけの場合でも、すべてのデータが異なる、という報告となります。

機能

ファイル中の指定文字列の検索

書式

FIND (/V)(/C)(/N)(/L)(/F)(\*文字列">(<ファイル名>)

解 説

FIND コマンドは、指定したファイルから指定した文字列を含んだ行をさがし、それらを全部表示します。

〈ファイル名〉にワイルドカードを用いると、複数のファイルを対象に検索を行うことができます。また、各種スイッチを指定することにより、次のようにいろいろな操作を行うことができます。

/V 指定文字列を含まない行を表示します

/C 指定文字列を含む行数などの検索結果を表示します

/N 出力行の行頭に行番号を付けないで表示します

/L 半角英数字の大文字・小文字を区別しないで検索します

/F 文字列を含む行があるファイルのファイル名を各行の行頭に表示します

これらのスイッチのうち、/Fについては、〈ファイル名〉にワイルドカードを指定したときについてのみ有効です。

スイッチは任意に組み合わせて使用することができますが、/Cを指定した場合、/V、/V、/V、/V は無視されます。

●文字列を含む行を表示します

FIND "東京" WKFL, 100 🚽

ファイル WKFL、100内より、"東京"という文字列を含んだ行をすべて抜き出し、 表示します。

●文字列を含まない行を表示します

FIND / V "神奈川" WKFL、100 ┛

ファイル WKFL、100内より、"神奈川"という文字列を含まない行をすべて抜き出し、表示します。

●検索結果を表示します

FIND / C "東京" WKFL. 100 🔊

ファイル WKFL、100内の、"東京"という文字列を含んだ行数、含まない行数、全体の行数を表示します。

●文字列を含む行に行番号を付けないで表示します

# FIND /N "港区" WKFL. 100 🗐

ファイル WKFL、100内より、"港区"という文字列を含んだ行をすべて抜き出し、 それに行番号を付けないで表示します。

●文字列を含まない行に行番号を付けないで表示します

# FIND / V / N "港区" WKFL, 100 🔊

ファイル WKFL、100内より、"港区"という文字列を含まない行をすべて抜き出し、それに行番号を付けないで表示します。

●文字列を含む行があるファイルのファイル名を各行の行頭に表示します

# FIND /F "東京" WKFL. \* J

主ファイル名に WKFL をもつファイル全部について "東京" という文字列を含んだファイルをさがし、文字列を含んだ行のみ表示します。各行の行頭には、その行があるファイルのファイル名が付加されて、表示されます。

なお、FIND コマンドはフィルタとしても使うことができるようになっており、標準入力からのデータ入力も受け付けることができます。

## TYPE WKFL. 200 | FIND "東京"

は、TYPE コマンドによって標準出力に出された WKFL, 200の内容をパイプで標準 入力につなぎ、これを FIND コマンドに入力させて処理するように指示するもので す。 機 能 ディスクのフォーマット(初期化)


書 式 FORMAT (⟨d:⟩)(/S)(/C)(/V)

**解 説** FORMAT コマンドは、指定したドライブのディスクをフォーマット (初期化)するときに使用します。

# 1. メニュー画面からの実行

FORMAT []


と入力すると、次のようなメニュー画面が表示されます。



ここでまず、カーソルキーの ↑ ↓ でフロッピーディスクのフォーマットか、SCSI 装置 (ハードディスク) のフォーマットかを選択し、 ● を押します。以下、それぞれのフォーマット方法について説明します。

### 1. フロッピーディスクのフォーマット

フロッピーディスクのフォーマットを選択すると、画面には次のようなメニュー画 面が表示されます。



それぞれの項目には、次のように設定します。

### ●ドライブ

フォーマットするドライブを指定します。

### ●ボリューム名

ディスクにつける名前を設定します。

## ●システム転送

システムの転送を行うかどうかを設定します。システムの転送を行うと、フォーマット終了後にカレントドライブのルートディレクトリにある"HUMAN.SYS"をコピーします。

## ●初期化範囲

フロッピーディスク全体を初期化するのか、すでにフォーマットされているディスクの管理領域 (FAT 部とディレクトリ部) だけを初期化するのかを設定します。管理領域だけのフォーマットは全体をフォーマットするより高速ですが、一度全体をフォーマットしたフロッピーディスクでなければ使用できません。

それぞれの項目を設定したら、「実行」にカーソルを移動して ② を押します。画面には次のようなメッセージが表示されます。

ドライブB (2 HDディスク)を初期化します 何かキーを押してください ESC (前に戻る) ここで、ドライブd (dは指定したドライブ名) にフロッピーディスクをセットし、 任意のキーを押してください。これで、フォーマットが開始されます。フォーマット が終了すると、次のようなメッセージが表示されます。


# 初期化は終了しました 他のディスクを初期化しますか?

Y (継続) N (前に戻る) ESC (前に戻る)

ここで、Yを押すと、フロッピーディスクがイジェクトされ、初期化をはじめる メッセージに戻り、続けて別のフロッピーディスクを初期化することができます。 NまたはESCを押すと、さきほど項目を設定したメニュー画面に戻ります。 FORMATコマンドを終了したいときは、「終了」にカーソルを移動して ⊌ を押してください。

## 2. ハードディスクのフォーマット

"SCSI装置"を選択すると、SCSI装置のメニューが画面に表示されます。フォーマットするSCSI装置を. カーソルキーの ↑ ↓ で選択して ●を押してください。 画面には次のようなメニュー画面が表示されます。




項目を指定してください
(選択) (確定) ESC (前に戻る)

メニュー画面に表示される項目の詳細は、それぞれ次のとおりです。

### ●領域確保

領域の確保を行います。「領域確保」にカーソルを合わせ。Jを押すと、次のようなメニュー画面が表示されますので、次のように設定してください。



### ・容量


確保する容量を指定します。たとえば、20Mバイト確保するときは "20" と入力します。

なお、すでに領域確保を実行している場合、メニュー画面の右側に表示されている 領域の状態を確認してください。ここに表示されている「総空き容量」とは、まだ領 域確保していない領域の合計容量、「連続確保可能な最大容量」とは一つの領域 (ブロック) が確保できる最大の容量、のことです。

つまり、次のように全体の領域をすでに20Mバイトずつ3ブロック領域確保しているときに、ブロック(2)の領域を領域解放すると、「連続確保可能な最大容量」は20Mバイトの領域と22Mバイトの領域の2つが別々にあるので、「22Mバイト」と表示され、「総空き容量」はこの2つの空き領域の合計の「42Mバイト」と表示されます。

したがって、「総空き容量」は42Mバイトありますが、1つのブロックで42Mバイトを領域確保することはできません。

## 82Mバイトハードディスク 82Mバイトハードディスク



:領域確保済

連続確保可能な最大容量: 22Mバイト ------ 22Mバイト 総空き容量: 22Mバイト ----- 42Mバイト

## ボリューム名

確保する領域に付けるボリュームラベルを設定します。

## ・システム転送

システムの転送を行うかどうかを指定します。システムの転送を行うと、フォーマット終了後にカレントドライブのルートディレクトリにある"HUMAN.SYS"と "COMMAND.X"をコピーします。

### ・実行

領域確保を開始します。次のようなメッセージが表示されますので、

### 領域の確保を行います よろしいですか?

Y (実行) N (前に戻る) ESC (前に戻る)

ここで、Yを押すと領域確保が開始されます。NまたはESCを押すと、元のメニュー画面に戻ります。

領域確保が終了したら、「終了」にカーソルを移動して。
●を押します。次のようなメッセージが表示されますので、
Yを押してください。

### ハードディスクの使用には再起動が必要です リセットしますか?

Y (実行) N (終了)

### ・終了

FORMATコマンドを終了します。

### ●領域解放

確保した領域(ブロック)の解放を行います。解放された領域は再び確保可能な領域となります。「領域解放」にカーソルを合わせ、②を押すとカーソルがブロックに移動します。ここで解放したいブロックを選び②を押してください。



このように、2つのブロックが存在する場合、ブロック(1)を解放すると次のようになります。

装置全体の容量	82 Mバイト
(2) 自動徒弾力 Human68k	20 Mバイト
連続確保可能な最大容量	42 Mバイト
総空き容量	62 Mバイト

### ●領域選択

確保された領域(ブロック)の使い方を選びます。使い方には、次の3つがあります。

・自動起動・・・指定された領域から自動的に起動します。


ハードディスクから起動する場合、自動的にシステムを読み込んで実行する領域です。自動起動領域は、1台のハードディスクに必ず1つだけ設定されます。

なお、ここで「自動起動」と設定してもSWITCHコマンドのBOOT (Human68kを起動する装置の設定)でSCSI装置から起動するように設定し、しかもSCSI-ID (接続しているSCSI装置のID番号)の設定を正しく行っていないと、SCSI装置から起動しません。

- ・使用可能・・・指定された領域を使えるようにします。 システムで使用可能な領域です。各使用可能領域は、シス テムで別々のドライブとして取り扱うことができます。
- ・使用不可・・・指定された領域を使えないようにします。システムで使用しない領域です。

「領域選択」にカーソルを合わせ、②を押すとカーソルがブロックに移動します。


ここで、領域選択する領域を選び、<br/>
』を押すと、上記の3つの状態を選ぶメニューが表示されます。「自動起動」「使用可能」「使用不可」から選んで<br/>
』を押してください。



この場合は、ブロック(1)から自動起動されるようになっています。ブロック(2)から 自動起動させるには、次のようにします。


「領域選択」にカーソルを合わせ。」を押すと、ブロックにカーソルが移動します。 ブロック(2)のところで。」を押すと、上と同じようなメニューが表示されます。

カーソルを「自動起動」に合わせ ② を押すと、次のようにブロック(2)が「自動起動」になり、ブロック(1)が「使用可能」に変わります。自動起動 できる ブロックは ひとつだけなので、ブロック(1)が自動的に「自動起動」から「使用可能」に変わります。



ハードディスクから起動すると、自動起動領域から起動されます。

なお、複数のブロックを自動起動および使用可能にしてあるとき、あらかじめ自動起動に設定されているブロックからではなく、別のブロックから起動させるには、HELPを押し続けながらリセットスイッチを押してください。次のような「X68000 HARD DISK IPL MENU」が表示されます。



ここで、起動したい領域をブロック番号から判断した上、その領域(ブロック)にカーソルを合わせ の を押すと、選んだ領域から自動起動されます。また次に起動するときは、今回選択した領域から自動起動されます。

なお、ドライブの割り当て状態を確認したいときは、FORMATコマンドを終了し、

DRIVE /V [J]

を実行してください。

# - フロッピーディスクからの起動

ハードディスクからの起動に設定(SWITCHコマンドのBOOTがSCSI0などになっている場合) されている場合に、フロッピーディスクドライブから起動したいときは、OPT.1 を押したままリセットスイッチを押し、OPT.1 をしばらく押し続けてください。

また、ハードディスクに何らかの異常が発生して、ハードディスクから起動できなくなったときにもOPT.1を使ってフロッピーディスクから起動してください。OPT.1を使って起動できるプログラムは、X68030シリーズ用のプログラムです。

### ●装置初期化

ハードディスク全体を初期化します。ここで、

## 装置全体を初期化します よろしいですか?

Y (実行) N (前に戻る) ESC (前に戻る)

と表示されますので、 Y を押すと初期化が開始されます。初期化が終了すると、元のメニュー画面に戻ります。

### ●装置変更

フォーマットを行うID番号を変更します。SCSI装置のメニューが画面に表示されますので、フォーマットするSCSI装置をカーソルキーの ↑ ↓ で選択して ●を押してください。

### ●終了

FORMATコマンドを終了します。

# 2. コマンド行からの実行

コマンド行で 書式 に従ったパラメータを設定した場合、メニュー画面に入らず にコマンドを実行します。コマンド行からは、フロッピーディスクのフォーマットの み可能です。

FORMAT コマンドで指定できるスイッチは、次の3つです。

### •/S

システムのコピーを行います。フロッピーディスクのフォーマット後、カレントドライブから Human68k システムを読み込み、フォーマットされたフロッピーディスクに書き込みます。

### •/C

すでに物理的にフォーマットされているフロッピーディスクの管理領域、すなわち FAT 部およびディレクトリ部のみを初期化します。データ領域を物理フォーマットしないで、速くフォーマットを行うことができます。ただし、FORMAT コマンドで一度は物理フォーマットされたフロッピーディスクに対してしか使用できません。

### • / V

ボリュームラベルを指定する場合に使用します。このスイッチを指定しない場合、 Human68k というボリュームラベルがつけられます。

FORMATコマンドは、たとえば次のように実行します。

FORMAT B:

まず、次のようなメッセージが表示されます。

ドライブ B:(2HD ディスク)を初期化します。何かキーを押してください

ここで、フロッピーディスクをドライブBにセットし、何かキーを押すとフォーマットが始まり、次のようなメッセージが表示されます。

### 初期化中です…

フォーマットが終了すると、次のようなメッセージが表示されます。

### 初期化を終了しました

なお、/Vスイッチをつけていれば、ここで

# ボリューム名を半角21文字以内で指定してください:

とたずねてきますので、指定どおり半角21文字以内の名前を入力し、 (J) (リターンキー)を押してください。

また、/Sスイッチをつけていれば、次のメッセージも表示されます。ここで、d:には、カレントドライブ名が表示されます。

# d: のシステムファイルを B: に転送します

これでフォーマット完了です。次のメッセージが表示されます。

## 他のディスクを初期化しますか? 〈Y/N〉

ここでYを押すとフロッピーディスクがイジェクトされ、最初のメッセージに戻ります。Nを押すとフォーマットコマンドが終了し、プロンプトに戻ります。

HIS

内部コマンド

機 能 ヒストリ行列の表示

書 式 HIS [〈開始行〉][,〈終了行〉][/B]

解 説 HIS コマンドは、ヒストリ行列を表示するときに使います。

HIS 🚚

と入力すると、たとえば次のようにそれまでに実行したコマンドが順に表示されます。

00005 : DIR B :

00004: TYPE B: FILE, 100

00003 : COPY B : FILE, 100 A : FILE, OK

00002 : DIR

00001: DEL B: FILE, 100

00000: HIS

左側にはいま入力した "HIS" コマンドから逆順に数えて "いくつ前の" コマンド 行であるかが数字で示され、":"以下右側に、保存されているコマンド行が表示されます。

〈開始行〉〈終了行〉には、表示したいヒストリ行列の始めの行、および終わりの行を 指定します。どちらが大きくてもかまいません。たとえば、

とすると、ヒストリ行列の20行から10行までを行番号付で表示します。

〈開始行〉を省略すると、最も古いヒストリ行が、〈終了行〉を省略すると、最も新しいヒストリ行が、それぞれ指定されたものとみなされます。たとえば、

では、最も古いリスト行から10行までが、

では、20行から最も新しい行までが、それぞれ行番号付きで表示されます。 〈開始行〉のみを指定すると、そのヒストリ行だけが行番号付きで表示されます。

# HIS 15 🚚

では、15行だけが番号付きで表示されます。

HIS コマンドに/Bを付けて実行すると、ヒストリ行列を、行番号なしで表示します。また、ヒストリ行列にコントロール文字が含まれていても、そのまま出力します。したがって、/B付きの HIS コマンドの出力をリダイレクトを用いてファイルへ出力すれば、そのままバッチ処理を作成することができます。たとえば、

# HIS 20,10 /B > TEST. BAT ⊌

とすれば、過去に実行した、ヒストリ行列の20行から10行までのコマンド行が、そのまま TEST. BAT ファイルに収納され、バッチファイルとすることができます。

なお、〈開始行〉および〈終了行〉で指定するヒストリ行列の行番号は、実行しようとする HIS コマンドを最も新しい行(第0行)として追加してから新しく付け直された行番号として扱われます。したがって、一度 HIS コマンドを実行し、そこで表示されたヒストリ行列の行番号をもとに次の HIS コマンドを実行すると、1つだけ行番号がずれることになります。注意してください。

注意:カンマ(,)の前後にスペースやタブを入れないようにしてください。

機能

ファンクションキーなどの設定

書式

**KEY** 

解 説

KEY コマンドは、ファンクションキーやカーソル移動に使用するキーなどの割り 当て状況が記録されているファイル(キー設定ファイル)の内容を更新したり、ファイルの内容をシステムに登録する場合に使用します。

KEY []

と入力すると、次のメッセージが表示されます。

更新ですか、登録ですか?〔U/L〕

# 1. キー設定ファイルの更新

キー設定ファイルの内容を変更するときは、Uを押します。続いて、

入力ファイル名 (KEY. SYS):

が表示されます。ここで入力ファイル名を入力します。続いて、


### 出力ファイル名 (KEY. SYS):

が表示されます。ここで書き出したいキー設定ファイル名を入力します。いずれもリターンキーのみを押すと自動的に KEY. SYS が対象ファイルとなります。

また、ヒストリデバイスドライバ(HISTORY.X)用のキー割り当てファイル KEY.HIS も KEY コマンドで作成できます。 詳しくは第6章を参照してください。 出力ファイル名を入力すると、

### 処理を開始しますか? 〈Y/N〉

とたずねてきます。ここで、Nを押すと、処理は終了し、コマンドモードにもどります。Yを押すとKEY. SYSの中で割り当てられているキーの一覧表が次のように表示されます。



次に、

## キー番号:

とたずねてきますので割り当てるキーを入力します。割り当てるキーを入力する範囲 は、3文字の記号で表されます。記号は次のとおりです。

+ -	キー番号		
F·1	F 01		
5	5		
F • 10	F 10		
SHIFT+F·1	F 11		
5	5		
SHIFT+F·10	F 20		
ROLL UP	F 21		
ROLL DOWN	F 22		
INS	F 23		
DEL	F 24		
1	F 25		
<b>←</b>	F 26		
<b>→</b>	F 27		
1	F 28		
CLR	F 29		
HELP	F 30		
HOME	F 31		
UNDO	F 32		

キー番号を入力すると、キー機能をたずねてきます。割り当てる内容を以下の条件 で入力してください。

**F01~F20** 半角31文字以内 **その他のキー** 半角5文字以内

ここで FORMAT、DISKCOPY などのように割り当てる内容を入力しリターンキーを押してキーの決定をします。ここでそのままリターンキーを押すとすでに割り当てられていた機能がクリアされます。再びリターンキーを押すと、

## 終了しますか? [Y/N]

と表示されます。ここで、Nを押すと、キー番号を入力する画面にもどります。Yを押すと、

### 〈ファイル名〉を更新しますか? [Y/N]

とたずねてきます。

Yを押すとファイルを更新した後、処理を終了します。

Nを押すと、更新前の状態で、終了します。

なお、CR コードなどの特殊コードをキーに割り当てたいときは、次のようなキーを 使用してください。

CR 
$$\neg - F(J \not = - \nu)$$
 $\rightarrow CTRL + \mathcal{S}$  ( $\mathcal{S}$  ( $\mathcal{S}$   $+ - \mathcal{S}$ )BS  $\neg - F(\mathcal{S})$  $\rightarrow CTRL + \mathcal{S}$  ( $\mathcal{S}$  ( $\mathcal{S}$   $+ - \mathcal{S}$ )\$FE $\rightarrow CTRL + \mathcal{S}$  ( $\mathcal{S}$  ( $\mathcal{S}$   $+ - \mathcal{S}$ )

ここで、\$ FE は、一種の編集コードで、これに続く7文字は、画面最下行のファンクションキー表示に表示されます。8 文字目以降がファンクションキーのコードとして扱われます。

また、ヌルコード(\$00)と\$1 C~\$1 F のコードをファンクションキーなどに割り当てることはできません。

## 2. キーの登録

キー設定ファイルの内容をシステムに登録するときは、Lを押します。続いて、


### 入力ファイル名 [KEY.SYS]:


と表示されます。ここで、登録したいキー設定ファイル名を入力します。そのままリターンキーを押すと自動的に、KEY.SYSがシステムに登録されます。これで次のメッセージが表示されキーの登録が終了します。

### ファイルの内容をシステムに登録しました


# 3. キー設定ファイルの内容

\$FE





表示データ キーのデータ(余りは\$00で埋められる)



解 説

# MEMFREE

内部コマンド

機 能 使用可能なメモリサイズの表示

書 式 MEMFREE

現在使用できるメモリサイズを表示します。このメモリサイズはメインメモリのうち、 RAMディスク、デバイスドライバなどの常駐プログラム、Human68k、親プロセス などが利用しているメモリを除いたメモリサイズのことです。

MEMFREE 2

と入力すると、

15554バイト:最大使用可能メモリ

というようにメモリサイズを表示します。 また、

> 14296バイト:最大使用可能メモリ 15548バイト:全体使用可能メモリ

というように表示された場合は、一度に確保できるメモリが14296バイトであることを 示しています。 機 能 新しいディレクトリの作成

**書** 式 MKDIR (⟨d:⟩) ⟨パス名⟩

別表記 MD

解 説 MKDIR は、新しいディレクトリを作成するのに使うコマンドです。

くパス名〉には、新しく作成するディレクトリの名前を指定します。ルートディレクトリから始まる「フルパス名」で指定(絶対指定)しても、新しいディレクトリの名前だけを指定(相対指定)してもかまいません。

たとえば、

MKDIR YSUB 1 2

とすると、ルートディレクトリに¥SUB1という名前のサブディレクトリが新規に 作成されます。同様に、

MKDIR ¥SUB 1 ¥SEC 1 2

とすると、ディレクトリ¥SUB 1の下に¥SEC 1という名前のサブディレクトリが 作成されます。

また単に、

MKDIR DOCS [4]

とすると、カレントディレクトリの下に、DOCSという名前のサブディレクトリが作成されます。

くパス名〉の前にドライブ名を指定することもできます。この場合、指定したドライブ上に新しいディレクトリが作られます。

なお、作成しようとするディレクトリの名前と同名のファイルやディレクトリがす でにディスク上にある場合、ディレクトリの作成を行うことはできません。 MORE

外部コマンド

機 能 1画面ごとの表示

**書** 式 MORE 〔〈ファイル名〉〕

解 説 MORE コマンドはフィルタコマンドです。標準入力からの入力を 1 画面ずつに区切り、標準出力 (通常は画面) に出力します。

1画面分を表示してなおデータが残っている場合は、画面の最下行に、

-more-

と表示されます。このとき、何か任意のキーを押すと、次の1画面を表示します。こ うして MORE への標準入力データがなくなるまで表示を続けます。

MORE コマンドはフィルタコマンドですから、通常のコマンドのようにコマンド 名の後にパラメータとしてファイル名を指定しても無視されます。必ずリダイレクト、 またはパイプとともに使用してください。

たとえば、

TYPE MSTFL, 100 | MORE 2

と入力すると、ファイル "MSTFL. 100" の内容を、画面に 1 画面分ずつ表示します。これは、次のようにしても同じ結果が得られます。

MORE < MSTFL. 100 🗐

なお MORE コマンドは〈ファイル名〉を指定することも可能です。たとえば、

MORE MSTFL. 100 🚚

と入力すれば、上記2例と同様の結果が得られます。

機 能 ファイルの移動

**書** 式 MOVE {<d:> | ⟨パス名1⟩ | ⟨ファイル名1⟩} [⟨パス名2⟩]

解 説 くパス名 1 > またはくファイル名 1 > で指定したファイルを、他のくパス 2 > で指定した ディレクトリへ移動します。移動ですから、移動元のファイルはなくなります。

〈ファイル名1〉にはワイルドカードが使用できます。

ただし、読み出し専用属性、システム属性のついているファイルは移動されません。 また、移動先のディレクトリは前もって作成されていなければなりません。

### ●ファイル単位の移動

MOVE TEST. TXT YTMP [4]

カレントドライブのカレントディレクトリにある TEST.TXT を、カレントドライブのディレクトリ¥TMPへ移動します。

MOVE \*.TXT ¥TMP [4]

カレントドライブのカレントディレクトリにあるすべての \*\*. TXT" を、カレントドライブのディレクトリ¥TMPへ移動します。

MOVE YTMPYTEST.TXT

カレントドライブのディレクトリ¥TMPにある TEST.TXT を、カレントドライブのカレントディレクトリへ移動します。

### ●ディレクトリ単位の移動

MOVE YTMP YTEST

カレントドライブのディレクトリ¥TMPのすべてのファイルを、カレントドライ ブのディレクトリ¥TESTに移動します。

MOVE YTMP

カレントドライブのディレクトリ¥TMPのすべてのファイルを、カレントドライ ブのカレントディレクトリに移動します。 機能

外部コマンド検索のための PATH の設定

書式

PATH [;][[(d:)](パス名)[;[(d:)](パス名)]…]

解 説

PATH コマンドは、外部コマンドを実行するときに、どのドライブのどのディレクトリからそのコマンドファイルをさがしてくるか(これを PATH と呼びます)を指定するものです。

PATH が設定されていないと、COMMAND. X は外部コマンドをカレントディレクトリからしかさがしません。

PATH コマンドによって PATH が設定されると、何かの外部コマンドがコマンド行に入力されたとき、COMMAND. X は、その外部コマンドのファイルをまずカレントディレクトリでさがし、そこにないと設定された PATH に従って、順にそれぞれのディレクトリ中をさがします。したがって、カレントドライブ、カレントディレクトリがどこであっても、外部コマンドの主ファイル名さえ入力すればそのまま実行することができるようになります。

PATH コマンドは、複数のディレクトリを指定することができます。この場合、次のように各ディレクトリのパス名をセミコロン(;)で区切って指定します。

PATH A: ¥; A: ¥BIN; B: ¥ 🚚

PATH として設定するディレクトリのパス名は、ドライブ名付きのフルパス名(絶対指定)にしておくとよいでしょう。

PATH コマンドを実行すると、以前の PATH は消去され、新しく設定した PATH が有効となります。

なお、PATH コマンドをパラメータなしで入力したときは、現在の PATH が表示されます。

また、PATH の設定を解除する場合は、

PATH ; 🔊

と入力してください。

# PATH A:¥ 🔊

……カレントディレクトリの他に、ドライブ A のルートディレクトリからも外部コマンドをさがすようになります。

# PATH A: ¥NAME; B: ¥ 🚚

……カレントディレクトリの他に、ドライブ A のサブディレクトリ¥NAME および ドライブ B のルートディレクトリからも外部コマンドをさがすようになります。

# PATH []

……現在の PATH 設定を表示します。

解 説

機 能 ファイル内容のページング

**書** 式 PR [/W⟨n⟩][/L⟨n⟩][/H⟨ヘッダ文字⟩][/B⟨タブサイズ⟩][/F][/T][/N] [⟨ファイル名〉 [⟨出力ファイル名⟩]]

PR コマンドは、指定したファイルの内容をページ単位に整形するために使用します。プリンタ出力用として利用することにより、印刷を美しく行うことができます。 〈ファイル名〉には、ページ整形したいファイルのファイル名を指定します。ワイルドカードを使用することもできます。

〈出力ファイル名〉には、ページ整形した結果を収めるファイル名を指定します。 PRN を指定すれば、直接プリンタに印刷することができます。〈出力ファイル名〉を指定しない場合は、結果は標準出力(通常は画面)に出力されます。

なお、PR コマンドはフィルタとして用いることもできます。 PR コマンドで使用できるスイッチは、次のとおりです。

## ● / W⟨n>

1行の文字数を指定します。〈n〉は指定する文字数を表します。デフォルト値は80です。

## • / L(n)

1ページの行数を指定します。<n>は指定する行数を表します。デフォルト値は66です。

スイッチ/W とスイッチ/L を両方指定することにより、1ページのフォーマットを指定することができます。

### ●/H〈ヘッダ文字〉

ヘッダ文字を指定します。これを指定すると、各ページの上部のヘッダが付加されます。ヘッダ文字を指定しないときは〈ファイル名〉がヘッダとして付加されます。

### ●/B〈タブサイズ〉

水平タブのサイズを指定します。〈タブサイズ〉には2、4、8、16のうちのどれか を指定します。デフォルト値は8です。

### •/F

ページの終りにフォームフィードコード (FF)をつけます。これを指定すると、/W および/L で指定した1ページのフォーマットの最後に、改ページ用としてフォーム フィードコードをつけます。デフォルト値は、キャリッジリターン/ラインフィード (CR/LF)コードを1ページの行数に合うように複数個つけます。

# •/T

ヘッダ文字をつけないで出力します。

# •/N

行番号表示を指定します。これを指定すると、対象ファイルの各行に順に行番号が つけられます。

# **PROCESS**

外部コマンド

機能

プロセスの情報を表示

書式

PROCESS (/AI/B)

解 説

現在のプロセスがどのようにメモリを割り当てているかを表示します。

また、並行処理を行っているときのバックグラウンドプロセスや全プロセスの情報を表示します。PROCESS コマンドでは、以下のスイッチが使用できます。

/A

バックグラウンドプロセスを含め、すべてのプロセスの情報を表示します。

/B

バックグラウンドプロセスの情報だけを表示します。なお、バックグラウンドプロセスは、CONFIG.SYSに "PROCESS" の指定がないと実行できません。詳しくは「第7章 システムの構築」を参照してください。

●バックグラウンドプロセスの情報を表示する

PROCESS / B

これを実行すると、たとえば次のように表示されます。

PSP ID ID プログラム名 モード スリープ SSP USP パッファ 長さ

0550D0 00 Human68k system 02 000000 059E84 059E84 00DA52 000080 0414B0 01 SYSTEM TIMER V1 -- 0000E7 043252 044A4E 0419BA 000080

それぞれの意味は次のとおりです。

· PSP ID

バックグラウンドプロセスのプロセス切り替え識別番号。

·ID

バックグラウンドプロセスの管理番号。プロセスの制御はこの番号で指示します。

・プログラム名

バックグラウンドプロセスのプログラム名。

・モード

実行モード。数値はタイムスライス何回に1回実行するかを示します(16進数)。 ただし、--のときはそのプロセスがスリープ(停止)していることを示します。

# ・スリープ

スリープ残り時間 (16進数)。次回起動されるまでの時間を示します。ただし、数値が000000でかつモードがーーのときは、他から起動されるまでスリープしています。これ以外の場合は、バックグラウンドで実行されていることを示します。

#### SSP

プロセスのSSPレジスタの値 (16進数)。

#### USP

プロセスのUSPレジスタの値(16進数)。

#### ・バッファ

プロセス間通信用バッファの先頭アドレス (16進数)。

#### 長さ

プロセス間通信用バッファの長さ (16進数)。

## ●全プロセスの情報を表示する。

# PROCESS /A

これを実行すると、たとえば次のように表示されます。

開始	終了	長さ	モード	ファイル名
		07F800		
086010	0860FF	0000F0	MALLOC	
086110	08630F	000200	MALLOC	
09A480	09B56F	0010F0	USER	A: \COMMAND.x
09B580	0A2843	0072C4	MALLOC	
0A2860	0A327B	000A1C	MALLOC	
0A3290	0A348F	000200	MALLOC	
0A34A0	0A369F	000200	MALLOC	
0A36B0	40BFFF	368950	USER	A: \BIN\PROCESS.x
086320	09A1FD	013EDE	KEEP	A:\BIN\TIMER.x
09A210	09A467	000258	KEEP	A:\BIN\VDSP.x
PSP ID	ID ブ	ログラム	名 モー	ト・スリーフ・ SSP USP ハ・ッファ 長さ
0A36B0	00 Hum	an68k s	ystem 0	2 000000 0A8480 0A8480 00E33E 000010
086320	01 SYS	TEM TIM	ER V1	- 00037B 08832E 089B2A 086A0A 000004

上段にはすべてのプロセスの情報が表示され、下段にはバックグラウンドプロセス の情報が表示されます。上段に表示されたものの意味は次のとおりです。

### • 開始

メモリブロックの開始アドレス (16進数)。データ部またはPSPの先頭アドレスを示します。

# ・終了

メモリブロックの終了アドレス (16進数)。

## 長さ

メモリブロックの長さ (16進数)。メモリ管理領域の16バイトは含まないデータ部のみの長さ。

## ・モード

メモリブロックの属性を示します。属性はそれぞれ以下のような意味です。

SUPER スーパーバイザーモードで実行

USER ユーザーモードで実行

MALLOC 直前に表示された SUPER、USER、KEEPになっているプロセス

によって確保されたメモリ

KEEP 常駐プロセス。バックグラウンドプロセスも含みます

# ・ファイル名

起動されたプロセスのパス名とファイル名。

機 能 プロンプトの設定

書 式 PROMPT 〔〈プロンプトテキスト〉〕

解 説 PROMPT コマンドは、Human68k のプロンプトを設定するために使用します。 Human68k のデフォルト(すなわち、システム起動時)のプロンプトは、

X>

です。ここで、Xは、そのときのカレントドライブを表す英文字1文字です。

PROMPT コマンドを使うことにより、このプロンプトを変更することができます。

くプロンプトテキスト〉には、設定したい文字列を指定します。たとえば、

#### PROMPT Human:

と入力すれば、プロンプトは、"Human:"に変わります。

PROMPT コマンドでは、通常の文字列のほかに、ドルマーク(\$)に続いて以下の記号を指定できます。これによって、特別なプロンプトを作ることができます。

N	カレントドライブ名(大文字表示)		
n	カレントドライブ名(小文字表示)		
D	現在の日付		
T	現在の時刻		
P	カレントドライブ名とカレントディレクトリ名		
V	バージョン表示		
\$	"\$"文字		
G	">"文字		
L	"<"文字		
В	"   " 文字		
_	改行		
S	ブランク		
Н	バックスペース		
Е	ASCIIコード "\$1B" (エスケープコード)		

〈プロンプトテキスト〉を指定せずに PROMPT コマンドを実行すると、デフォルトのプロンプトに変更されます。

例

# PROMPT \$N\$G

……デフォルトのプロンプトと同じ文字に設定します。

PROMPT Time=\$T\$ Date=\$D\$

······Time= 〈現在の時刻〉

Date=〈現在の日付〉

の2行のプロンプトを表示するように設定します。

# PROMPT \$E[7 m\$N\$G\$E[m

……プロンプトだけを反転表示し、その他の入力文字は通常表示するよう設定します。

機能

不良クラスタを含むファイルまたはディスクの修復

書式

RECOVER { <d:> | ⟨パス名⟩ [⟨ファイル名⟩] }

解 説

ディスクに不良クラスタがある(リードエラーになった)場合には、このコマンドにより、不良クラスタのあるファイル、ディレクトリまたはディスク全体(不良クラスタが階層ディレクトリである場合など)を使用可能な状態に修復することができます。

# 1.メニュー画面からの実行

RECOVER 2

と入力すると、次のようなメニュー画面が表示されます。

ここで、カーソルキーの ↑ ↓ で処理を選択して ☑ を押します。それぞれの項目は、次のようなときに使用します。

## ●不良クラスタのあるファイルの修復

ファイルがリードエラーになったときに使用します。実行すると、ファイルの中の 不良クラスタを飛ばしながらファイルを読み込み、新しいファイルを作成します。不 良クラスタは記憶され、以後そのセクタを使用できないように設定します。ただし、 修復されたファイルの一部は消失するので、注意してください。


## ●不良クラスタのあるディレクトリの修復

リードエラーになったディレクトリを修復します。ただし、カレントディレクトリ の下にあるファイルの一部は消失するので、注意してください。

## ●アクセスできないファイルの取り出し

ディスク全体にわたって修復します。階層ディレクトリがなんらかの事故で読めなくなったときは、そのディレクトリの下にあるファイルをルートディレクトリに移動してきます。ただし、ファイル名は暫定的なものになりますので、後で変更してください。

項目の選択を終えると、ドライブ名、ディレクトリ名、ファイル名などを選択する 画面になります。次はファイルを選択中の画面です。



# 2.コマンド行からの実行

コマンド行で 書式 に従ったパラメータを設定した場合、メニュー画面に入らずに コマンドを実行します。

ディレクトリやファイルを修復するには次のように入力します。

#### RECOVER 〈パス名〉〈ファイル名〉

〈パス名〉〈ファイル名〉を指定した場合にはファイル中の不良セクタを飛ばしながらセクタごとに読み込むようにします。そして不良セクタを記録し、以後そのセクタを使わないようにします。ただし、ファイルの一部分は消失しますので注意してください。〈パス名〉のみを指定した場合は、そのディレクトリを修復します。ただし、そのディレクトリ下の一部のファイルは消失しますので注意してください。

ディスク全体を修復するには次のように入力します。

## RECOVER (d:>

〈d:〉は修復するディスクのあるディスクドライブを指定します。階層ディレクトリがなんらかの事故で読めなくなったとき、そのディレクトリ下にあるファイルをルートディレクトリにもってきます。ただし、ファイル名は適当につけられますので、後で変更してください。

# REN(RENAME)

内部コマンド

機 能 ファイル名の変更

**書** 式 REN 〈ファイル名1〉 〈ファイル名2〉[/Q]

別表記 RENAME

解説 RENコマンドは、ファイル名を変更するために使用します。

変更する前のファイル名を先に(くファイル名1>)、変更したいファイル名を後に(くファイル名2>)指定します。なお、くファイル名1>にはドライブ名、パス名の指定をすることができますがくファイル名2>にパス名を指定する必要はありません。

● WKFL. 100を WKFL. 200に変更します

REN WKFL. 100 WKFL. 200

●拡張子に MST を持つファイルすべての拡張子を WK に変更します

REN \*. MST \*. WK

●ドライブ B にあるファイル TEMP を TEMP. 100〜変更します

REN B: TEMP ? ? ? ? . 100

存在しないファイルのファイル名を変更しようとした場合は、

ファイルが見つからないか、ファイル名が重複しています

というエラーメッセージが表示されます。

複数のファイルのファイル名を変更する場合、スイッチ/Qをつけると変更の対象となるファイル名とともに確認のメッセージが表示されたのち、変更します。

## 注意

- ・ディレクトリ名に対してRENコマンドを使わないでください。
- ・ファイル名の変更を行うとき、ファイルのあるディレクトリが仮想ドライブや仮想 ディレクトリを含むときは、次のことに注意してください。

仮想ドライブや仮想ディレクトリ上にあるファイルのファイル名を変更しようと すると、指定したファイル名だけでなく実体となるファイルのファイル名も同時に変 更されてしまいます。たとえば、仮想ドライブの指定が

C:=A:TEST

のとき、ドライブAとドライブCに次のようなファイルがあるときには、



コマンド行で次のようにREN コマンドを実行すると、

REN C: SAMPLE1.DAT TEST1.TXT

実際にRENコマンドが行う作業は、

REN A: ¥TEST¥SAMPLE1.DAT TEST1.TXT [4]

となり、実体としてのA:¥TEST上のファイル名が変更され、その結果として仮想ドライブC上のファイル名も変更されてしまいます。つまり、変更したかった仮想ドライブ上にあるファイルのファイル名だけでなく、実体のファイル名も変更されてしまいます。

逆に、実体のディレクトリ上のファイル名を変更すると、仮想ドライブや仮想ディレクトリ上のファイル名も変更されることになります。このように、ファイル名を変更するときに、仮想ドライブや仮想ディレクトリを含むディレクトリを指定すると、実体のファイルと、仮想ドライブや仮想ディレクトリ上のファイルの両方が変更されますので、ご注意ください(仮想ドライブや仮想ディレクトリについては、SUBSTコマンドをご覧ください)。

# RESTORE

外部コマンド

機能 BACKUPコマンドでバックアップされたファイルの復元

書 式 RESTORE 〈fd:〉 〈hd:〉〔〈パス名〉〕 〔/S〕〔/P〕〔/B:〈日付〉〕〔/A:〈日

付>)[/E:〈時刻>][/L:〈時刻>][/N]

解説 BACKUPコマンドでバックアップされたファイルを復元します。


# 1.メニュー画面からの実行

RESTORE 🚽

と入力すると、次のようなメニュー画面が表示されます。

ここで、カーソルキーの ↑ ↓ で処理を選択して ┛ を押します。この後、 画面はドライブ名やディレクトリ名を選択する画面になりますので、カーソルキーで 選択してください。

たとえば、ドライブB(フロッピーディスク)からドライブA(ハードディスク) へ、ファイルを復元する場合は、次の画面のように "サブディレクトリもリストア" - "ドライブB:" - "ドライブA:" - "リストア開始"を- で選択します。



必要であれば最後に日付条件(指定した日付の間に作成したファイルをリストア) や時刻条件(指定した時刻の間に作成したファイルをリストア)を設定し、「リストア 開始」を選択してください。

# 2.コマンド行からの実行

コマンド行で 書式 に従ったパラメータを設定した場合、メニュー画面に入らずに コマンドを実行します。

最初の〈fd:〉には、バックアップされたファイルを含むフロッピーディスクの入っているフロッピーディスクドライブを指定します。次に、そのファイルを復元するハードディスクドライブを〈hd:〉で指定します。〈パス名〉が指定されると、そのディレクトリ名と一致したディレクトリ上のファイルをフロッピーディスクからさがしてハードディスクに復元します。

RESTORE コマンドでは、以下のスイッチを使用することができます。

- /S サブディレクトリも復元します。
- /P もし、ファイルの属性が、"不可視属性のファイル"または"読み出し専用のファイル"ならば、それらを復元してよいかどうかたずねてきます。
- /B 指定された日付以前に変更されたファイルだけを復元します。
- /A 指定された日付以降に変更されたファイルだけを復元します。
- /E 指定された時刻以前に変更されたファイルだけを復元します。
- /L 指定された時刻以降に変更されたファイルだけを復元します。
- /N 復元先のハードディスクに存在しないファイルだけを復元します。

# RMDIR(RD)

内部コマンド

機 能 ディレクトリの削除

**書** 式 RMDIR (⟨d:⟩)⟨パス名⟩

別表記 RD

解 説 RMDIR コマンドは、指定したディレクトリを削除するときに使用します。

〈d:〉、〈パス名〉には、それぞれ削除しようとするディレクトリが存在するドライブ名、そのディレクトリのパス名(絶対指定でも相対指定でも可能です)を指定します。ただし削除しようとするディレクトリには、 "." (自分自身)と ".." (親ディレクトリ)以外のファイルやディレクトリがあってはいけません。対象ディレクトリのすべてのファイルを削除してから実行してください。ファイルなどが残っていると、ディレクトリは削除できません。

また、〈パス名〉には、その時点でのカレントディレクトリのフルパス名に含まれているディレクトリ名を指定することはできません。たとえば、カレントディレクトリが "¥SUB 1 ¥SEC 1" であるときに、

RMDIR ¥SUB 1 2

や、

RMDIR ¥SUB 1 ¥SEC 1 2

を実行しても、ディレクトリの削除を行うことはできません。

#### 注意

ディレクトリを削除するとき、仮想ドライブが設定されているときには、次のこと に注意してください。

削除しようとするディレクトリに仮想ドライブが設定されているときにRMDIRコマンドを実行すると、

#### ディレクトリが空でないか、見つからないか、カレントパスです

と表示され、指定したディレクトリを削除できません。

このように削除しようとするディレクトリに仮想ドライブが設定されているときに、そのディレクトリを削除するときは、まず仮想ドライブの設定を解除してからRMDIRコマンドを使ってください。なお、仮想ドライブにボリュームラベルが設定されているときには、仮想ドライブの設定を解除する前にボリュームラベルを削除してください(仮想ドライブや仮想ディレクトリについては、SUBSTコマンドをご覧ください)。

解

説

機 能 画面モードの設定

**書** 式 SCREEN [[〈画面サイズ〉], [〈グラフィックモード〉], [〈表示モード〉])

SCREEN コマンドは、ディスプレイ画面のモードを設定するために使用します。 〈画面サイズ〉は、画面に表示される横方向の文字数(グラフィックではドット数)を 決めるもので、0または1を指定します。

0:横96文字(グラフィック768×512ドット)モード

1:横64文字(グラフィック512×512ドット)モード

〈グラフィックモード〉は、グラフィック画面で表示できる色の数を決めるもので、 0~3を指定します。ただし、〈画面サイズ〉が0のときは、〈グラフィックモード〉に 2および3を指定することはできません。

0:グラフィックなし

1:グラフィック16色

2: グラフィック256色(〈画面サイズ〉が0のときは無効)

3: グラフィック65536色(〈画面サイズ〉が0のときは無効)

〈表示モード〉は、画面上に何を表示するかを決めるもので、 $0 \sim 3$  を指定します。 ただし、〈グラフィックモード〉が0のときは、〈表示モード〉に1または3を指定することはできません。

0:テキストのみ表示

1:テキスト、グラフィックを表示(<グラフィックモード>が 0のときは無効)

2:テキスト、スプライトを表示

3 : テキスト、グラフィック、スプライトを表示(<グラフィックモード>が 0 のときは無効)

以上のパラメータをすべて省略して、

SCREEN 🚽

と入力した場合は、各パラメータには0が指定されたものと見なされ、

SCREEN 0,0,0 2

とした場合と同じになります。

ただし、1個または2個のパラメータを省略した場合は、その省略されたパラメータに対しては、以前に指定した値が指定されたものと見なされます。たとえば、

SCREEN 1,2,1 🚚

と入力した後に、

SCREEN , , 3 🗐

とすると、〈画面サイズ〉には1が、〈グラフィックモード〉には2が、それぞれ指定されたものとみなされ、〈表示モード〉のみが3に変更されます。

なお、グラフィック画面用のメモリを RAM ディスクに使用するような設定を行った場合、〈グラフィックモード〉には必ず 0 (グラフィックなし)を指定するようにしてください。これ以外の値を指定すると、RAM ディスクの内容がこわれてしまいます。

もし、〈グラフィックモード〉に 0 以外を指定して RAM ディスクをこわしてしまったときには、〈グラフィックモード〉に 0 を指定して SCREEN コマンドを実行した後、FORMAT コマンドで RAM ディスクをフォーマットし直してください。

注意:各パラメータの間は、必ずカンマ(,)で区切るようにしてください。

また、RAMディスクについては、「第7章 システムの構築」を参照してください。

機 能 環境文字列の値の設定

**書** 式 SET 〔〈名前〉=〔〈文字列〉〕〕

解 説 Human68kには「環境文字列」というものがあります。この環境文字列は、システムによって管理される領域(環境エリア)に格納されており、これを利用することで、Human68k下で動作する複数のプログラム間で情報をやりとりすることができます。

SET コマンドは、環境エリアに、指定された〈名前〉で、指定された〈文字列〉を書き込みます。書き込まれる形式は、

## 〈名前〉=〈文字列〉

のように、"=" でつながれた形となります。

指定した名前がすでに環境文字列名として使われている場合は、文字列が新しい文字列に置きかえられます。

"〈名前〉="だけを指定して SET コマンドを実行すると、その名前に関連した文字 列は環境文字列から削除されます。

何も指定しないで SET コマンドを実行すると、現在設定されている環境文字列が すべて表示されます。PATH も環境文字列の一種ですので、このとき同時に表示され ます。

環境文字列は、バッチファイルでも利用することができます。環境文字列の"名前" をバッチファイル中に入れておくことにより、これを置きかえ可能なパラメータとし て扱うことができるのです。

たとえば、バッチファイル中に、

#### DUMP % TEMP %

という行を入れておき、このバッチファイルを実行する前に、

# SET TEMP=FILE

とセットすると、パラメータ% TEMP%がバッチファイルの実行時に自動的に "FILE" に置きかえられ、

#### DUMP FILE

として実行されます。これによって、バッチファイルを再編集しなくてもパラメータ 名を変更することができます。

このように、バッチファイルで名前によるパラメータを用いるときには、置きかえの対象とする文字列(名前)を%で囲むようにします。

例

SET TTY=X68000 🚚

……TTYの値は "X68000" となります。

SET TTY=

……TTYに設定されていた文字列は削除され、TTYの項目が環境文字列からなくなります。

SET 🔊

……現在設定されている環境文字列がすべて画面に表示されます。

機能

データのソート(並べかえ)

書式

SORT  $[/R](/I)(/+n)(/T\langle g T + I \times I)$ 

解 説

SORT コマンドはフィルタコマンドです。標準入力からの入力データを、行単位でアルファベット順(漢字コード順)に並べかえ、標準出力に出力します。

指定できるスイッチには、次のものがあります。

•/R

逆順(Z~A)にソートします。

•/1

大文字・小文字を同じものとして扱い、ソートします。

•/+n

n 桁目から行の最後までの文字列をソートキー(ソートの対象)にします。このスイッチが指定されていないと、つねに行全体をソートの対象にします(nに1が指定されたのと同じです)。

## ● / T(タブサイズ>

水平タブのサイズを指定します。2、4、8、16のうち、どれかを指定することができます。デフォルト値は8です。/+nでソートキーの開始桁数を指定する際に、水平タブを最大いくつのブランクとして扱うのかを設定することができます。

SORT コマンドはフィルタコマンドですから、通常のコマンドのようにコマンド名の後にパラメータとしてファイル名を指定しても無視されます。必ずリダイレクト、またはパイプとともに使用してください。

次の例はファイル WKFL、AAA の各行を正順(A → Z)にソートし、結果をWKFL、BBB に書き込みます。

# SORT < WKFL, AAA > WKFL, BBB

次の例はディレクトリの出力の36桁目以降を対象にソートします。ディレクトリ表示の36桁目以降は各ファイルおよびディレクトリの作成・変更の日付と時刻ですから、結果的に日付および時刻の古い順にディレクトリが表示されることになります。

# DIR | SORT /+36 2

次の例はファイル WKFL. CCC を逆順にソートし、WKFL. REV に書き込みます。

SORT /R < WKFL, CCC > WKFL, REV

SPEED

外部コマンド

機能

RS-232Cインターフェイスに対するパラメータの設定・起動

書式

SPEED [〈パラメータ〉]

解 説

SPEEDコマンドは、RS-232Cインターフェイスに対するパラメータの設定やその起動を行うときに使用します。標準では、本体内蔵のRS-232Cインターフェイスに対して設定を行います。

# 1. メニュー画面からの実行

SPEED [J

と入力すると、次のようなメニュー画面が表示されます。

SPEED for X68000 Version \*.\*\*\* Copyright 1989 SHAPP/Hudson
ボーレート データ長 パリティ ストップ フロー制御
1200bps 8 なし 1 Xon

本体内蔵のRS-232Cのパラメータを設定します
国 訓(選択) ③ (確定) ② 国 (設定せずに終了)

この画面は、本体内蔵のRS-232Cインターフェイスに対するパラメータ設定の画面です。別売のRS-232Cボード (CZ-6BF1) を本体に装着し、しかもRS-232Cドライバ (RSDRV、SYS) が組み込まれている場合は、AUX1~AUX3 (ボード 1 枚) またはAUX1~AUX5 (ボード 2 枚) の設定値が表示されます (RS-232Cボードは 2 枚まで装着でき、1 枚のボードに 2 チャンネルあります)。次の画面は、RS-232Cボードを 1 枚装着した場合です。このとき表示されるAUX0はカレントボードです。

SPEED for X68000 Version \*.\*\* Copyright 1989 SHARP/Hudson

ボーレート データ長 パリティ ストップ フロー制御

[AUX1] [AUX1] 19200bps 8 なし 1 Xon
[AUX1] 19200bps 8 なし 1 Xon
[AUX2] 19200bps 8 なし 1 Xon
[AUX3] 19200bps 8 なし 1 Xon
[AUX3] 19200bps 8 なし 1 Xon
終了

パラメータの設定を行うRS-232Cを指定してください 🕅 閉 (選択) 🕮 (確定) 🖼 (設定せずに終了)

この画面では、次のキー操作が可能です。

キ ー	機能	
ESC	SPEEDコマンドの終了。設定前の状態で終了します。	
	各項目の入力。	
$\uparrow$	各項目の値をアップ	
スペース	各項目の値をアップ	
1	各項目の値をダウン	
$\downarrow \uparrow \rightarrow \leftarrow$	項目の移動	

内容を変更するときは、「AUX」にカーソルを合わせ』を押します。カーソルが各項目の欄に移動しますから、そこで ↑ や ↓ で内容を変更してください。変更した内容を変更前の内容に戻したいときは、 ESC を押してください。

設定が終わったら』を押して「AUX」に戻り、「終了」の項目にカーソルを移動して、』を押します。画面には確認のメッセージが表示されますので、設定した内容で更新するときは Y を押してください。なお、途中で終了するときは ESC を押します。確認のメッセージが表示されますので、任意のキーを押してください。

項目については、次の説明を参照して設定してください (カッコ内は、コマンド行から実行する場合のパラメータです)。

#### ●ボーレート

データを転送する速度 (bps) を指定します。ボーレートは、次のいずれかを指定することができます。

```
19200bps (19200)
9600bps (9600)
4800bps (4800)
2400bps (2400)
1200bps (1200)
600bps (600)
300bps (300)
150bps (150)
```

75bps (75)

#### ●データ長

データのキャラクタの長さ (ビット数) を指定します。次のいずれかを指定することができます。

```
8 (B 8)
```

1(B1)

6 (B 6)

5 (B 5)

## ●パリティ

パリティチェックのモードを指定します。次のいずれかを指定することができます。

なし (PN)

偶数 (PE)

奇数 (PO)

## ●ストップ

ストップビットの数を指定します。次のいずれかを指定することができます。

1 (S1)

1.5(S1.5)

2 (S2)

#### ●フロー制御

XON、XOFFコードまたは、RTS、CTSによるバッファあふれ制御を行うか行わないかを指定するものです。次のいずれかを指定することができます。

Xon (XON/XOFF) バッファあふれ制御あり(ソフト制御) Rts (RTS/CTS) バッファあふれ制御あり(ハード制御) None (NONE) バッファあふれ制御なし

# 2. コマンド行からの実行

コマンド行で 書式 に従ったパラメータを設定した場合、メニュー画面に入らずに コマンドを実行します。

各パラメータの間は、スペースで区切ってください。たとえば、

# SPEED 9600 B8 PE S1 NONE [J]

のように入力します。各パラメータについては、「1. メニュー画面からの実行」を参 照してください。 SUBST

外部コマンド

機能

仮想ドライブの割り当ての設定・解除

書式

SUBST [/D | /L] [⟨d1:⟩ ⟨パス名1⟩] [⟨d2:⟩ ⟨パス名2⟩]

解 説

SUBST コマンドを利用すると、パス名で指定した実ドライブのディレクトリを仮想のドライブ名で参照したり、その逆にドライブ名をパス名で参照することができます。指定するときは、どちらか一方がドライブ名でなければなりません。

SUBSTコマンドでは、以下のスイッチが使用できます。

/D

ドライブ名を指定して、その割り当てを解除します。ドライブ名を省略すると、すべての割り当てを解除します。

/L

ドライブ名を指定して、その割り当て状況を表示します。ドライブ名を省略すると、 すべての割り当ての状況を表示します。

スイッチやパラメータをすべて省略して、単にSUBSTと入力するとその使い方が表示されます。

●A:¥USR¥SATO¥DOCをドライブZで参照する

SUBST Z: A: YUSRYSATOYDOC [4]

この設定でたとえば、

さい。

DIR Z:

と入力すると、ドライブZのディレクトリ(実際はA:¥USR¥SATO¥DOCのディレクトリ)情報を表示することができます。

この場合、ドライブZは仮想ドライブ (実際に物理的に接続されていないドライブ)で、まだ割り当てられていないドライブを指定します。実際に接続されているドライブ (これを仮想ドライブに対して実ドライブと呼びます) に割り当てることも可能ですが、その場合そのドライブは解除するまで参照できなくなるので、通常は仮想ドライブを指定します。また、割り当てたドライブに対して、物理的な媒体にアクセスするようなコマンド (FORMAT や DISKCOPY など)を使用することはできません。仮想ドライブを使用するときは、CONFIG.SYSの "LASTDRIVE" でドライブの最大数を設定しておきます。詳しくは「第7章 システムの構築」を参照してくだ

●ドライブBをA:¥BDRVで参照する

SUBST A: ¥BDRV B:

この場合ドライブBは実ドライブですが、これ以降ドライブBでは参照できず、A: ¥BDRV で参照します。また、A:¥BDRV は空のディレクトリとして、前もって作 成しておきます。

●割り当てを解除する場合

SUBST / D Z: ☑ ドライブZの割り当てを解除します。

SUBST / D 🚚

すべての割り当てを解除します。

●割り当て状況を表示する場合

SUBST /L 🚚

SUBST /L B: ドライブBの割り当て状況を表示します。

すべての割り当て状況を表示します。割り当て

がわからなくなったときに使います。

スイッチ/Lをつけて実行すると、たとえば次のように表示されます。

A: = A: Y

B: < A:\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$}}}} \text{\$\text{\$\text{\$\$}}} \text{\$\text{\$\$}}

Z: > A: YUSRYSATOYDOC

ここで、"="は割り当てを変更されていないことを、"<"は右のパスを参照した ときに左のドライブを参照することを、">" は左のドライブを参照したときに右のパ スを参照することを示します。

#### 注意

仮想ドライブや仮想ディレクトリの割り当てが設定されているときに、次のコマンドを 実行する場合は注意が必要です。それぞれのコマンドの 注意を参照してください。

COPY, DEL, DIR, REN, RMDIR, VOL

#### 機能

メモリスイッチの設定

## 書 式

SWITCH (RS232C=( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (MEMORY=( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (BOOT=( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (EJECT=( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (OPT 2 KEY= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (CONTRAST= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (KANA= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (TV\_CTRL=( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (LCD\_MODE=( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (SRAM= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (Pn= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (XCHG= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (WAIT\_PRN= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (FIRST\_KY= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (NEXT\_KEY= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ )) (ID= ( $\langle v \rangle \neq x - y \rangle$ ))


#### 解 説

SWITCH コマンドは、メモリスイッチ (スタティック RAM)の状態を設定すると きに使用します。

# 1. メニュー画面からの実行

SWITCH 2

と入力すると、次のようなメニュー画面が表示されます。



画面の左側の欄には現在の値、右側の欄には初期値が表示されています。 この画面では、次のキー操作が可能です。

キー	機能
ESC	キーワードの欄では、SWITCHコマンドの終了。設定前の状態で終了します。パラメータ設定項目では、前に設定してあった状態に戻し、カーソルをキーワードの欄に移動
	します。 各項目の入力になります。
スペース	各項目の値をアップ 各項目の値をアップ
$\begin{array}{c} \downarrow \\ \uparrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \leftarrow \\ \end{array}$	各項目の値をダウン 項目の移動

内容を変更するときは、まずキーワードの部分で 』を押します。カーソルが現在値 の欄に移動しますから、そこで ↑ や ↓ で内容を変更してください。

設定が終わったら』を押してキーワードの欄に戻り、「終了」の項目にカーソルを移動して、』を押します。画面には確認のメッセージが表示されますので、設定した内容で更新するときは Y を押してください。なお、途中で終了するときは ESC を押します。確認のメッセージが表示されますので、任意のキーを押してください。それぞれの項目については、次の説明を参照してください。

# (1) RS-232C インターフェイスの設定 (RS232C)

#### ●ボーレート

データを転送する速度 (bps) を指定します。

19200ボー, 9600ボー, 4800ボー, 2400ボー, 1200ボー, 600ボー, 300ボー, 150ボー, 75ボー

のうちいずれかを指定することができます。

#### ●データ長

データのキャラクタの長さ (ビット数)を指定します。

8ビット、7ビット、6ビット、5ビット

のうちいずれかを指定することができます。

# ●パリティチェック

パリティチェックのモードを指定します。

パリティ偶数、パリティ奇数、パリティなし

のうちいずれかを指定することができます。

## ●ストップビット数

ストップビットの数を指定します。

ストップ1、ストップ1.5、ストップ2

のうちいずれかを指定することができます。

#### ●フロー制御の指定

XON、XOFFコードまたは、RTS、CTSによるバッファあふれ制御を行うか行わないかを指定します。次のいずれかを指定することができます。

Xon (XON/XOFF) バッファあふれ制御あり(ソフト制御)

Rts (RTS/CTS) バッファあふれ制御あり(ハード制御)

None (NONE) バッファあふれ制御なし

#### (2) メモリサイズの設定(MEMORY)

メインメモリの容量を設定します。メインメモリの容量に合わせて設定してください。また、別売の増設 RAM を使用する場合は、増設 RAM を含めたメモリ容量を設定してください。

#### (3) Human68k を起動する装置の設定(BOOT)

Human68k を起動するディスクドライブや ROM などを指定します。指定できるパラメータは次の 7 つです。

#### •STD

システムで規定した順にドライブをさがして、システムディスクが挿入されている ドライブからシステムを起動します。システムで規定された起動の順番は次のとおり です。

1 MB フロッピーディスクドライブ 0 1 MB フロッピーディスクドライブ 1

SCSI規格の装置でID番号が 0番 SCSI規格の装置でID番号が 1番

#### ●SCSI0~SCSI7

SCSI規格の装置からシステムを起動します。SCSIの後ろにつく0~7は起動する装置のID番号を表します。CPU本体の持つSCSIコントローラにもID番号が割り当てられます。工場出荷時では、内蔵ハードディスクのID番号が0番、CPU本体のID番号が7番に割り当てられています。CPU本体のID番号はSCSI\_IDの項で変更することができます。

## ●2HD0~2HD3

フロッピーディスクドライブからシステムを起動します。2HDの後ろにつく0~3は、起動するドライブ番号を表します。

# • RAM/ROM

RAMまたはROMからシステムを起動します。

RAM	\$ nnnnnn	\$nnnnnからシステムを起動します。
RAM0	\$ ED0100	\$ ED0100からシステムを起動します
RAM1	\$ ED0C40	\$ ED0C40から "
ROM	\$ nnnnnn	\$ nnnnnnからシステムを起動! ます

## (4) フロッピーディスクイジェクトの設定 (EJECT)

指定できるパラメータは次の2つのうちいずれかです。

#### On

本体前面の電源スイッチを "切" (OFF) にしたとき、フロッピーディスクが自動的 にイジェクトされます。

#### Off

本体前面の電源スイッチを "切" (OFF) にしても、フロッピーディスクは自動的に イジェクトされなくなります。

## (5) OPT.2 キーの設定 (OPT 2 KEY)

OPT.2 キーを使用して行う専用ディスプレイテレビのコントロールに関するものです。指定できるパラメータは次の2つのうちいずれかです。

#### • Tvctrl

OPT.2 キーによって専用ディスプレイテレビのチャンネルを選択するなどのコントロールができるようになります。

#### Normal

専用ディスプレイテレビのコントロールができなくなります。

# (6) 画面のコントラストの設定 (CONTRAST)

ディスプレイのコントラストを設定します。設定できるのは0~15の値で、数値が 大きいほどコントラストが強く(文字が明るく)なります。0を指定すると、まった く表示されなくなります。

#### (7) キーボードのかな配列の設定(KANA)

キーボードのかな配列を設定します。指定できるパラメータは次の2つのうちいず れかです。

# Jis

かな配列をキーボード上に表記されたとおりの JIS 配列に設定します。

# Aiu

かな配列を50音順に設定します。

# (8) 本体電源OFF時の専用ディスプレイテレビの状態の設定 (TV CTRL)

本体の電源を OFF にしたときの専用ディスプレイテレビの状態を設定します。指定できるパラメータは、次の 2 つおよび  $$1\sim$3F($5、$Dを除く)$  の範囲の指定が可能です。

## $\cdot$ Tv

本体の電源を OFF にしたとき、テレビ画面を表示します。

Off

本体の電源を OFF にしたとき、専用ディスプレイテレビの電源を OFF にします。

なお、\$1~\$3Fの指定については「付録3 テレビコントロールコード一覧」を参 照してください。

# (9) 電卓の表示モードの設定 (LCD MODE)

OPT.1 と OPT.2 を同時に押すことで表示される電卓の表示モードを設定します。指定できるパラメータは次の2つのいずれかです。

#### Normal

通常の文字を表示します。

## • Lcd

7セグメントで文字を表示します。

# (10) スタティック RAMの使用モードの設定 (SRAM)

スタティック RAM の使用モードを設定します。指定できるパラメータは次の3つのいずれかです。

# ●No use

スタティック RAM を SRAM ディスクやプログラムエリアとして使用できません。

## Ramdisk

スタティック RAM を SRAM ディスクとして使用できます。ただし、デバイスドライバとして SRAMDISK.SYS を組み込む必要があります。

## Program

スタティック RAM をプログラムエリアとして使用できます。

# (11) テキストパレットの規定値の設定 (P0~P8)

テキストパレットのシステム規定値を設定します。G(縁)、R(赤)、B(青)の それぞれの成分について、 $$1\sim$1F$ までの各色32階調の範囲で設定できます。

# (12) \*¥"、\* ""、\* | " キーの表示モードの設定 (XCHG)

"¥"、"¯"、" $\mid$ " キーの表示モードを設定します。指定できるパラメータは次の $0 \sim 7$ までの値です。

- 0… "¥" キーを押すと "¥" を、"<sup>-</sup>" を押すと "<sup>-</sup>" を、"|" を押すと "|" を表示します。
- 1… "¥" キーを押すと "\" を、"<sup>"</sup> を押すと "<sup>"</sup> を、"|" を押すと "|" を表示します。
- 2… "¥" キーを押すと "¥" を、 "<sup>—</sup>" を押すと "~" を、" | " を押すと " | " を表示します。
- 3… "¥" キーを押すと "\" を、"¯" を押すと "~" を、、"|" を押すと "|" を表示します。
- 4… "¥" キーを押すと "¥" を、"¬" を押すと "¬" を、"|" を押すと "|" を表示します。
- 5… "¥" キーを押すと "\" を、"" を押すと "" を、"|" を押すと "|" を表示します。
- 6… "¥" キーを押すと "¥" を、"¯" を押すと "~" を、"|" を押すと ";" を表示します。
- 7… "¥" キーを押すと "\" を、"<sup>"</sup> を押すと "~" を、"|" を押すと "|" を表示します。

# (13) プリンタのタイムアウト時間の設定 (WAIT PRN)

プリンタのタイムアウト時間を設定します。約5秒から5秒刻みで設定できます。 プリンタのタイムアウト時間とは、プリンタがプリント開始可能信号(Busy 信号が Low) を返すまでのコンピュータの待機時間です。

# (14) キーのオートリピート間隔の設定 (FIRST KY)

キーのオートリピートが始まるまでの時間を設定します。0~15の範囲で指定できます。指定した数値の右に実際の時間が表示されます。

## (15) キーのリピート間隔の設定 (NEXT KEY)

キーのリピート間隔を設定します。0~15の範囲で指定できます。 指定した数値の右に実際の時間が表示されます。

## (16) CPU本体のID番号の設定(SCSI\_ID)

CPU本体のID番号を設定します。

0~7の範囲の範囲で指定できます。

工場出荷時では、CPU本体のID番号が7番に割り当てられています。内蔵ハードディスクや接続しているSCSI装置のID番号と重複しないように設定してください。

# 2. コマンド行からの実行

コマンド行で 書式 に従ったパラメータを設定した場合、メニュー画面に入らずに コマンドを実行します。

指定できるパラメータは次のとおりです。なお、〔〕で示したものは省略形です。

## (1) RS-232Cインターフェイスの設定 (RS232C)

RS232C=<パラメータ1>

RS-232Cインターフェイスのパラメータを設定します。キーワードは "R=" と略すこともできます。

設定できるパラメータは次の5つです。パラメータを複数指定するときは、スペースで区切って指定してください。

#### ●ボーレート

データを転送する速度 (bps) を指定します。

19200,9600,4800,2400,1200,600,300,150,75

のうちいずれかを指定することができます。

#### ●データ長

データのキャラクタの長さ (ビット数)を指定します。

BITS-8 [B8]、BITS-7 [B7]、BITS-6 [B6]、BITS-5 [B5] のうちいずれかを指定することができます。

## ●パリティチェック

パリティチェックのモードを指定します。

PARITY-NONE (PN), PARITY-EVEN (PE), PARITY-ODD (PO)

のうちいずれかを指定することができます。

# ●ストップビット数

ストップビットの数を指定します。

STOP-1 (S1), STOP-1.5 (S1.5), STOP-2 (S2)

のうちいずれかを指定することができます。

## ●フロー制御の指定

XON、XOFFコードまたは、RTS、CTSによるフロー制御を行うか行わないかを 指定します。次のいずれかを指定することができます。

Xon (XON/XOFF) バッファあふれ制御あり (ソフト制御)

Rts (RTS/CTS) バッファあふれ制御あり(ハード制御)

None (NONE) バッファあふれ制御なし

# (2) メモリサイズの設定 (MEMORY)

**MEMORY=** <パラメータ 2 >

メインメモリの容量を設定します。メインメモリの容量に合わせて設定してください。キーワードは  ${}^{*}M={}^{''}$  と略すこともできます。

# (3) Human68k を起動する装置の設定 (BOOT)

BOOT= <パラメータ 3 >

Human68k を起動するディスクドライブや ROM などを指定します。キーワードは "B="と略すこともできます。

指定できるパラメータは次の7つです。

#### •STD

システムで規定した順にドライブをさがして、システムディスクが挿入されている ドライブからシステムを起動します。システムで規定された起動の順番は次のとおり です。

1 MB フロッピーディスクドライブ 0 1 MB フロッピーディスクドライブ 1

SCSI規格の装置でID番号が 0番 SCSI規格の装置でID番号が 1番

## ●SCSI0~SCSI7

SCSI規格の装置からシステムを起動します。SCSIの後ろにつく0~7は起動する装置のID番号を表します。CPU本体の持つSCSIコントローラにもID番号が割り当てられます。工場出荷時では、内蔵ハードディスクのID番号が0番、CPU本体のID番号が7番に割り当てられます。CPU本体のID番号はSCSI\_IDの項で変更することができます。

#### ●2HD0~2HD3

フロッピーディスクドライブからシステムを起動します。2HDの後ろにつく $0\sim3$ は、起動するドライブ番号を表します。

# ● RAM / ROM

RAMまたはROMからシステムを起動します。

RAM \$nnnnnn \$nnnnnからシステムを起動します。
RAM0 \$ED0100 \$ED0100からシステムを起動します
RAM1 \$ED0C40 \$ED0C40から "
ROM \$nnnnn \$nnnnnからシステムを起動します。

# (4) フロッピーディスクイジェクトの設定 (EJECT)

#### EJECT=<パラメータ4>

キーワードは "E=" と略すこともできます。 指定できるパラメータは次の2つのうちいずれかです。

#### ON

本体前面の電源スイッチを "切" (OFF) にしたとき、フロッピーディスクは自動的 にイジェクトされます。

#### OFF

本体前面の電源スイッチを "切" (OFF) にしても、フロッピーディスクは自動的に イジェクトされなくなります。

# (5) OPT.2 キーの設定 (OPT 2 KEY)

#### OPT 2 KEY= <パラメータ 5 >

**OPT.2** キーを使用して行う専用ディスプレイテレビのコントロールに関するものです。キーワードは "O="と略すこともできます。

指定できるパラメータは次の2つのうちいずれかです。

#### • TVCTRL

OPT.2 キーによって専用ディスプレイテレビのチャンネルを選択するなどのコントロールができるようになります。

## NORMAL

専用ディスプレイテレビのコントロールができなくなります。

# (6) 画面のコントラストの設定 (CONTRAST)

#### CONTRAST=<パラメータ 6 >

ディスプレイのコントラストを設定します。キーワードは "C=" と略すこともできます。

設定できるのは0~15の値で、数値が大きいほどコントラストが強く(文字が明るく)なります。0を指定すると、まったく表示されなくなります。

# (7) キーボードのかな配列の設定 (KANA)

## KANA=<パラメータ1>

キーボードのかな配列を設定します。キーワードは "K=" と略すこともできます。 指定できるパラメータは次の2つのうちいずれかです。

#### JIS

かな配列をキーボードに表記されたとおりの JIS 配列に設定します。

#### AIU

かな配列を50音順に設定します。

# (8) 本体電源 OFF 時の専用ディスプレイテレビの状態の設定 (TV CTRL)

本体の電源を OFF にしたときの専用ディスプレイテレビの状態を設定します。指定できるパラメータは、次の 2 つおよび  $$1\sim$3F($5、$Dを除く)$  の範囲の指定が可能です。

#### TV

本体の電源を OFF にしたとき、テレビ画面を表示します。

#### ●OFF

本体の電源を OFF にしたとき、専用ディスプレイテレビの電源を OFF にします。

なお、\$1~\$3Fの指定については「付録3 テレビコントロールコード一覧」を参 照してください。

# (9) 電卓の表示モードの設定 (LCD MODE)

LCD $_{oldsymbol{\mathsf{MODE}}}$ =<パラメータ  $\mathfrak{g}>$ 

OPT.1 と OPT.2 を同時に押すことで表示される電卓の表示モードを設定します。キーワードは "L=" と略すこともできます。

指定できるパラメータは次の2つのいずれかです。

## NORMAL

通常の文字を表示します。

## •LCD

7セグメントで文字を表示します。

# (10) スタティックRAMの使用モードの設定 (SRAM)

#### SRAM=<パラメータ10>

スタティックRAMの使用モードを設定します。キーワードは "S=" と略すこともできます。

指定できるパラメータは次の3つのいずれかです。

#### •N

スタティック RAM を SRAM ディスクやプログラムエリアとして使用できません。

#### $\bullet$ R

スタティック RAM を SRAM ディスクとして使用できます。ただし、デバイスドライバとして SRAMDISK.SYS を組み込む必要があります。

#### $\bullet P$

スタティック RAM をプログラムエリアとして使用できます。

# (11) テキストパレットの規定値の設定 (P0~P8)

#### Pn=<パラメータ11>

テキストパレットのシステム規定値を設定します。\$0~\$FFFFの範囲で設定します。詳しくは「メニュー画面」を参照してください。

# (12) "¥"、"""、"|" キーの表示モードの設定 (XCHG)

## XCHG=<パラメータ12>

"¥"、"¯"、" $^{-}$ "、" $^{-}$ " キーの表示モードを設定します。キーワードは" $X=^{\prime\prime}$ と略すこともできます。

指定できるパラメータは次の0~7までの値です。

- 0… "¥" キーを押すと "¥" を、"¯" を押すと "¯" を、"|" を押すと "|" を表示します。
- 1… "¥" キーを押すと "\" を、" を押すと " を、" | " を押すと " | " を表示します。
- 2… "¥" キーを押すと "¥" を、"<sup>"</sup> を押すと "~" を、"|" を押すと "|" を表示します。
- 3… "¥" キーを押すと "\" を、"<sup>™</sup> を押すと "~" を、"|" を押すと "|" を表示します。

- 4… "¥" キーを押すと "¥" を、"<sup>-</sup>" を押すと "<sup>-</sup>" を、"|" を押すと "|" を表示します。
- 5… "¥" キーを押すと "\" を、"<sup>"</sup> を押すと "<sup>"</sup> を、"|" を押すと "|" を表示します。
- 6… "¥" キーを押すと "¥" を、"¯" を押すと "~" を、"|" を押すと "|" を表示します。
- 7… "¥" キーを押すと "\" を、"<sup>™</sup> を押すと "~" を, "|" を押すと "\" を表示します。

# (13) プリンタのタイムアウト時間の設定 (WAIT PRN)

WAIT\_PRN=<パラメータ13>

プリンタのタイムアウト時間を設定します。 $0 \sim \$$  FFFFFFFの範囲で設定できます。\$80000=約5 秒を目安としてください。キーワードは"W="と略すこともできます。プリンタのタイムアウト時間とは、プリンタがプリント開始可能信号(Busy信号がLow)を返すまでのコンピュータの待機時間です。

# (14) キーのオートリピート間隔の設定 (FIRST KY)

FIRST KY=<パラメータ14>

キーのオートリピートが始まるまでの時間を設定します。 $n=0\sim15$ の範囲で指定できます。このnの示す時間は、 $200+100\times n$ (単位ms)です。キーワードは "F="と略すこともできます。

# (15) キーのリピート間隔の設定 (NEXT\_KEY)

NEXT KEY=<パラメータ15>

キーのリピート間隔を設定します。n=0~15の範囲で指定できます。

このnの示す時間は、 $30+5\times n^2$  (単位ms) です。キーワードは "N=" と略すこともできます。

# (16) CPU本体のID番号の設定 (SCSI\_ID)

ID=<パラメータ16>

CPU本体のID番号を設定します。 $n=0\sim7$ の範囲で指定できます。

工場出荷時ではCPU本体のID番号が7番に割り当てられています。内蔵ハードディスクや接続しているSCSI装置のID番号と重複しないように設定してください。

機能

Human68k システムの転送

書式

SYS (d:>

解 説

SYS コマンドは、カレントドライブ中にある Human68k のシステムファイルを、 〈d:〉で指定したドライブにコピーします。

SYS コマンドによってシステムファイルをコピーしたディスクは、Human68k を起動することのできるシステムディスクとなります。

転送先のドライブ名〈d:〉は、必ず指定してください。

システムファイルのコピー先となるディスクは、事前に FORMAT コマンドでフォーマットされたものでなくてはならず、また次のいずれかを満たしていなくてはなりません。

●ファイルやディレクトリが何も作られていないブランクディスク

フォーマット直後か、すべてのファイルおよびディレクトリを削除したディスクを 指します。

すでにシステムファイルが存在しているディスク

以前に、システムファイルを転送したことのあるディスクです。これは、システム のバージョンが変わったときに、システムを入れかえる必要がある場合を指します。

カレントドライブのディスクにシステムファイルがあり、それをドライブ B のディスクにコピーする場合は、

SYS B: 🚚

とすればコマンドが実行され、システムファイルが転送されます。

ここで、転送の対象となるシステムファイルは、ファイルの属性として "S" (システム)をもっているものに限られます。ファイルの属性についての詳細は、ATTRIB コマンドの項を参照してください。

転送が成功すると、次のようにメッセージが表示されます。

HUMAN. SYS

システムの転送を終了しました

システムの転送中、次のようなメッセージが表示されることがあります。

# XXXXXX. XXX は連続した FAT に転送されていません

ここで、XXXXXX、XXX は、ファイル名です。

もし、このメッセージが HUMAN. SYS ファイルについて出されたときには、そのままではそのディスクをシステムディスクとして使うことはできません。そのディスクの中のすべてのファイルおよびディレクトリを削除するか、またはフォーマットし、その後にもう一度 SYS コマンドを実行し直してください。

他のシステムファイルについては、このメッセージが表示されても問題はありません。

テンポラリファイルのパスの設定

書式

TEMP 〔〔(<d:>) 〈パス名>〕

解説

テンポラリファイルのパスを設定します。Human68kのパイプ機能やアセンブラ、コンパイラなどを使用すると、処理中に自動的に中間ファイル(これをテンポラリファイルと呼びます)を作成します。処理時間の多くがこのファイルの入出力に使われるので、できるだけ高速なディスクに対して TEMP コマンドでパスを設定するとそれだけ処理も速くなります。フロッピーディスクよりハードディスク、ハードディスクより RAM ディスクが高速なので、パスは RAM ディスクに設定するともっとも効果的です。

RAMディスクは、デバイスドライバとしてRAMDISK. SYSを組み込みます。詳しくは「第7章 システムの構築」を参照してください。

●テンポラリファイルのパスを A:¥TMP に設定する

TEMP A: YTMP [J

●テンポラリパスを表示する

TEMP [J

パス名を設定しない場合は、現在の設定を表示します。

TIME

内部コマンド

機能時刻の表示・設定

書式 TIME (〈hh〉:〈mm〉:〈ss〉)

解 説 Human68k は、クロック(時計)により、日付・時刻を管理しています(電源を切っても常に日付と時刻は保持されています)。これらの時間情報は、ファイルを作成・更新したときにディレクトリに記録されます。

TIME コマンドは、これらの時間情報のうちの "時刻" を表示したり、設定したり するものです。

TIME [4]

と、コマンドだけを入力すると、

現在の時刻は〈hh〉: 〈mm〉: 〈ss〉です

時刻を入力してください:

と表示されます。表示された時刻を変更しないときはそのままリターンキーを押しま す。新たに時刻を設定するときは、次のような書式で正しく入力します。

<hh>: <mm> : <ss> ↵

時〈hh〉、分〈mm〉、秒〈ss〉のいずれも、省略することはできません。それぞれの設定可能な範囲は以下のとおりです。

時: <hh> = 00~23

分:〈mm〉 =00~59

秒:〈ss〉 =00~59

時刻の設定が正しくないと、

#### 時刻の指定が違います

時刻を入力してください:

というエラーメッセージが表示されます。もう一度正しく入力してください。 なお、TIME コマンドをコマンドモードから入力する際に、直接時刻のパラメータ を付けて実行することもできます。

TIME 10:10:30

このとき、時刻が正しければメッセージは何も表示されず、そのまま時刻が設定されます。時刻が誤っていると、前述と同じエラーメッセージが表示されますので、再入力してください。

時刻の表示・アラームのセット

### 書式

- (1) TIMER {/ON (〈番号〉) | /OFF}
- (2) TIMER /A 〈時刻〉 〈ファイル名〉
- (3) TIMER /D 〈時刻〉 〈ファイル名〉
- (4) TIMER /T 〈時刻〉 〈テレビ制御文字〉
- (5) TIMER /L
- (6) TIMER /K 〈番号〉

# 解 説

TIMER コマンドは並行処理用のコマンドとして起動され、時刻の表示や時刻指定によって ADPCM の再生、メッセージの表示、テレビのコントロールなどができます。時刻指定は最大20まで可能です。

TIMERコマンドを実行するには、あらかじめCONFIG. SYSにPROCESSの項を 追加する必要があります。追加するには、スクリーンエディタEDを使って、たとえば 次のようにします。

Human68kのコマンドモードのコマンド入力待ち状態で、

# ED CONFIG. SYS 2

と入力すると、CONFIG. SYSファイルの内容が表示されます。ここで、最下行に次の行を追加します。

#### PROCESS = 10 2 20

この作業が終ったあと、ESC・E (ESC)を押し、続けて E を押す)を押して、変更したCONFIG. SYSをディスクにセーブして終了します。

CONFIG. SYSが書き替えられましたので、本機のリセットスイッチを押して再起動してください。これで、TIMERコマンドが実行できるようになりました。このあと、実際にTIMERコマンド(書式の(2)~(6))を実行する前に、必ず

TIMER /ON (〈番号〉) 🚚

または

TIMER /OFF [J]

を実行してください。

CONFIG. SYSのPROCESSについては、第1部「7.3 CONFIG. SYSファイルのコマンド」をご覧ください。

TIMERコマンドでは、以下のスイッチが使用できます。

#### /ON (〈番号〉)

時刻を画面のファンクションキーの上に表示します。〈番号〉で時刻を表示するファンクションキーの番号を指定します。番号の指定がないときは、F10の位置に表示されます。画面が96桁のときは〔時:分〕や表示します。

#### /OFF

時刻を表示しないようにします。

### /A 〈時刻〉 〈ファイル名〉

〈時刻〉で指定された時刻に〈ファイル名〉で指定したファイルを ADPCM のデータファイルとして再生します。再生できるのは15.6kHzでサンプリングされたもので、 \$FF00バイト以下の長さのファイルです。これ以上長い場合は無視されます。 たとえば、10時15分にビープ音を鳴らすときは、

TIMER / A 10:15 ¥ CONFIG¥ BEEP. SYS [J]

と入力します。

#### /D 〈時刻〉 〈ファイル名〉

〈時刻〉で指定された時刻に〈ファイル名〉で指定したファイルをウィンドウに約10秒間表示します。ファイルはテキストファイルで60桁×25文字まで表示可能です。

## /T 〈時刻〉 〈テレビ制御文字〉

〈時刻〉で指定された時刻に〈テレビ制御文字〉で指定したテレビのコントロール を行います。〈テレビ制御文字〉には次のような指定ができます。

OFF 専用ディスプレイテレビの電源をOFF

CH1~CH12 専用ディスプレイテレビの電源を ON にしてチャンネルを 1~12

にセット

TV 専用ディスプレイテレビの電源を ON にしてテレビ画面にする

COM 専用ディスプレイテレビの電源を ON にしてコンピュータ画面に

する

SP1 専用ディスプレイテレビの電源を ON にしてスーパーインポーズ

(コントラストダウン) 画面に設定する

SP2 専用ディスプレイテレビの電源を ON にしてスーパーインポーズ

(コントラストノーマル) 画面に設定する

/L

設定されているタイマーの一覧を表示します。

#### /K 〈番号〉

〈番号〉には一覧表示で表示される管理番号を指定して、そのアラームを解除します。〈番号〉を省略すると、すべてを解除します。

スイッチを省略して、単に"TIMER"とだけ入力すると、TIMER コマンドの使い方が表示されます。

●現在の時刻をファンクションキー1の上に表示する

TIMER /ON 1 2

●12時00分にA: ¥PCM¥OHIRU.PCM を再生する

TIMER /A 12:00 A: ¥PCM¥OHIRU.PCM [4]

●19時30分に専用ディスプレイテレビの電源を ON にしてチャンネルを 3 にする

TIMER /T 19:30 CH3 🚚

●9時00分に B: ¥MEMO.DOC を表示する

TIMER /D 9:00 B: YMEMO.DOC [4]

●タイマーの一覧を表示する

TIMER /L 🚚

これらを実行すると、たとえば次のように表示されます。

1) A 12:00 A: \PCM\OHIRU.PCM

2) T 19:30 CH3

3) D (9:00) B: YMEMO.DOC

ここで、先頭の番号は管理番号で1~20までの値です。また、(9:00)のようにカッコで表示されたものはすでに処理済みであることを示します。

●登録されているアラームを解除する(管理番号の2を解除する)

TIMER /K 2

ディレクトリ構造のツリー形式での表示

書式

TREE [/F] (パス名)

解 説

〈パス名〉が省略された場合は、カレントドライブのルートディレクトリ以下のディレクトリ構造がツリー形式で表示されます。

# TREE 🚚

カレントドライブの、ルートディレクトリ以下のディレクトリ構造がツリー形式で 表示されます。

くパス名〉で指定したディレクトリ以下のディレクトリ構造を、ツリー形式で表示します。

# TREE ¥TMP [J

カレントドライブの、ディレクトリ¥TMP以下のディレクトリ構造がツリー形式で表示されます。

### •/F

ディレクトリ構造をツリー形式で表示するとともに、そのディレクトリに属するファイルの名前もすべて表示します。

# TREE /F 🚚

カレントドライブの、ルートディレクトリ以下のディレクトリ構造がツリー形式で 表示されます。ディレクトリに属するファイルの名前もすべて表示します。

なお、システム属性、不可視属性のついたディレクトリ、ファイルもすべて表示します。

```
¥
I-HUMAN.SYS
-HIT.BAT
I-MANA.BAT
I-JUN.BAT
-SANA.BAT
|-MAG.BAT
-G3.BAT
-DOC
    I-HOSTS.EQU
    |-HOSTS.LPD
    I-INETD.CON
    -NETWORKS
    I-MANA.DOC
    I-JUN.DOC
    I-SANA.DOC
```

機 能 ファイル内容の表示

書 式 TYPE 〈ファイル名〉〔〈ファイル名〉・・・〕

解 説 TYPE コマンドは、ファイルの内容を表示するときに使用します。

〈ファイル名〉に、表示したいファイルを指定します。複数個指定すると、指定した順にファイルの内容が表示されます。ワイルドカードを用いることもできます。

TYPE コマンドでは、テキストファイルの内容は表示することができますが、バイナリファイルを指定したときはコントロール文字も記号として表示されてしまうため、正しい表示が行われません。バイナリファイルの内容を表示するには DUMP コマンドを使用してください。

機 能 外字の作成・登録・削除

書 式 USKCGM

解説 USKCGM コマンドは、外字ファイルの作成、外字ファイルのシステムへの登録、 外字ファイルからの指定外字の削除などを行います。

USKCGM 🗐

と実行すると、

更新ですか、登録ですか? 〈U/L〉

と表示されます。

# 1. 外字ファイルの登録

外字ファイルの内容をシステムに登録するときは、

L

を押します。 🗐 (リターンキー)を押す必要はありません。次に、

入力ファイル名 (USKCG, SYS):

と表示されますから、登録したい外字ファイルのファイル名を入力します。そのまま ②(リターンキー)を押すと USKCG、SYS ファイルが登録されます。

外字ファイルがシステムに登録されると、

ファイルの内容をシステムに登録しました

と表示され、コマンドモードに戻ります。

# 2. 外字ファイルの更新

外字ファイルを更新するときは、

U

を押します。 🗐 (リターンキー)を押す必要はありません。次に、

入力ファイル名 (USKCG, SYS):

と表示されますから、読み込みたい外字データの格納された、外字ファイルのファイ


ル名を入力します。そのまま 🗐 (リターンキー)を押すと USKCG. SYS ファイルが 指定されます。

次に、

# 出力ファイル名 (USKCG, SYS):

と表示されますから、同様にして、作成した外字データを書き込みたい外字ファイルのファイル名を入力します。 (リターンキー)のみ押せば、USKCG. SYS ファイルが指定されます。

すると、次のような画面が表示されます。



次に各キーの使用法を解説します。

# ROLLDOWN: 前コード

ROLL DOWN キー。1つ前の画面の編集に移ります。

# ROLLUP:後コード

ROLL UP キー。1つ後の外字の編集に移ります。

#### SPACE: 16/24

スペースキー。パターンのドット数(16×16ドット、24×24ドット)の切りかえを行います。

#### HOME: HOME

HOME キー。編集画面のホームポジション(左上)にカーソルを移動します。

#### CLR: CLR

CLR キー。編集画面をクリアします。

#### 0 : SET/RESET

数値入力キーの①。1~9でカーソルを移動するときに、白で埋めながら(セット) 移動するか、黒で埋めながら(リセット)移動するかを決定をします。

#### 5 : ON/OFF


数値入力キーの 5。カーソル I の白黒を反転します。カーソルキーでカーソルを移動する場合に使用します。

#### $1 \sim 9$ : SET & MOVE

#### 1~9: RESET & MOVE

数値入力キーの 1 ~ 9。0 (SET/RESET) で決めた状態に従って、カーソルをセット移動またはリセット移動します

各キーでのカーソルの動きは、次のとおりです。



## カーソル key: MOVE

カーソルを移動します。セットもリセットもしません。

#### F 1:登録

新しく作成したパターンを外字データとしてシステムに書き込みます。

画面上部に表示されているコード番号で書き込みが行われ、画面上では何も起こり ません。

#### F 2:削除

システムに格納されている外字を削除します。

画面左部に、角形カッコ〔〕が表示され、コード番号の入力を求めてきます。16進数で削除したい外字のコード番号を入力してください。

#### F 3:一覧

システムに格納されている外字の一覧を表示します。

編集画面はクリアされ、外字の一覧が表示されます。次の画面を見たいときは任意のキー、前の画面を見たいときはROLL DOWN キー、一覧表示を中止したいときは ESC キーをそれぞれ押してください。

## F4: コード

指定したコード番号の外字の編集に移ります。

画面左部に、角形カッコ〔〕が表示され、コード番号の入力を求めてきます。16進数で編集したい外字のコード番号を入力してください。

# F 5:読込

外字ファイルから新しく外字データを読み込みます。 画面左部に、次のようにメッセージが表示されます。

# 入力ファイル名 (USKCG, SYS):

され、新しく読み直されます。注意してください。

読み込みたい外字データの格納された、外字ファイルのファイル名を入力します。 そのまま②(リターンキー)を押すと USKCG、SYS ファイルが指定されます。 F5 によって読み込みを行うと、それまでに編集していた外字データはすべて消去

### F 6:参照

外字の編集中に、システムに登録されている文字パターンを呼び出します。

画面左部に、角形カッコ〔〕が表示され、コード番号の入力を求めてきます。16進数で呼び出したい文字のコード番号を入力してください。

外字のコード番号を入力した場合は、外字ファイルからではなく、現在システムに 登録されている外字のパターンが呼び出されます。

編集画面には、このキーによって呼び出された文字パターンが表示されます。このとき画面上部に示されたコード番号は変わりません。呼び出したパターンを再編集し、さきに編集していたコード番号の外字として登録することができます。

文字のコード番号については、『日本語入力・辞書ユーティリティユーザーズマニュ アル』の「付録 3 コード表」を参照してください。

#### F 7: 反転

編集画面のパターン全体を白黒反転します。

# F8:回転

編集画面のパターン全体を、90°ずつ右回りに回転します。

## F10:終了

外字の編集を終了します。 F10 を押すと、

## 処理を終了しますか?〈Y/N〉

と表示されます。ここでNを押すと、もとの編集画面に戻ります。Yを押すと、

# システムに登録しました ファイルを更新しますか?〈Y/N〉

と表示されます。ここでYを押すと、編集した外字データは指定出力ファイルに書き 込まれ、システムにも登録されます。そして、

# ファイルの内容をシステムに登録しました

と表示され、コマンドモードに戻ります。

Nを押すと、何もせずにそのままコマンドモードに戻ります。この場合、さきに行った編集作業はすべて無効となり、出力ファイルには何も書き込まれません。システムにも、外字は登録されません。

# 3. 外字ファイルの内容

外字ファイルの内容は、次のようになっています。

	子約領域(34バイト)	
コード	16×16のフォントデータ	
コード	16×16のフォントデータ	
:	:	
\$FFFF		
コード	24×24のフォントデータ	
コード	24×24のフォントデータ	
:	:	

ここで、コード、コードの内容、フォントデータの長さは、次のようになっています。

コード	コードの内容	フォントデータの長さ	
(2バイト)		16×16ドット	24×24ドット
\$0000~7FFF	上位・下位が逆の JIS漢字コード	32バイト	72バイト
\$8000~EFFF	シフトJIS 漢字コード	32バイト	72バイト
\$F400~F5FF	半角外字コード	16バイト	36バイト

**注意**: \$F400~ \$F41F、\$F500~ \$F51F は特殊半角外字領域ですので、通常のアプリケーションソフトでは使用できません。

機 能 システムのバージョンの表示

書 式 VER

解 説 VER コマンドは、Human68k のバージョンを確認するときに使います。

VER 🚚

とすると、

Human68k version \*.\*\*

のように Human68k のバージョンが表示されます。

**VERIFY** 

内部コマンド

機能

ベリファイ機能の設定

書式

VERIFY (ON | OFF)

解 説

VERIFY コマンドは、ディスクに書き込みを行う際に、正常に書き込めたかどうかのチェックを行うか否かの設定をします。

VERIFY を ON に設定すると、書き込みの直後に、書き込んだデータを読み出してそのデータが正しく書けたかどうかの照合チェックを行います。したがって、不良セクタなどのために物理的に書き込めない部分があるときは、即座にエラーとして表示されるようになります。

VERIFY コマンドを使うと、照合チェックを行いながら書き込むため、ディスクに書き込みを行う速度は遅くなります。

現在の VERIFY の状態を見たいときは、

VERIFY [4]

とします。 VERIFY が OFF であれば、

verify はくoff>です

と表示され、ONであれば、

verify はくon>です

と表示されます。

なお、ベリファイ機能の設定は、CONFIG.SYS ファイルのコマンド VERIFY でも設定することができます。これについては、「第7章 システムの構築」を参照してください。

ディスクのボリュームラベルの表示・変更

書式

VOL ((d: >)((ボリュームラベル)/S | /C)

解説

VOL コマンドは、指定したドライブ上にあるディスクのボリュームラベルを表示したり、変更したりするときに使います。

VOL A: 🚚

とすると、

ドライブ A:のボリュームラベルは XXX です

と表示されます。ここで、XXX は、ディスクのフォーマット時につけたボリュームラ ベルを表します。

ディスクのボリュームラベルが設定されていないときは、次のメッセージが表示されます。

ドライブ A: のボリュームラベルはありません

ドライブの指定がないときはカレントドライブが表示の対象になります。

また、〈ボリュームラベル〉/S をつけて実行することにより、ボリュームラベルを変更することができます。

たとえば、

VOL A: MYDISK/S

と入力すれば、ボリュームラベルが、"MYDISK"に変更されます。

VOL コマンドに/C をつけて実行すると、ボリュームラベルを削除することができます。

たとえば、

VOL B: /C ₪

と入力すれば、ドライブBのボリュームラベルが削除されます。

注意

ボリュームラベルの設定のとき、仮想ドライブなどに設定を行ったときには、次の ことに注意してください。

実体となるディレクトリにも同じボリュームラベルが設定されます。したがって、 そのディレクトリの内容が空でもRMDIRコマンドでディレクトリを削除できない ことになります。RMDIRコマンドでそのディレクトリを削除しようとすると、

## ディレクトリが空でないか、見つからないか、カレントパスです

と表示され、指定したディレクトリを削除できません。

実体となるディレクトリを削除するときには、まず仮想ドライブが設定されているドライブのボリュームラベルを削除し、次に仮想ドライブの設定を解除してください。

また、複数の仮想ドライブが同じディレクトリに設定されているときに、どれか1つの仮想ドライブにボリュームラベルの操作を行うと、すべての仮想ドライブのボリュームラベルに対して操作したことになります。もちろん、実体となるディレクトリがルートディレクトリのときには、実体となるドライブのボリュームラベルも操作されることになります(仮想ドライブや仮想ディレクトリについては、SUBSTコマンドをご覧ください)。

ファイルの検索

書式

WHERE [/A][/F] {<d:>| (パス名>| 〈ファイル名>}

解説

〈パス名〉または〈ファイル名〉で指定したファイルを、ディレクトリのツリー構造の中から検索します。

〈d:〉で指定したドライブの〈パス名〉で指定したディレクトリから始め、〈ファイル名〉で指定されたファイルをディレクトリのツリー構造に従って順に検索し、見つかったファイルの位置するディレクトリのパス名を表示します。

〈d:〉のドライブ名が省略された場合にはカレントドライブが、〈パス名〉が省略された場合にはルートディレクトリが指定されたものと見なされます。

〈ファイル名〉にはワイルドカードが使用できます。

また、システム属性、不可視属性のついたディレクトリ、ファイルもすべて検索します。

WHERE TEST. TXT [4]

カレントドライブのルートディレクトリから、ファイル TEST. TXT を検索し、 その位置をパス名で表示します。

#### •/A

すべてのドライブを検索します。

WHERE /A TEST. TXT

すべてのドライブのルートディレクトリから、ファイル TEST.TXT を検索し、その位置をパス名で表示します。

注意:スイッチ/A をつけるときは、ドライブ名のくd:>は指定しないでください。

#### •/F

パス名のほかに、見つかったファイルの名前も表示します。

WHERE /F \*. TXT ⊌

カレントドライブのルートディレクトリから、拡張子が ". TXT" であるファイルを検索し、その位置をパス名とファイル名で表示します。

# 5.3 バッチ処理コマンド

ここで解説するコマンドは、主に Human68k のバッチ処理をコントロールするためのものです。 これらのコマンドは単独でも実行することができますが、バッチ処理の中でその機能をフルに発揮します。バッチ処理コマンドには次のものがあります。

ECHO バッチ処理中におけるコマンド行表示の設定・メッセージの表示

FOR コマンドの反復実行

GOTO バッチ処理の流れの変更

IF 条件設定によるバッチ処理

PAUSE バッチ処理の一時停止

REM バッチ処理中におけるコメントの表示

SHIFT バッチ処理中におけるパラメータのシフト

バッチ処理中におけるコマンド行表示の設定・メッセージの表示

書式

ECHO (ON | OFF | 〈メッセージ〉)

解説

ECHO コマンドは、バッチプログラム実行中にコマンド行を表示するかしないかを 設定するために使用します。

また、任意のメッセージを表示するためにも使うことができます。

● ECHO モードを ON にします

ECHO ON [J

と入力します。

この状態のときバッチファイルが起動されると、バッチファイルの内容が1行ずつ、 実際の実行に合わせて画面にエコーバックされます。

● ECHO モードを OFF にします

ECHO OFF

と入力します。

この状態のときバッチファイルが起動されると、バッチファイルの内容は画面に表示されません。バッチファイル中のコマンド行を表示したくないときには、このコマンドをバッチファイルの第1行として入れておくとよいでしょう。

●現在の ECHO モードを表示します

ECHO 🚚

とだけ入力します。

echo はくon>です

または、

echo はくoff>です

というように、現在の ECHO モードが表示されます。 Human68k の初期設定では、 ECHO モードは ON です。

●メッセージを表示します

# ECHO 〈メッセージ〉

のように、〈メッセージ〉として何か文字列を指定して実行すると、指定した〈メッセージ〉がそのまま表示されます。

バッチファイル中にこの行を入れておくと、ECHOモードが OFF であっても、バッチ処理の実行時にこの〈メッセージ〉が表示されます。

## 機 能 コマンドの反復実行

書 式 FOR %%

FOR %% (C> IN (〈項目のセット〉) DO 〈コマンド〉

……(バッチファイル用)

FOR %(C> IN (〈項目のセット〉) DO 〈コマンド〉

……(コマンド行用)

解 説

〈項目のセット〉の個数だけ、〈コマンド〉を繰り返して実行します。FOR コマンドを 実行すると、変数〈C〉に〈項目のセット〉の要素が順次代入され、それに従って〈コマン ド〉が実行されます。

〈C〉には1文字の変数名を指定します。ただし、バッチファイルで用いるパラメータと区別するため、数字を用いないようにしてください。

バッチファイル中で用いるときには、この変数〈C〉の前に%が2個必要(%%Fのように)ですが、コマンドモードから直接入力するときには%は1個だけつけてください。

〈項目のセット〉には、次のように複数個の文字列を空白で区切って並べたものを指定します。

## 〈文字列〉〈文字列〉 ······

〈項目のセット〉にはワイルドカードも使えます。

〈コマンド〉には、繰り返し実行したいコマンドを指定します。このとき、このコマンドの中に FOR の直後に指定したのと同一の変数〈C〉を含ませておくことにより、〈項目のセット〉中の要素が順次これに代入され、反復実行されます。

例

FOR %% E IN (PROC.100 PROC.200) DO DUMP %% E

……はじめに PROC. 100、次に PROC. 200がそれぞれ%% E にセットされ、順に DUMP されます。

バッチ処理の流れの変更

書式

GOTO 〈ラベル〉

解 説

GOTO コマンドは、バッチ処理を〈ラベル〉で定義された位置へ移します。

ラベルは8文字以内の文字列(英大文字、英小文字、数字、カタカナ、漢字など)で、必ずコロン(:)で始まっていなくてはなりません。ラベルは、バッチファイル中の任意の行に置くことができます。

GOTO コマンドで指定する〈ラベル〉には、先頭のコロン(:)を省いたものを指定します。〈ラベル〉に対応する実際のラベルがバッチファイル中にないと、バッチファイルの実行は終了します。

例

: LOOP

ECHO エンドレスループ

GOTO LOOP

…… "エンドレスループ" を表示し続けます。実行を中止するには、 $\overline{\text{CTRL}} + \overline{\text{C}}$ を押してください。

: L00P

ECHO エンドレスループ

GOTO LOOP 9

……指定したラベルがないので、バッチファイルの実行は終了します。

解

機 能 条件設定によるバッチ処理

**書** 式 IF (NOT) 〈条件〉 〈コマンド〉

説 IF コマンドは、〈条件〉パラメータに従って、〈コマンド〉で指定した処理を行います。〈条件〉には、次のうちのいずれかを指定できます。〈条件〉の前に NOT を付けると、逆に指定の条件にあてはまらないときにコマンドが実行されます。

# ● IF 〈文字列 1 〉 == 〈文字列 2 〉 〈コマンド〉

……〈文字列 1 〉と〈文字列 2 〉が等しい場合、〈コマンド〉が実行されます。"=="の前後には必ずスペースをそれぞれ入れるようにしてください。

#### ● IF 〈数値〉 〈コマンド〉

·····〈数値〉が0でない場合、〈コマンド〉が実行されます。

#### ● IF ERRORLEVEL 〈数値〉 〈コマンド〉

……COMMAND. X のエラーコードが〈数値〉以上の場合、〈コマンド〉が実行されます。COMMAND. X のエラーコードについては、第5章の COMMAND コマンドの項を参照してください。

### ● IF EXITCODE 〈数値〉 〈コマンド〉

……COMMAND. X のエラーコードが〈数値〉と等しい場合、〈コマンド〉が実行されます。COMMAND. X のエラーコードについては、第5章の COMMAND コマンドの項を参照してください。

# ● IF EXIST 〈ファイル名〉〈コマンド〉

……〈ファイル名〉で指定されたファイルが存在している場合、〈コマンド〉が実行されます。

解説

機 能 バッチ処理の一時停止

書 式 PAUSE 〔〈コメント〉〕

PAUSE コマンドは、バッチファイルの実行を一時停止します。フロッピーディスクを交換したり、バッチ処理を中断させたりする必要のある場合に使用します。 PAUSE コマンドが実行されると、

準備ができたら何かキーを押してください

というメッセージが表示され、処理が一時停止します。再開するときは任意のキー( CTRL + C 以外)を押します。

このとき CTRL + C を押すと、

## バッチ処理を中止しますか?〈Y/N〉

とたずねてきます。Yを押すとバッチファイルの処理から抜け出し、コマンドモードに戻ります。Nを押すと、バッチファイル中の次の行から実行が再開されます。

なお、CTRL + C は、PAUSE コマンドで一時停止しているとき以外にも有効で、バッチ処理の中止をすることができます。その場合も、同じメッセージが表示されますので、YまたはNで答えてください。

〈コメント〉には、一時停止時に表示したいメッセージを指定します。たとえばここに「フロッピーディスクを交換してください」と入れておけば、

# フロッピーディスクを交換してください

のようにコメントのみ表示して、バッチ処理の実行を一時停止します。

機 能 バッチ処理中におけるコメントの表示

**書** 式 REM 〔〈コメント〉〕

解説 REM コマンドは、バッチファイルの実行中にコメントを表示したいときに使います。

REM コマンドは、〈コメント〉を表示するだけで他は何もしません。コメント内の 区切記号は、スペース、タブ、カンマのみ使用できます。

次の例は、REM コマンドを使ったバッチファイルの一例です。

REM フロッピーディスクのフォーマットおよびフロッピーディスクのコピー

REM 新しいフロッピーディスクをドライブ B に挿入してください

FORMAT B:

DIR B:

DISKCOPY A: B:

バッチ処理中におけるパラメータのシフト

書式

SHIFT

解 説

SHIFT コマンドは、バッチ処理の際、仮パラメータに代入される実パラメータを、ひとつだけずらす(シフトする)ために使います。

たとえば、TEST. BAT というバッチファイルの内容が次のようになっていると します。

COPY %1 %2

SHIFT

COPY %1 %2

このバッチファイルを次のように実行すると、

TEST X 1 X 2 X 3 🗐

1) 第1行の%1、%2には、それぞれ "X 1"、"X 2" が代入され、

COPY X 1 X 2

として実行されます。

2) 第2行の SHIFT コマンドで実パラメータがひとつずれ、第3行は、

COPY X 2 X 3

として実行されます。

このように、仮パラメータ(ここでは%1と%2)の数より実パラメータの数が多くても、SHIFT コマンドを用いてシフトすることにより、順に代入することができます。

したがって、ふつうバッチファイルで使用できるパラメータは%0から%9までの10個までですが、SHIFT コマンドを使うことで、10個以上扱えるようになります。なお、SHIFT コマンドでシフトを行ったときに、代入すべき実パラメータがなくなると、順に空(ヌル)文字列が仮パラメータに代入されていきます。

# 第6章 キー入力の編集と キーボードコントロール

# 6.1 イントロダクション

Human68kでは、キー入力操作の能率をよくするために、テンプレート機能、ヒストリ機能 (HIS コマンド)、ヒストリデバイスドライバ (HISTORY.X) の3つを持っています。

#### ●テンプレート機能

直前に実行したコマンド行を記憶しておき、その行を加工して再びキー入力として使用します。

#### ●ヒストリ機能 (HISコマンド)

それまでに入力されたコマンド行を記憶しておき、数回前に実行したコマンド行を、再び実行する際に、そのまま呼び出して使用します。

# ●ヒストリデバイスドライバ (HISTORY.X)

HISTORY.X は HIS コマンドのヒストリ機能を大幅に拡張し、さらにエイリアス機能や簡易バッチ機能などを備えています。これを利用することで Human68k の操作性は格段に向上します。


# 6.2 テンプレート機能

テンプレート機能は直前に入力したコマンドを "テンプレート" と呼ばれる場所 (バッファ)に保存しておき、必要に応じて呼び出すことができるというものです。

テンプレート機能を使用すると次のような利点があります。

- ●同じコマンドを続けて実行するときなど、直前のキー入力を1回の操作で繰り返すことができます。
- ●長いファイル名などを誤って入力したとき、最初から入力し直す必要がありません。1~2回のキー操作で誤った部分を呼び出して必要なところだけ再入力できます。
  - つまり、直前の入力の全体または一部を活用できるわけです。

コマンド行とテンプレートの関係を図示すると、次のようになります。



ここでの動作は、次のようにして行われます。

(1) キーボードから入力したコマンドは、リターンキーを押すまでコマンド行に保持されます。

(2) リターンキーを押すと、コマンド行がシステム内部のコマンド解析部に転送され実行されます。 同時にそのコマンド行はテンプレートにコピーされます。

このように、いったん入力したコマンド行がテンプレートにもコピーされて保持されるようになっているため、これを次回の入力時に利用できるというわけです。

次にテンプレート機能の一覧を示します。「機能名」というのは、画面のファンクションキー欄に表示されるもので、機能を省略した文字です。

#### テンプレート機能

+-	機能名	機能
F 1	C 1	テンプレートから現在行へ、1 文字コピーする
	00000000	(COPY 1 CHARACTER)
F 2	CU	テンプレートから現在行へ、指定された文字の
		直前までのすべての文字をコピーする (COPY UP TO CHARACTER)
F 3	CA	テンプレートにあるすべての文字を現在行に
	0.1	すべてコピーする
		(COPY ALL CHARACTER)
F 4	S 1	テンプレート内の1文字をスキップする (コピ
		ーは行わない) (SKIP 1 CHARACTER)
F 5	SU	指定された文字の直前までテンプレート内の
		文字をスキップする(コピーは行わない)
E C	VOID	(SKIP UP TO CHARACTER)
F 6	VOID	現在行に入力した内容を取り消す (テンプレートの内容はそのまま)
F 7	NWL	現在行に入力した内容をテンプレートにコピ
		ーする
F 8	INS	挿入モードの設定・解除を行う
F 9	N & CU	現在行に入力した内容をテンプレートにコピ
		ーした後、指定された文字の直前までのすべて
		の文字を現在行へコピーする
F10	EOF	CTRL+ Z を入力する

次に、各キーの操作方法について、使用例をあげながら説明します。

# < F 1 +->

"MASTERFILE.100" と入力するつもりで、次のようにファイル名を誤って入力し、エラーメッセージが表示されたとします。

TYPE MASTERFILE. 200

ここで、「F1」キーを押してみます。すると、

Т

と、現在行に表示されてます。このまま、続けて「F1」キーを押して行くと、

TYPE MA.....

のように、順に、さきほど誤って入力した行がそのまま表示されていきます。

TYPE MASTERFILE.

のところまで表示されたら、次に、"1"と入力し、また[F1] キーを続けて押します。

TYPE MASTERFILE. 100

これで、誤りを修正することができました。ここでリターンキーを押すと、目的のファイルの内容 を表示させることができます。

このようにF1 キーを使うと、いちいちタイプし直す必要がなく便利ですが、この例のように、修正したい箇所が行の後ろにあると、何度もF1 キーを押さなくてはなりません。このようなときには、次のF2 キーを使うと便利です。

# < F 2 +->

F 2 キーは、次のように使います。

TYPE MASTERFILE. 200 [4]

と、誤って入力してエラーメッセージが出たら、F(2)キーを押して(この時点では何も起こりません)、続けて \$2 を押します。すると、現在行に、

TYPE MASTERFILE.

と表示されます。F 2 キーにより、``2" の直前までの文字が、テンプレートから現在行にコピーされたのです。ここから後は、いままでどおり、``1"、F 1 キー、F 1 キーと続けて押せば、

# TYPE MASTERFILE. 100

となり、修正が完了します。この方法だと、 $\boxed{\textbf{F}\ 1}$  キーだけを使うよりも、はるかに簡単に手直しすることができます。

# 〈F 3 +->

同じ例で、F3キーを使って修正してみます。

# TYPE MASTERFILE. 200 2

と、誤って入力してエラーメッセージが出たら、 $F_3$ キーを押します。すると現在行に、さきほどまちがえて入力した行と同じものが次のように、

## TYPE MASTERFILE. 200

と表示されます。ここで、BS キー、または $\leftarrow$  キーを押して、カーソル  $^*2$  のところまで移動して  $^*200$  を消し、 $^*1$  を入力します。そして、このまま再びF 3 キーを押すと、現在行は、

#### TYPE MASTERFILE. 100

と表示され、修正が完了します。

# < F 4 +->

F4 キーは、次のようなときに使います。 "FILE3.TXT" をコピーしようとして、

# COPY FILE34.TXT B: 🚚

と入力してしまい、エラーが出力されてしまったとします。このとき、まずF1キー、F2キーなどを使って、次の現在行に、\$3″のところまで表示させます。

#### COPY FILE3

ここで、F4 キーを押すと、テンプレートの中の内容が 1 文字 (ここでは 4'') だけスキップ (飛び越し)されます。このとき、画面上では何もおこりませんが、次に残りの文字をF3 キーを押して現在行にコピーすると、

### COPY FILE3.TXT B:

となります。これで、修正が完了します。

# 〈F5 +->

F 5 キーは、テンプレート中の指定の文字までをスキップするもので、使い方は F 2 キーと似ています。

#### COPY FILE001.DOC B:

という行がテンプレート中にあるとして、 $\begin{bmatrix} \mathbf{F} \ 1 \end{bmatrix}$ キー、 $\begin{bmatrix} \mathbf{F} \ 2 \end{bmatrix}$ キーなどを使い、次の位置まで現在行に コピーしたとします。

#### COPY FILE

ここで、F5 キー、続いて  $^*$  . '' を押すと、テンプレート中の  $^*001''$  がスキップされます。F3 キーを押せば、

#### COPY FILE.DOC B:

となります。

# < F 6 +->

[F 6] キーは、いま入力している現在行の内容をすべて取り消すのに使います。テンプレートの内容は以前のコマンド行で入力したままとなっています。テンプレート機能による作業中に、コマンド行の編集・修正が失敗したときなど、元のイメージにもどすときに使用すると便利です。

# < F 7 +->

F7 キーは、以前のテンプレートの内容を捨て、現在行に入力されている内容をそのままテンプレートに移します。このとき、カーソルは次行の最初に戻り、何も入力されていない状態となります。何かコマンドを入力し、リターンキーを押す前に誤入力に気がついたときは、このキーを使うとエラーになる前に修正を行うことができます。

# < F 8 +->

F 8 キーは、テンプレート中の内容の、任意の場所に文字を追加挿入したいときに使います。

#### TYPE FLE.TXT

というコマンドテンプレートに入っているとして、 $F\ 1$  キーなどを使って次の位置まで現在行にコピーしたとします。

## TYPE F

ここで、F 8 キー、続いて "I" を押すと、"F" の後に "I" が挿入されます。F 3 キーを押せば、

#### TYPE FILE.TXT

となります。

なお、F8 キーは、いちど押すと挿入モードになりますが、もういちど押すか、または別のテンプレート機能キーを押すことで挿入モードを解除することができます。

# < F 9 +->

 $[F \ 9]$  キーは、 $[F \ 2]$  キーと同様の機能を、テンプレートに対してではなく、現在行に対して行います。現在行で、次のように入力した時点で、

#### TYPE FILD.TXT

F9 キー、続いて "D" キーを押せば、現在行に、

TYPE FIL

と表示されます。このとき、テンプレートには、さきに入力した現在行の全文字がコピーされています。

このキーは、「F7」キーと同様、リターンキーを押す前に誤りを修正したいときに便利です。

# 6.3 ヒストリ機能 (HIS コマンド)

ヒストリ行列とは、それまでに実行したコマンド行を、システム内のバッファに保存したものです。 ヒストリ機能は、このヒストリ行列を利用することにより、それまでに実行したコマンドをさかの ぼって呼び出すことのできる機能です。

まず、実際にヒストリ行列を表示してみましょう。次のように入力します。

HIS ຟ

これで、たとえば次のように、それまでに実行したコマンドが順に表示されます。

00005 : DIR B :

00004: TYPE B: FILE.100

00003 : COPY B: FILE.100 A: FILE.OK

00002 : DIR

00001 : DEL B : FILE. 100

00000 : HIS

左側には、いま入力した "HIS" コマンドから逆順に数えて "いくつ前の" コマンド行であるかが 数字で示され、" : "以下右側に保存されているコマンド行が表示されます。 HIS コマンドについて、くわしくは「第5章 コマンド」の HIS の項をご覧ください。

このヒストリ行列を実際に利用してヒストリ機能を使うには、次に示すようなキー操作を行います。

- 〈数値〉 ② 注目行から逆方向(古い方向)へ〈数値〉だけ移動し、その内容をテンプレート に格納します。〈数値〉を省略すると、1を指定したものとみなされます。
- +〈数値〉 ② 注目行から正方向(新しい方向)へ〈数値〉だけ移動し、その内容をテンプレートに格納します。〈数値〉 を省略すると、1を指定したものとみなされます。
- -/〈文字列〉 ☑ 注目行から逆方向にある〈文字列〉で始まる行に移動し、その内容をテンプレートに格納します。
- +/〈文字列〉 ② 注目行から正方向にある〈文字列〉で始まる行に移動し、その内容をテンプレートに格納します。
- -?〈文字列〉 ☑ 注目行から逆方向にある〈文字列〉を含む行に移動し、その内容をテンプレートに格納します。

+ ?〈文字列〉 ② 注目行から正方向にある〈文字列〉を含む行に移動し、その内容をテンプレートに格納します。

最新の行に移動し、その内容をテンプレートに格納します。

ROLL DOWN 注目行から逆方向へ 1 つだけ移動し、その内容をテンプレートに格納します。

ROLL UP 注目行から正方向へ1つだけ移動し、その内容をテンプレートに格納します。

UNDO 現在のテンプレート中の内容を、そのままコマンド行として実行します。 F3

┛を押したのと効果は同じです。

ここで、注目行とは、ヒストリ行列中で、いまシステムが注目している行のことを指します。 前記の例をもとに、実際にヒストリ機能を用いて作業を行ってみます。

ROLL DOWN を1回押すか、または、

**-**

と入力します。すると、次のコマンド行に、

A>DEL B: FILE.100

と表示されます。注目行がヒストリ行列中を、逆方向に1つだけ移動したわけです。ここでもういち ど同じ操作を行うと、さらに注目行が1つ逆に移動し、次のコマンド行に、

#### A>DIR

と表示されます。

次に、ROLL UP を押すか、または、

+ []

と入力すると、次のコマンド行に、

A>DEL B: FILE. 100

と表示されます。こんどは、前の操作とは反対に、注目行がヒストリ行列中を正方向に移動しました。 次に、

-/TYPE ↵


と入力してみると、ヒストリ行列中で、"TYPE"で始まる行が逆方向にさがされ、

A>TYPE B: FILE. 100

と表示されます。

以上どの場合も、ヒストリ行列の注目行は、表示されると同時にその内容がテンプレート中に入り、 カーソルはさらにその次の行に移ります。

さきに注目行を、「システムが注目している行」と説明しましたが、実際には、ヒストリ行列中で、 いまテンプレートに格納されているヒストリ行、およびその行番号を指すことになります。



したがって、この状態でテンプレート機能を使うことにより、いま表示された行をコマンド行として利用できるのです。

たとえば、ROLL UP を押して、次の行を表示させたとします。

A>COPY B: FILE.100 A: FILE.OK

# **A>**■

ここで $\boxed{\mathbf{F}\ 2}$  を押し、続けて ``A'' を押せば、テンプレートに入れられたこのヒストリ行が編集されて、次のように表示されます。

A>COPY B: FILE.100 A: FILE.OK

A>COPY B: FILE.100 ■

ここで、他のテンプレート機能用のキーも利用すれば、このコマンド行を自由に編集することができるわけです。

こうして、ヒストリ機能とテンプレート機能をあわせて利用することにより、キー入力を効率よく 行うことができます。

なお、ヒストリ行列はバッファに保存されますが、バッファの領域の限度を超えた部分については保存することはできません。ヒストリ行列の格納量を増やしたいときはバッファの領域を増やす必要があります。このときは、CONFIG.SYSファイル中に指定されたSHELL行中のCOMMAND.Xに、 "/H"スイッチをつけてヒストリエリアサイズを指定してください。詳細は、第5章の「COMMAND」コマンドの項を参照してください。

# 6.4 ヒストリデバイスドライバ

Human68kの操作環境を格段に向上させるために、"HISTORY.X"というデバイスドライバを用意しています。ここでは、この HISTORY.X の使い方について解説します。6.3で解説したヒストリ機能は COMMAND.X の内部コマンドの HIS コマンドで行いましたが、ここで解説するヒストリデバイスドライバは CONFIG.SYS で組み込むものです(コマンド行からも可能)。実際の組み込み方法は後ほど解説します。

# 6.4.1 HISTORY.Xの概要

このデバイスドライバは、キーボードのタイプ量を極力減らすために次のような機能を持っています。

- 1. コマンド行での編集機能
- 2. テンプレートの操作
- 3. 入力文字列のヒストリの検索と再入力(ヒストリ機能)
- 4. ディレクトリ変更履歴の検索と再入力
- 5. エイリアス (別名定義) 機能
- 6. 簡易バッチ機能
- 7. 環境変数の取り込み・その他

各機能の概要は次のとおりです。

## 1. コマンド行での編集機能

コマンドやパラメータを間違えて入力した場合、エディタと同じように入力した行を編集することができます。たとえば、

## TYPE YHELPYHST.HLP

と入力して、HST は HIST の間違いだと気付いたときは、カーソル移動キーでカーソルを "S" の位置に移動して "I" を入力すれば修正できます。このカーソル移動の方法は、基本的にスクリーンエディタ "ED" と同じです。

## 2. テンプレートの操作

テンプレート機能は HISTORY.X が組み込まれていなくても利用できますが、HISTORY.X ではさらにテンプレートの引き数だけをコピーする機能が追加されます。

# 3. 入力文字列のヒストリの検索と再入力(ヒストリ機能)

HIS コマンドでも、これまで入力したコマンドをさかのぼって呼び出すことができます。しかし、 HIS コマンドの場合、テンプレートに格納したり、あるいはバッチファイルにしたり、といった複数 の手続きが必要となります。ところが、HISTORY.Xでは、以前に入力したコマンドや引き数をワン タッチで呼び出して実行することができます。 これまでに

ED \text{\text{\text{HELP\text{\text{\text{HHIST.BAT}}}}}

TYPE \text{\text{\text{\text{\text{\text{HELP\text{\tex

というコマンドを入力していた場合、もう一度 HHIST.BAT を表示したいときは、  $\boxed{CTRL}$  キーを押しながら  $\boxed{W}$  を押します。こうすると、コマンド行には

#### A>HHIST

と表示されます。ここで、さらに CTRL キーを押しながら W を押すと

#### TYPE \HELP\HIST.BAT

と表示されるので、ここでリターンキーを押せばTYPEコマンドが実行されます。

#### 4. ディレクトリ変更履歴の検索と再入力

ディレクトリの移動はCDコマンドで行いますから、ヒストリ機能を利用しても以前に入力したコマンドを呼び出すことができます。しかし、ハードディスクを利用している場合などは、ディレクトリを移動することが多いので、ヒストリ機能とは別にこの機能を用意しています。

これまでに

- CD YETCYGAME
- CD YPRGYCSRCYGREP
- CD ¥UTL¥TOOL

とディレクトリを変更していた場合、YETCYGAMEにディレクトリを移動するときは、CTRLキーを押しながら Q を 2 回押します。こうすると、コマンド行に

#### A>CD ¥ETC¥GAME

と表示されるので、ここでリターンキーを押せば CD コマンドが実行されて目的のディレクトリに移動できます。

#### 5. エイリアス (別名定義) 機能

コマンドを別の名前で定義する機能です。スイッチやオプションの多いコマンドはなかなかおぼえにくいものですが、こういったコマンドを短い名前で定義しておけば、いちいちマニュアルを見なくても簡単に実行できるようになります。たとえば、

#### SPEED 1200 B8 PN S1 XON

を "RSINIT" で定義しておけば、

RSINIT 2

と入力するだけで、

### SPEED 1200 B8 PN S1 XON

が実行されます。また、マルチ処理やリダイレクトと組み合わせたり、バッチ処理と同じようにパラメータも利用することができます。

### 6. 簡易バッチ機能

入力したコマンドはヒストリバッファに格納されますが、これをバッチ処理のように連続して実行できます。たとえば、ヒストリバッファに次のように格納されているときに

- | | FORMAT B:
- |2| DISKCOPY A: B:
- 13 CHKDSK B:
- 4 ED YHELPYHHIST.BAT
- 15 TYPE YHELPYHHIST.BAT
- 6 HHIST
- 17 CHKDSK A:

$$A > 1 - 3$$
 7

と入力すると、1から3番目のコマンドと7番目のコマンドが順次実行されます。

### 7. 環境変数の取り込み・その他

コマンド行に環境変数を展開したり、HISTORY.Xの状態を切り替えるための機能です。

### 6.4.2 HISTORY.Xの機能

ここでは、HISTORY.Xの全ての機能を、例をまじえながら解説していきます。HISTORY.Xのコマンドには、CTRL(コントロールキー)系とESC(エスケープキー)系の2種類あります。

### ◆CTRL系のコマンド

CTRL系のコマンドは、CTRL キーを押しながら1文字のキーを押すことによって入力するものです。この操作方法を次のようにプラス記号でつないで表記します。

### ◆ESC系のコマンド

ESC系のコマンドは、ESC を押し、続けて1文字のキーを押すことによって入力するものです。 この操作方法を次のように \*・\* 記号で区切って表記します。

### ◆表記について


コマンドの解説で使用する記号は、それぞれ次のような意味です。

記号	意味
, ,	スペース (空白文字)
<str></str>	任意の文字列
<num></num>	数值
<item></item>	8 文字以下の文字列.
⟨env⟩	任意の環境変数名
	繰り返しを示す

### 1. コマンド行での編集機能

編集機能はカーソルの移動と文字の挿入/削除の2つに分けて説明します。表中の「キー」のところに複数のキーが書かれているものは、どちらのキーを使用しても同じです。

### カーソルの移動




表中の「ワード」というのは、次のような文字で区切られた文字列のことです。

タブ スペース \$ % ¥ () , . / : ; < = > [] \_ { } I

例)

### ・文字の挿入/削除



文字の入力時は、基本的に挿入モードになっています。途中で挿入/上書きのモードを変えても、次に入力するときは挿入モードになります。ただし、この状態は起動時のオプションやコマンドで切り替えることもできます (詳しくは後述します)。

コントロール文字を入力するときは CTRL + [ (または ESC) を押した後に、 CTRL キーとコントロール文字を押します。

### 例1)

例2)

例3)

### A>CD ¥DOC¥RE

↓ TAB

### A>CD \text{\text{YDOC}\text{\text{REPORT}}

### 2. テンプレートの操作

テンプレートの操作には、ESC 系のコマンドを使います。

### ・テンプレート機能

+ -	機能
ESC · S (C1)	テンプレートから1文字ユピー
ESC · T (CU)	テンプレートから指定文字までコピー
ESC · U (CA)	テンプレートから残りの文字をすべてコピー
ESC · V (S1)	テンプレート上で1文字スキップ
ESC · W (SU)	テンプレート上で指定文字までスキップ
ESC · E (VOID)	入力行をすべて削除
ESC · J (NWL)	入力行をテンプレートにコピー
ESC · P (INS)	テンプレートの挿入/上書きモードの切り替え
ESC · F (NWL&CU)	入力行をテンプレートにコピーした後、指定文字までコピー
ESC $\cdot$ 0 $\sim$ ESC $\cdot$ 9	テンプレートの 1 ~10番目の引数をコピー

表中のカッコ書きのものは、「6.2 テンプレート機能」で示した機能名のことです。ファンクションキーによるテンプレート機能もそのまま機能しますので、どちらか使いやすい方を使ってください。「引数」というのは、タブやスペースで区切られた文字列を示します。

例)

テンプレートに

TYPE Y DOCY REPORTY ABC. DOC

という文字列が入っているものとすると、次のような操作ができます。

A>DEL ■

↓ ESC • 1

A>DEL ¥DOC¥REPORT¥ABC.DOC■

## 3. 入力文字列のヒストリの検索と再入力(ヒストリ機能)

ヒストリ機能は、以前に入力したコマンドを再度入力するための機能です。新たに入力したコマンドは、特別な指定をしないかぎり、自動的にヒストリバッファと呼ばれる領域に登録されます。

### ・ヒストリ機能

+ -	機能
CTRL + W . ROLLDOWN	ヒストリの新しいものから検索・再入力
<str> CTRL + W .        &lt;</str>	〈str〉で始まるヒストリを新しい方から検索・再入力
' ' \( str \) CTRL + W \( \) ' \( \str \) ROLLDOWN	〈str〉を含むヒストリを新しい方から検索・再入力
CTRL + E , ROLLUP	ヒストリの古いものから検索・再入力
<str> CTRL + E .</str>	〈str〉で始まるヒストリを古い方から検索・再入力
' ' \( str \) CTRL + E \( \) ' \( \str \) ROLLDOWN	〈str〉を含むヒストリを古い方から検索・再入力
CTRL + R	ヒストリの新しいものから引数を検索・再入力
⟨str⟩ CTRL + R	ヒストリの新しいものから〈str〉を含む引数を検索・再入力
<str>&gt; ' 'CTRL + R</str>	ヒストリの新しいものから引数を検索し、〈str〉''の後に再入力
CTRL + T	ヒストリの古いものから引数を検索・再入力
⟨str⟩ CTRL + T	ヒストリの古いものから〈str〉を含む引数を検索・再入力
⟨str⟩ ' 'CTRL + T	ヒストリの古いものから引数を検索し、〈str〉''の後に再入力
ESC · ^	ヒストリの新しいものから引数部分を検索・再入力
ESC · ¥	ヒストリの古いものから引数部分を検索・再入力
CTRL + L	ヒストリの新しいものを1画面分表示
⟨str⟩ CTRL + L	ヒストリの新しいものから〈str〉を含むものをすべて表示
ESC · L	ヒストリをすべて表示
⟨str⟩ [ESC] · [L]	〈str〉を含むヒストリをすべて表示
⟨num⟩ ESC · N	〈num〉番目のヒストリの再入力
ESC · @	入力中の行をヒストリに登録し、入力行を削除

(注) 引数部分とは、コマンド行に入力された文字列のうち、コマンドを除いたスペース以降の部分です。

### 例えば

COPY A: TEST1. DAT B:

では、

A : TEST1. DAT B :

という部分を引数部分といいます。

ヒストリバッファに次のような文字列が入っているものとして操作例を示します。

- 11 ED YHELPYHHIST.BAT
- 12 TYPE ¥HELP¥HHIST.BAT
- 131 TYPE REPORT.DOC
- 4 HHIST

A>HHIST■

5 CD YDOCYREPORTYX68K

### 例1)

例2)

例3)

例4) A> DOC■ CTRL + E A>TYPE REPORT.DOC CTRL + E A>CD Y DOCYREPORTY X68K 例5)  $A>\blacksquare$ CTRL + R A>¥ DOC¥ REPORT¥ X68K■ CTRL + R A>CD 例6) A>DO CTRL + R A > ¥ DOC ¥ REPORT ¥ X68K■ CTRL + A>REPORT.DOC■ 例7) A>DIR ■ ↓ CTRL + R A>DIR ¥DOC¥REPORT¥X68K■ 例8) A>DEL ■ ↓ ESC · ^ A>DEL ¥ DOC¥ REPORT¥ X68K■ ↓ ESC · ^ A>DEL REPORT.DOC■ 例9) A>2■ ↓ ESC · N

A>TYPE ¥HELP¥HHIST.BAT■

例10)

### A>ED SAMPLE.DOC■

↓ ESC · @

A>■ ("ED SAMPLE.DOC"はヒストリに登録される)

↓ CTRL + L

- 1 ED ¥HELP¥HHIST.BAT
- 2 TYPE YHELPYHHIST.BAT
- 131 TYPE REPORT.DOC
- 4 HHIST
- 5 CD ¥DOC¥REPORT¥X68K
- 6 ED SAMPLE.DOC

>

### 4. ディレクトリ変更履歴の検索と再入力

以前にCDコマンドで変更したディレクトリのパス名を再度入力する機能です。CDコマンドでディレクトリの変更を行うと、その内容は自動的にヒストリバッファとディレクトリ変更履歴の両方に登録されます。

### ・ディレクトリ変更履歴の検索

キー	機能
CTRL + Q	ディレクトリの変更履歴を新しいものから検索・再入力
⟨str⟩ [CTRL] + [Q]	〈str〉を含むディレクトリの変更履歴を新しいものから検索・再 入力
<str>&gt; ' 'CTRL + Q</str>	ディレクトリの変更履歴を新しいものから検索し、〈str〉''の後 にディレクトリ部を再入力
CTRL + Y	ディレクトリの変更履歴を古いものから検索・再入力
<str> CTRL + Y</str>	〈str〉ディレクトリの変更履歴を古いものから検索・再入力
<str>&gt; ' 'CTRL + Y</str>	ディレクトリの変更履歴を古いものから検索し、〈str〉''の後に ディレクトリ部を再入力
CTRL +	ディレクトリの変更履歴をすべて表示
<str>&gt; [CTRL] + []</str>	〈str〉を含むディレクトリの変更履歴をすべて表示

ディレクトリの変更履歴に次のような文字列が入っているものとして操作例を示します。

CD A: YDOCYREPORT

CD B: YDOCYX68K

CD A: YETCYGAME

CD B: YTOOLYTOOL1

### 例1)

A>CD B:¥TOOL¥TOOL1■

↓ CTRL + Q

A>CD A: YETCYGAME■

### 例2)

A>DO■

A>CD B: Y DOC Y X68K

↓ CTRL + Q

A>CD A: YDOCYREPORT

例3)

A>DIR ■

A>DIR B: ¥TOOL¥TOOL1 ■

↓ CTRL + Q

A>DIR A:¥ETC¥GAME■

例4)

A>RD DO■

A>RD B: YDOCYX68K

↓ CTRL + Q

A>RD A: YDOCYREPORT

### 5. エイリアス (別名定義) 機能

コマンドを別の名前で定義する機能です。定義した名前はエイリアス (別名) バッファに登録されます。

### ・エイリアス機能

+ -	機能
<pre>⟨item⟩ ' '⟨str⟩ ESC • I</pre>	〈str〉を〈item〉で別名定義。%変数も使用可能
<item> ESC ⋅ I</item>	〈item〉の別名定義を削除
– ⟨item⟩ · · [ESC] • [	複数の〈item〉の別名定義を無効にする
ESC · I	別名定義の一覧を表示

エイリアス機能は、バッチファイルと同様に%1~%9の変数や環境変数を利用することができます。

### 例1)

A>

ここで

と入力すると、

が実行されます。また、マルチ処理機能、リダイレクト、パイプを利用してさらに複雑なコマンドを 定義することができます。

例2)

この例では、ドライブ名と検索する文字をパラメータで与えて実行します。 たとえば、

と入力すると、

VOL B: | TREE /F B:¥ | FIND "DOC" が実行されます。

### 6. 簡易バッチ機能

ヒストリに登録されているコマンドを、バッチ処理のように連続して実行する機能です。一度バッチ機能を使うと、その内容はバッチバッファと呼ばれる領域に格納され、次からはさらに簡単に実行できるようになります。

### ・簡易バッチ機能

+ -	機能
⟨num⟩ ' ' ⟨num⟩ · · [CTRL] + [N]	〈num〉で指定されたヒストリをバッチバッファ に登録し、実行
CTRL + N	バッチバッファに登録された簡易バッチを実行

ヒストリに次のような文字列が入っているものとして操作例を示します。

- 11 ED YHELPYHHIST.BAT
- 12 TYPE YHELPYHHIST.BAT
- 13 TYPE REPORT.DOC
- 4 HHIST
- 5 CD ¥DOC¥REPORT¥X68K
- 6 ED SAMPLE.DOC

例)

- 2 TYPE ¥HELP¥HHIST.BAT
- 5 CD YDOCYREPORTYX68K
- 6 ED SAMPLE.DOC

### 実行しますか〈Y/N〉■

ここで、 Y またはリターンキーを押すと実行されます。その他のキーを押すと実行しません。 また、実行中に中断したいときは、実行中断待ち時間中に任意のキーを押します。

簡易バッチを実行すると、その内容はバッチバッファに格納されるので、次に同じ内容を実行したいときは、 CTRL + N だけ押します。これで、簡易バッチの内容が表示され、同じように確認のメッセージが表示されるので、これに応えれば実行できます。

### 7. 環境変数の取り込み・その他

コマンド行に環境変数を展開したり、HISTORY.Xの状態を切り替えるための機能です。

### ・環境変数の取り込み・その他

キー	機能
% (env) % ESC · /	% 〈env〉%を環境変数〈env〉の内容に置き替える
ESC · *	現在入力中の行にかぎって、別名と環境変数の展開のON/OFF 切り替え(注1)
CTRL + ]	カーソル位置の文字を大文字かまたは小文字に変換する
ESC · []	大文字・小文字変換で大文字にするか小文字にするかを切り替え る
ESC · O	編集機能の挿入・上書きの状態を保存する/保存しないを切り替 える
ESC · -	ーと+で始まる行をヒストリに登録しない
ESC · +	-と+で始まる行をヒストリに登録する
HELP	HISTORY.X の使い方を表示する

### (注1)

ESC・・・ \* を入力すると、現在入力中の行についてのみ別名と環境変数の展開を行わないようになります。その次からは展開を行うようになります。

### 例)

PATHが

A: YBIN; A: YETC; A: YTOOL

のように設定されているときに、¥ETCを¥UTLに変えたいときは、次のように入力します。

A>PATH %PATH%■

↓ ESC · /

A>PATH A: ¥BIN; A: ¥ETC; A: ¥TOOL■

↓ (ここで編集機能を利用して書き替えます)

A>PATH A: YBIN; A: YUTL; A: YTOOL 2

なお、単に PATHにA: ¥UTLを追加するときは次のように入力します。

A>PATH %PATH%; A: YUTL [4]

## 6.4.3 定義ファイルについて

ヒストリ、エイリアス、簡易バッチ、ディレクトリ変更履歴は、あらかじめファイルとして定義しておくことで、起動時から利用できるようになります。このファイルを「ヒストリ定義ファイル」と呼びます。この他にファンクションキーなどの設定を行う「キー定義ファイル」もあります。

### 1. ヒストリ定義ファイル

ヒストリ定義ファイルは "HISTORY.HIS" というファイル名で、標準的なテキストファイルで すからエディタで編集・作成することができます。なお、次のような行は制御用として使用されるた め、特別な意味を持ちます。

### HIS01 ### … 1番目のヒストリ定義の始まりを示す
### HIS02 ### … 2番目のヒストリ定義の始まりを示す
### BAT01 ### … 1番目の簡易バッチ定義の始まりを示す
### BAT02 ### … 2番目の簡易バッチ定義の始まりを示す
### ALIAS ### … エイリアス定義の始まりを示す
### CHDIR ### … ディレクトリ変更履歴定義の始まりを示す

ヒストリ定義ファイルには制御行がなくてもかまいませんが、その場合は先頭に"### HIS01 ###"があるものとして扱われます。また、ヒストリ機能の定義の中には、エイリアスで定義されたコマンドも書くことができます。

ヒストリ定義ファイルの例を次に示します。

### HIS01 ###

ED YHELPYHHIST.BAT

TYPE YHELPYHHIST.BAT

TYPE REPORT.DOC

**HHIST** 

CD YDOCYREPORTYX68K

VF A:¥ "SYS"

### ALIAS ###

LS DIR %1 /N /P

VF VOL %1 || TREE /F %1¥ | FIND %2

C CC /L %1

### CHDIR ###

CD A: YDOCYREPORT

CD B: Y DOC Y X68K

CD A: YETCYGAME

CD B: YTOOLYTOOL1

なお、各行の最後は必ず〈改行〉(リターンキーを押すと入る)で区切ります。

### 2. キー定義ファイル

キー定義ファイルのファイル名は "KEY.HIS" で、KEY コマンドで作成します。KEY コマンドでは "KEY.SYS" というファイルも作成できますが、これには HISTORY.X を使用しないときのキー (標準的なキー定義) を設定し、"KEY.HIS" には HISTORY.X を使用するときのキーを設定

します。これによって、HISTORY.Xを使用する場合としない場合で、自動的にキー定義を切り替えることができます。キー定義ファイルの作り方については、KEYコマンドを参照してください。キー定義ファイルの例を次に示します。

F01 - F10	標準 (KEY.SYS) と同じ
F11 - F20	標準 (KEY.SYS) と同じ
F21 (ROLL UP)	^ E
F22 (ROLL DOWN)	^ W
F23 (INS)	<esc>P</esc>
F24 (DEL)	^ G
F25 (↑)	^ A
F26 (←)	^ S
F27 (→)	^ D
F28 (↓)	^ F
F29 (CLR)	CLS(cr)
F30 (HELP)	^ V
F31 (HOME)	<esc $>$ E
F32 (UNDO)	<esc>U <cr></cr></esc>

ただし、キー定義ファイルはテキストファイルではありませんので、TYPE コマンドなどで内容を確認することはできません。

### 6.4.4 オプションについて

HISTORY.Xは、通常はデバイスドライバとして組み込みますが、コマンド行から起動することもできます。このときのオプションには、次の3種類あります。

- 1. 組み込み時(初期起動時)に設定できるもの
- 2. 随時設定変更できるもの(初期組み込み時にも設定可能)
- 3. 組み込み時以外にのみ設定できるもの

以下にオプションの一覧を示しますが、矛盾するオプションを指定した場合、後に指定した方が有効になります。また、各オプションは1個以上のスペースで区切って指定します。

## 1. 組み込み時(初期起動時)に設定できるもの

オプション	内容
/AR	エイリアスの中でさらにエイリアスを使用できるようにする。
	デフォルトでは使用できない。
/D 〈パス名〉	ヒストリ定義ファイルとキー定義ファイルの格納されている位
	置を示す。
	デフォルトは¥HIS¥と同じ位置。
/SA 〈サイズ〉	エイリアス用のバッファに使用するメモリの大きさを KB 単位
	で指定する。
	デフォルトは2KB。
/SB 〈サイズ〉	簡易バッチ用のバッファに使用するメモリの大きさを KB 単位
	で指定する。
	デフォルトでは2KB。簡易バッチバッファの個数はヒストリバ
	ッファの個数と同数確保される。なお、各バッファの大きさは
	〈サイズ〉で指定した大きさになる。
/SC 〈サイズ〉	ディレクトリ変更履歴用のバッファに使用するメモリの大きさ
	を KB 単位で指定する。
	デフォルトでは2KB。
/SH〈個数〉,〈サイズ〉,	ヒストリ用のバッファの個数とそれぞれに使用するメモリの大
〈サイズ〉,・・	きさを KB 単位で指定する。
	〈個数〉のデフォルトは2で、1~64まで指定可能。
	〈サイズ〉は各バッファの大きさを指定する。省略すると 32KB
	ずつ設定される。

## 2. 随時設定変更できるもの(初期組み込み時にも設定可能)

オプション	内容
/*N	エイリアス、環境変数の展開を行わない。
/*Y	エイリアス、環境変数の展開を行う (デフォルト)。
/*	上記の2つを切り替える。
/-	-と+で始まる行をヒストリに登録しない (デフォルト)。
	コマンドプロセッサとして COMMAND.X を使用したときに 設定する。
/+	ーと+で始まる行をヒストリに登録する。
	コマンドプロセッサとして COMMAND.X 以外を使用したと きに設定する。
/+- または /-+	上記の2つを切り替える。
/BB	ヒストリ用のバッファを入力バッファの位置 (アドレス) で切
	り替える (デフォルト)。
/BP	ヒストリ用のバッファをプロセスの位置 (アドレス) で切り替 える。
/B	上記の2つを切り替える。
/FY	HISTORY.Xの使用を中止/再開を切り替えたときに、ファン
	クションキーの定義を変更する (デフォルト)。
	HISTORY.Xの使用中はキー定義ファイルとして"KEY.HIS"
	の内容を割り当て、使用を中止したときは "KEY.SYS" の内
	容を割り当てる。
/FN	HISTORY.Xの使用を中止/再開を切り替えたときに、ファン
	クションキーの定義を変更しないようにする。
/F	上記の2つを切り替える。
/FS	現在のファンクションキーの内容を HISTORY.X に登録する。
	HISTORY.Xの使用時/未使用時のどちらに登録するかは、現
	在の状態によって決まるが、/Kと/Uのオプションと組み合
	わせることでさまざまな指定ができる。たとえば、"/K /FS
	/U"の順で指定すると「HISTORY.Xの使用を中止し、現在
	のファンクションキーの内容を未使用時のキーに登録し、HISTO-
/II	RY. Xの使用を再開する」となる。
/H	編集機能の挿入上書きの状態を保存する。
/HI	編集機能の挿入/上書きの状態を保存しないで、挿入モードに する (デフォルト)。
/HO	編集機能の挿入/上書きの状態を保存しないで、上書きモード
	にする。
/ I	編集機能を挿入モードにして、そのあと挿入/上書きの状態を
	保存する。

オプション	内容
/O	編集機能を上書きモードにして、そのあと挿入/上書きの状態
	を保存する。
/K	HISTORY.Xの使用を中止する。
∕U	/Kで中止されていた HISTORY.X の使用を再開する。
/L〈待ち時間〉	簡易バッチ実行時の中断待ち時間を指定する。
	デフォルトは5で約0.5秒。
/NA	エイリアス機能を使用しない。
/NB	簡易バッチ機能を使用しない。
/NC	ディレクトリ変更履歴機能を使用しない。
/ V 〈パス名〉	HISTORY.Xのヘルプファイル (HISTORY.HLP) の所在
	を指定。
/YA	エイリアス機能を使用する (デフォルト)。
/YB	簡易バッチ機能を使用する (デフォルト)。
/YC	ディレクトリ変更履歴機能を使用する (デフォルト)。
/XA	エイリアス機能を使用する/使用しないを切り替える。
/XB	簡易バッチ機能を使用する/使用しないを切り替える。
/XC	ディレクトリ変更履歴機能を使用する/使用しないを切り替え
	る。

## 3. 組み込み時以外にのみ設定できるもの

オプション	内容	
/CA	エイリアス用のバッファをクリア。	
∕CB	現在の簡易バッチ用バッファをクリア。	
/CB〈番号〉	〈番号〉で指定した簡易バッチ用バッファをクリア。	
/CBA	すべての簡易バッチ用バッファをクリア。	
/CC	ディレクトリ変更履歴用バッファをクリア。	
/CH	現在のヒストリ用バッファをクリア。	
/CH〈番号〉	〈番号〉で指定したヒストリ用のバッファをクリア。	
/CHA	すべてのヒストリ用バッファをクリア。	
/C@	すべてのバッファをクリア。	
/E	現在のヒストリ用バッファと簡易バッチ用バッファを破棄。	
/E 〈番号〉	〈番号〉で指定したヒストリ用バッファと簡易バッチ用バッファ	
	を破棄。	
/EA	すべてのヒストリ用バッファと簡易バッチ用バッファを破棄。	
/RA 〈ファイル名〉	ファイルの内容をエイリアス用バッファに読み込む。	
/RB 〈ファイル名〉	ファイルの内容を現在の簡易バッチ用バッファに読み込む。	
/RB <ファイル名>, <番号>	ファイルの内容を〈番号〉で指定した簡易バッチ用バッファに	
	読み込む。	
	〈番号〉は1から/SHで指定した番号まで指定可能。	
/RB 〈ファイル名〉,A	ファイルの内容をすべての簡易バッチ用バッファに読み込む。	
/RC 〈ファイル名〉	ファイルの内容をディレクトリ変更履歴用バッファに読み込む。	
/RH 〈ファイル名〉	ファイルの内容を現在のヒストリ用バッファに読み込む。	
/RH〈ファイル名〉,〈番号〉	ファイルの内容を〈番号〉で指定したヒストリ用バッファに読	
	み込む。〈番号〉は1から/SHで指定した番号まで指定可能。	
/RH〈ファイル名〉,A	ファイルの内容をすべてのヒストリ用バッファに読み込む。	
/R@ 〈ファイル名〉	ファイルの内容をすべてのバッファに読み込む。	
	/RA、/RB,A、/RC、/RH,Aすべてを指定したときと同じ。	
/R+A 〈ファイル名〉	ファイルの内容をエイリアス用バッファに追加。	
/R+B 〈ファイル名〉	ファイルの内容を現在の簡易バッチ用バッファに追加。	
/R+B 〈ファイル名〉,〈番号〉	ファイルの内容を〈番号〉で指定した簡易バッチ用バッファに	
	追加。	
	〈番号〉は1から/SHで指定した番号まで指定可能。	
/R+B〈ファイル名〉,A	ファイルの内容をすべての簡易バッチ用バッファに追加。	
/R+C 〈ファイル名〉	ファイルの内容をディレクトリ変更履歴用バッファに追加。	
/R+H 〈ファイル名〉	ファイルの内容を現在のヒストリ用バッファに追加。	
/R+H 〈ファイル名〉, 〈番号〉	ファイルの内容を〈番号〉で指定したヒストリ用バッファに追加。	
	〈番号〉は1から/SHで指定した番号まで指定可能。	

オプション	内容
/R+H 〈ファイル名〉, A	ファイルの内容をすべてのヒストリ用バッファに追加。
/R+@ <ファイル名>	ファイルの内容をすべてのバッファに追加。
	/R+A、/R+B,A、/R+C、/R+H,A すべてを指定したと
	きと同じ。
/WA 〈ファイル名〉	エイリアス用バッファの内容をファイルに書き込む。
/WB 〈ファイル名〉	現在の簡易バッチ用バッファの内容をファイルに書き込む。
/WB <ファイル名>, <番号>	〈番号〉で指定した簡易バッチ用バッファの内容をファイルに書
THE THE PROPERTY OF THE THE PROPERTY OF THE THE PROPERTY OF TH	き込む。
	〈番号〉は1から/SHで指定した番号まで指定可能。
/WB 〈ファイル名〉,A	すべての簡易バッチ用バッファの内容をファイルに書き込む。
/WC 〈ファイル名〉	ディレクトリ変更履歴用バッファの内容をファイルに書き込む。
/WH 〈ファイル名〉	現在のヒストリ用バッファの内容をファイルに書き込む。
/WH〈ファイル名〉,〈番号〉	〈番号〉で指定したヒストリ用バッファの内容をファイルに書き
	込む。
	〈番号〉は1から/SHで指定した番号まで指定可能。
/WH〈ファイル名〉,A	すべてのヒストリ用バッファの内容をファイルに書き込む。
/W@ 〈ファイル名〉	すべてのバッファの内容をファイルに書き込む。
	/WA、/WB,A、/WC、/WH,A すべてを指定したときと
	同じ。
/W+A 〈ファイル名〉	エイリアス用バッファの内容をファイルに追加。
/W+B 〈ファイル名〉	現在の簡易バッチ用バッファの内容をファイルに追加。
/W+B <ファイル名>,<番号>	〈番号〉で指定した簡易バッチ用バッファの内容をファイルに追加。
	〈番号〉は1から/SHで指定した番号まで指定可能。
/W+B 〈ファイル名〉,A	すべての簡易バッチ用バッファの内容をファイルに追加。
/W+C 〈ファイル名〉	ディレクトリ変更履歴用バッファの内容をファイルに追加。
/W+H 〈ファイル名〉	現在のヒストリ用バッファの内容をファイルに追加。
/W+H <ファイル名>,<番号>	〈番号〉で指定したヒストリ用バッファの内容をファイルに追加。
	〈番号〉は1から/SHで指定した番号まで指定可能。
/W+H 〈ファイル名〉,A	すべてのヒストリ用バッファの内容をファイルに追加。
/W+@ <ファイル名>	すべてのバッファの内容をファイルに追加。
	/W+A、/W+B,A、/W+C、/W+H,A すべてを指定した
	ときと同じ。

これまで示したように、HISTORY.Xのオプションは非常にたくさんあります。しかし、そのほとんどはデフォルトのままでも十分ですので、使っていくうちに不便を感じたら、あらためて本書を参照するとよいでしょう。

例1)

### DEVICE = Y SYS Y HISTORY. X / DY HIS Y / VY HIS Y / AR

この例は、CONFIG.SYSでデバイスドライバとして組み込むときのものです。HISTORY.X はサブディレクトリ¥SYS にあるものとして指定しています。オプションの"/D¥HIS¥"は、定義ファイルが¥HIS にあるものとして、そのディレクトリの中にある"HISTORY.HIS"と"KEY.HIS"を読み込みます。"/V¥HIS¥"は、ヘルプファイルが¥HISにあるものとして、そのディレクトリの中にある"HISTORY.HLP"を読み込みます。

また、"/AR" はエイリアスの多重定義ができるように指定しています。多重定義というのはエイリアスで定義したコマンドをさらにエイリアスで定義することです。このオプションを付けると、たとえば

と定義しておいて、さらに

のように定義できます。ここで、

と入力すると

TREE /F B:¥ > PRN

が実行されます。

例2)

HISTORY /W+@YHISYHISTORY.HIS

この例は、HISTORY.Xの使用中に定義した内容を "¥HIS¥HISTORY.HIS" というファイルに追加するものです。電源スイッチを切る前に実行するとよいでしょう。また、これをエイリアスで短い名前にしておくとさらに便利です。

## 6.4.5 HISTORY.Xの運用について

ここでは、まとめとして HISTORY.X を利用していく上でヒントとなるようなことについて触れていきます。

### 1. エイリアス機能の利用

エイリアス機能の例はこれまでにも示してきましたが、ここでさらに実用的な例をいくつか紹介し

ます。この例を参考にして、ヒストリ定義ファイル("HISTORY.HIS")を作成してみてください。

例1)

FMCP ECHO %1と%2の準備をしてください || PAUSE || FORMAT %2

この例は、ディスクのフォーマットとディスクコピーを一括で行うものです。しかし、FORMAT コマンドは危険なコマンドなので、ECHOと PAUSEによって確認のメッセージを表示するようにしています。実行するときは、コピー元のドライブ名とフォーマットするドライブ名を指定します。たとえば、ドライブBにあるディスクをフォーマットし、ドライブAからドライブBにコピーするときは、次のように入力します。

FMCP A: B: 🚚

この例のように、IFやGOTOコマンドを使わないものは、バッチファイルを作らなくてもエイリアス機能で代用できます。また、使い方がわからなくなった場合、バッチファイルならばいちいちそのファイルをTYPEコマンドなどで表示して確かめなければなりませんが、エイリアスの場合はその内容を簡単に画面に表示できるという利点もあります。

例2)

BACKALL ECHO ドライブBの準備をしてください || PAUSE ||BACKUP A:¥B: /S ESC・|

この例は、ハードディスク(ここではドライブAとしている)のすべての内容をフロッピーディスク (ここではドライブBとしている)にバックアップするものです。ハードディスクを利用しているときは不慮の事故に備えるために定期的にバックアップをとる必要があるので、ときどきこのコマンドでバックアップしてください。実行するときは、

BACKALL 🚚

とだけ入力します。

例3)

BACKNEW ECHO ^[[35mドライブBの準備をしてください^[[m | | PAUSE | | COPYALL /T A: YDOC B: ESC・ |

この例は、A:¥DOC以下の新しいファイルだけをドライブBのディスクにコピーするものです。 ハードディスク全体のバックアップは例2で行うので、このコマンドでは新しく作ったファイル (ここではA:¥DOC内に新しいファイルを作成するものとしている) だけをバックアップするようにしています。

実行するときは、

## BACKNEW [4]

とだけ入力します。

例4)

この例は、プリンタにフォームフィード(紙送り)のコントロールコード ( $^{\text{C}}$ L) を送るものです。  $^{\text{C}}$ L は  $^{\text{C}}$ TRL +  $^{\text{C}}$  を押したあと、  $^{\text{C}}$ TRL +  $^{\text{C}}$ L を押します。実行するときは、

### LPFF 却

とだけ入力します。これと同様にしてプリンタのエスケープシーケンスなどを送って、さまざまなプリンタのコントロールができます(プリンタのコントロールコードやエスケープシーケンスはプリンタのマニュアルを参照してください)。

例5)

この例は前にも示したものですが、HISTORY.Xを使用中に定義したエイリアスやヒストリなどをファイルに追加して書き込むものです。実行するときは、

SAVHIS 🚚

とだけ入力します。

例6)

この例も前に示したものですが、このようにオプションの多いコマンドにはエイリアス機能はたい へんに便利です。

例7)

この例は、すでに設定してあるコマンドパスにさらにパスを追加するためのものです。たとえば、A:¥UTLを追加したいときは、

## APATH A: YUTL [4]

と入力します。

ここではエイリアス以外の例は示しませんでしたが、ディレクトリ変更履歴には普段よく使うディレクトリを、ヒストリにはよく使うコマンドをヒストリ定義ファイル("HISTORY.HIS")に登録しておくとよいでしょう。

### 2. ヘルプファイルについて

HISTORY.Xには便利な機能がたくさんありますが、機能が多すぎて一度にはなかなか憶えきれないものです。だからといっていちいち本書を開くのもめんどうです。そこで、システムディスクにはHISTORY.Xの使い方を表示するためにヘルプファイルが用意されています。

ヘルプファイルのファイル名は "HISTORY.HLP" として、¥HISのディレクトリの中にあります。このヘルプファイルは組み込み時にスイッチ/Vで、そのディレクトリを指定します。

例)

### DEVICE=\SYS\HISTORY.X /D\HIS\ /V\HIS\ /AR

この例では定義ファイルやヘルプファイルが "¥HIS¥" にあるものとして指定していますが、このように必ず最後に¥記号をつけてください。スイッチ/Vの指定がない場合、スイッチ/Dで指定したディレクトリにヘルプファイルがあるものとして、それを読み込みます。ただし、スイッチ/Dで指定したディレクトリにヘルプファイルがない場合は、HISTORY.Xのあるディレクトリからヘルプファイルを読み込みます。

ヘルプファイルを表示するときは、 HELP キーを押してください。 「ヒストリーヘルプメニュー」 が表示されますので、メニューの指示にしたがってください。

## 6.5 キーボードコントロール機能

キーボードコントロール機能は2つのキーを組み合わせて使用することにより、画面やドライブなどをコントロールする機能です。 CTRL キーを押しながらもう1つのキーを押すことにより実行します。

次にキーボードコントロール機能の一覧を示します。

### キーボードコントロール機能

キー	機能
[CTRL] + [F 1]	ドライブ A のイジェクトまたはハードディスクの OFF
[CTRL] + [F 2]	ドライブ B のイジェクトまたはハードディスクの OFF
[CTRL] + [F 3]	ドライブ C のイジェクトまたはハードディスクの OFF
[CTRL] + [F 4]	ドライブ D のイジェクトまたはハードディスクの OFF
[CTRL] + [F 7]	ファンクションキーの表示の変更
CTRL + OPT.1 + DEL	システムのリセット
[CTRL] + [C]	実行中のコマンドの中止
CTRL + H	コマンド行から最後の文字を削除(BS)と同様)
CTRL + P	画面表示をプリンタにも出力 (一度押すとプリンタ出力の設定、
	もう一度押すと出力の解除)
CTRL + N	プリンタへの出力を解除
CTRL + S	画面表示、スクロールの一時停止。任意キーで解除

### 注意

CONFIG. SYSにヒストリデバイスドライバHISTORY. Xが組み込まれているか、コマンド行からHISTORY. Xを使用できるようにした場合、CTRL+P、CTRL+Nが使えません。 CTRL+P、CTRL+Nを使う場合は、HISTORY / K ■を実行してください。

# 第7章 システムの構築

## 7.1 イントロダクション

Human68k は、システム自体が非常に柔軟で拡張性に富んでいます。使用する状況に応じて、起動時に必要なデバイスドライバをシステムに付け加えたり、そのデバイスドライバの機能をあらかじめ設定しておいたり、というような、さまざまな要求に答えられるように設計されています。なお、デバイスドライバはシステムディスク上の \*SYS"というディレクトリの中にあります。

この章では、こうした数々のシステム構成を作りあげる方法について解説します。

## 1.2 CONFIG.SYS ファイルのコマンド

Human68k では、システムが起動するときに、ディスクファイルの中から CONFIG.SYS と名付けられたファイルをさがし、その内容により、システムが作動する環境を設定するようになっています。

このCONFIG.SYSファイルは、「システム構築用ファイル」と呼ばれ、以降で説明する各種のコマンドが文字列で記述された、テキストファイルとなっています。

したがって、CONFIG.SYS ファイルを書きかえることにより、自分の目的に応じたシステムの環境を作り出すことができます。

CONFIG.SYS ファイルはテキストファイルですから、その内容はスクリーンエディタ ED や、SX-WINDOW の日本語マルチフォントエディタなどで作成・編集することができます。

CONFIG.SYS ファイルの内容設定に使用できるコマンドは次のとおりです。

コマンド	機能
BELL	ビープ音に使用する PCM ファイルの指定
BREAK	CTRL + C のチェック機能の設定
BUFFERS	ディスクバッファの数とバッファ容量の設定
COMMON	COMMON ファンクションで使用するメモリ容量の指定
DEVICE	デバイスドライバをシステムリストに登録
ENVSET	環境エリアの確保と環境ファイルのセット
FILES	ファンクションコールで同時にオープンできるファイルの数を指定
KEY	キー定義ファイルの指定
LASTDRIVE	仮想ドライブを含めた最大のドライブ数を指定
PROCESS	並行処理のための制御情報の設定
PROGRAM	シェル起動の前に実行するプログラムの指定
SHARE	ファイルの共有と排他制御の指定
SHELL	指定したファイルをシェル(コマンドプロセッサ)として実行
TITLE	タイトルファイルの指定
USKCG	外字登録用データファイルの指定
VERIFY	ベリファイ機能の設定

各コマンドの詳細については、以降のコマンド別解説を参照してください。

### ●CONFIG.SYSの例

CONFIG.SYSの例を次に示します。

FILES = 15

BUFFERS = 20 1024

LASTDRIVE = Z:

KEY = YKEY.SYS

USKCG = YUSKCG.SYS

BELL = YBEEP.SYS

DEVICE = YSYSYPRNDRV.SYS

DEVICE = \frac{\frac{1}{2}}{2} \frac{1}{2} \frac{1} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \f

DEVICE = \$SYS\$RSDRV.SYS

DEVICE = ¥SYS¥OPMDRV3.X

DEVICE = YSYSYFLOAT2.X

DEVICE = \$SYS\$HISTORY.X / D\$HIS\$ / SH2, 8, 4

DEVICE = \$SYS\$IOCS.X

ENVSET = 512 ¥STARTUP.ENV

このような CONFIG.SYS で Human68k を起動すると、次のように設定されます。

- ●FILES は 15、BUFFERS はバッファ数20、バッファ容量1024バイトに設定
- ●最終のドライブをドライブ Z に設定
- ●KEY.SYS、USKCG.SYS、BEEP.SYSをルートディレクトリから読み込む
- ●プリンタ(PRNDRV.SYS)、日本語FP(ASK68K.SYS)、RS-232C(RSDRV.SYS)、FM音源・ADPCM・MIDI(OPMDRV3.X)、数値演算(FLOAT2.X) のデバイスドライバを登録
- ●ヒストリデバイスドライバHISTORY.Xによるヒストリ機能などを使用可能に設定 ヒストリ定義ファイル、キー定義ファイルをHISディレクトリから読み込み、ヒストリ用バッファ を2個 (8 KBと 4 KB) 確保
- ●グラフィック描画、テキスト表示を高速化するIOCS.Xを登録
- ●環境エリアとして512バイトを確保し、環境ファイルSTARTUP.ENVの内容を設定

## BELL

機能

ビープ音に使用する PCM ファイルの指定

書式

BELL=[⟨d:⟩][⟨パス名⟩]⟨ファイル名⟩

解 説

Human68k システムでは、エラーの発生時や、コンソールに対して CTRL + G を送ったときなどに、ビープ音が鳴ります。BELL は、このビープ音を発生する ためのデータファイルを指定するものです。

〈ファイル名〉には、鳴らすべき音のデータを ADPCM 方式で記録したファイルを 指定し、〈d:〉〈パス名〉にはそのファイルの所在を指定します。指定可能なファイルの 大きさは64Kバイト以内です。64Kバイト以上のファイルを指定した場合は、64Kバ イト分のデータのみが有効となり、残りのデータは無視されます。

BELLを指定しなかったときは、コンソールに対してCTRL+Gを送っても、またエラーの発生時にも、ビープ音は鳴りません。

## BREAK

機能

CTRL + C のチェック機能の設定

書式

BREAK = (ON | OFF | KILL)

解 説

ふつう、「CTRL」+ C をキーボードから入力することにより、実行中のコマンドやプログラムを中止することができます。

BREAK は、このCTRL + C による割り込みをチェックする機能を設定する ために使用します。

BREAK=OFFに設定すると、コンソール入出力時とプリンタ出力時にのみ CTRL + C が有効となります。プログラムがこれ以外の作業を行っている場合は、CTRL + C を押しても、プログラムの実行を中止することはできません。

BREAK=ON に設定すると、すべての場合に、「CTRL」+「C」が有効となります。したがって、プログラムのコンパイルを行っているときなどのように、ディスクをアクセスしているときにも、「CTRL」+「C」を押すことによりプログラムの実行を中止することができます。

BREAK=KILLに設定すると、どのような場合も実行を中止することはできません。どうしても中止したいときは、本体のINTERRUPTスイッチを押してください。 なお、この CONFIG. SYS ファイル用の BREAK コマンドは、Human68k コマンドモード中で使用できる BREAK コマンドと、その働きは同じです。第5章の BREAK コマンドを参照してください。

## **BUFFERS**

機能

起動時に Human68k が割り当てるディスクバッファ数とバッファ容量を指定

書式

BUFFERS=〈ディスクバッファ数〉 〔〈バッファ容量〉〕

解 説

ディスクとメモリ間などでやりとりされるデータは、一時的にディスクバッファと呼ばれる部分に保存されます。BUFFERSは、このディスクバッファの数を指定するもので、これを大きくするとディスクアクセスの速度が向上します。

〈ディスクバッファ数〉で指定できる範囲は2から99です。無指定時のデフォルト値は20です。

日本語ワードプロセッサやデータベースなど、大量のデータをディスクと頻繁にや りとりするようなアプリケーションプログラムを実行するときなどは、ディスクバッ ファ数を増加させるとよいでしょう。サブディレクトリの数が非常に多い場合なども、 このディスクバッファ数を増加させると効果的です。

バッファ容量とは、1つのディスクバッファに割り当てるメモリの容量で、バイト数で指定します。指定できる範囲は1024~32768で、指定しない場合は1024となります。ディスクバッファはデバイスドライバから1セクタずつ読み込んで保存しておくためのバッファなので、1セクタが1024バイト以上のデバイスドライバを組み込むときは、その最大のバイト数を指定する必要があります。

この指定によって確保されるメモリは、次のような計算式で算出できます。

ディスクバッファ数× (バッファ容量+16) バイト

## COMMON

機能

COMMON ファンクションで使用するメモリ容量の指定

書式

COMMON=〈容量〉

解 説

各アプリケーションは、COMMONファンクションを利用して内部のコモンエリアをアクセスすることができます。コモンエリアとは、Human68kのシステムエリアに設けられた領域です。このコモンエリアを使うと、たとえば複数のプロセスでこのコモンエリアを介してデータの引き渡しができるようになります。COMMONは、このコモンエリアの容量をKバイト単位で指定するものです。指定しないと、COMMONファンクションは利用できず、エラーを返します。

## DEVICE

機能

ファイル名で指定したデバイスドライバの、システムへの登録

書式

DEVICE=[⟨d:⟩][⟨パス名⟩]⟨ファイル名〉 〔⟨オプション⟩]

解 説

DEVICEは、デバイスドライバをHuman68kシステムに登録する場合に使用します。 〈ファイル名〉には、デバイスドライバの様式で作成されたプログラムのファイル名を 記載し、〈d:〉〈パス名〉には、そのプログラムの所在を指定します。

そのデバイスドライバがオプションを指定できるように作られたものであれば、〈オプション〉に、指定したいオプションを記載します。

デバイスドライバをCONFIG.SYSファイル中に指定しておくと、Human68k起動時にそのデバイスドライバがシステムに読み込まれてメモリ上に常駐します。

以後、設定したデバイスを使用することができるようになります。

例

### DEVICE=\SYS\PRNDRV.SYS

上記のように指定すると、プリンタを使用できるようにシステムに設定されます。 これが書かれていなければ、プリンタは使えないことになります。

### 〈デバイスドライバ〉

### ASK68K.SYS

日本語FPを使用するためのデバイスドライバです。オプションに、使用する辞書名と環境ファイル名を指定します。

詳しくは、「日本語入力・辞書ユーティリティユーザーズマニュアル」を参照してください。

書式例 DEVICE = \text{YSYASK 68 K.SYS / DB: \text{YX 68 K.DIC / E\text{ASK\text{YENV 1.ASK}}

### FDDEVICE.X

2 HD以外のフロッピーディスクを読み書きするためのデバイスドライバです。詳しくは、本書「7.3 FDDEVICEドライバについて」を参照してください。

### 書式例 DEVICE=\SYS\FDDEVICE.X

#### FLOAT2.X

数値演算を使用するためのデバイスドライバです。浮動小数点のデータフォーマットはIEEEフォーマットです。IEEEフォーマットとは、別売の「C Compiler PRO-68k」などで使用されているデータフォーマットです。X68030シリーズでは、本体同梱のバージョン以降のものをお使いください。

### 書式例 DEVICE=\SYS\FLOAT2.X

#### FLOAT3.X

数値演算プロセッサボードCZ-6BP1を使用するためのデバイスドライバです。 浮動小数点のデータフォーマットはIEEEフォーマットです。X68030シリーズ では、本体同梱のバージョン以降のものをお使いください。

### 書式例 DEVICE=YSYSYFLOAT3.X

### FLOAT4.X

数値演算プロセッサCZ-5MP1を使用するためのデバイスドライバです。 浮動小数点のデータフォーマットはIEEEフォーマットです。

### 書式例 DEVICE=\SYS\FLOAT4.X

#### HISTORY.X

ヒストリデバイスドライバによる、ヒストリ機能、エイリアス機能、簡易バッチ機能などを使用するためのデバイスドライバです。詳しくは、第6章「6.4 ヒストリデバイスドライバ」を参照してください。

### 書式例 DEVICE=\SYS\HISTORY.X / D\HIS\ /SH2,8,4

#### OPMDRV3.X

FM音源やADPCM、MIDIを使用するためのデバイスドライバです。 詳しくは、本書「7.4OPMドライバについて」を参照してください。

### 書式例 DEVICE=\SYS\OPMDRV3.X #120 /MOP /Y0

### PRNDRV.SYS

プリンタを使用するためのデバイスドライバです。 詳しくは、本書「7.5プリンタの設定について」を参照してください。

### 書式例 DEVICE=\SYS\PRNDRV.SYS

### RAMDISK.SYS

グラフィックRAMやメインメモリを、RAMディスクとして使用するためのデバイスドライバです。オプションにメモリの種類と容量を指定します。 詳しくは、本書「7.6RAMディスクについて」を参照してください。

### 書式例 DEVICE=\SYS\RAMDISK.SYS #GM128

### RSDRV.SYS

増設用RS-232Cボードを使用するためのデバイスドライバです。

### 書式例 DEVICE=\SYS\RSDRV.SYS

### SRAMDISK.SYS

スタティックRAM (内蔵のバッテリバックアップメモリ) を、RAMディスク として使用するためのデバイスドライバです。詳しくは、本書「7.6RAMディスクについて」を参照してください。

### 書式例 DEVICE=\SYS\SRAMDISK.SYS

## DIRSCH

解

機 能 ファイル検索効率の向上

書 式 DIRSCH= [ON | OFF]

説 DIRSCHは、ファイルの検索効率を向上させます。通常のファイル検索では、ファイル検索ごとにはじめから検索を行いますが、DIRSCH=ONと設定すると、ファイルを見つけた場所から続けて検索を行いますので、順番に並んでいるファイルを続けて検索するときなどに、検索効率が大幅に向上します。

## ENVSET

式

機 能 環境エリアの確保と環境ファイルのセット

ENVSET=〈環境エリア容量〉 〔〔(〈d:〉)〔(パス名〉) 〈ファイル名〉〕

説 環境エリアの確保と環境ファイルに設定された内容にしたがって環境変数のセットを行います。CONFIG.SYSの "SHELL" 起動の前に "PROGRAM" でプログラムを起動する場合やコマンドプロセッサとして COMMAND. X以外 (たとえば BASIC.X など) を起動する場合に使用します。

〈環境エリア容量〉は、バイト単位で指定します。〈ファイル名〉には、環境ファイルを、〈d:〉〈パス名〉には、そのファイルの所在を指定します。標準では"STARTUP. ENV"が指定されています。

〈ファイル名〉を省略した場合は、環境エリアのみ確保され、環境ファイルはセットされません。環境ファイルとは、左辺に"環境変数名="、右辺にその内容を列記したものです。

## 環境ファイルの例

path= A : ¥ ; A : ¥BIN ; A : ¥UTL

WORK = A : ¥ DOC HELP = A : ¥ HELP

## EXCONFIG (CONFIGED)

機能 CONFIGEDの登録によるCONFIG.SYSの選択や修正

書 式 EXCONFIG=CONFIGED 〔〈オプション〉〕

解説 CONFIGEDは、CONFIG.SYSにEXCONFIG=で登録して使用するためのプログラムであり、CONFIG.SYSの選択機能と修正機能があります。

### 書式例 EXCONFIG=CONFIGED -KSHIFT

-K(KEY) 選択画面に移行するときに押すキー名を登録します ここで登録できるキーはSHIFT、CTRL、OPT1、OPT2、 の4種類のみです 省略すると、SHIFT が登録されます

CONFIG.SYSに上記のように登録し、SHIFT を押しながら起動すると、次のように表示されます。

### CONFIGEDIT Version 1.00

A:¥ CONFIG.SYS 1011 93-02-15 12:00:00 A:¥SX¥ CONFIG.SYS 566 93-02-20 12:00:00 A:¥CONF¥CONFIG.TMP 333 93-03-11 12:00:00 A:¥ CONFIG.SYS 820 93-02-23 12:00:00 A:¥USR¥ CONFIG.TMP 645 93-02-20 12:00:00

[↑↓]:選択 [ENTER]:確定 [ESC]:取消

システムを起動したドライブ(複数領域を確保しているときは起動した領域)の2 階層目までのディレクトリにある、すべてのCONFIG.SYSならびに、CONFIG.TMP が表示されます。カーソルキーの ↑ ↓ でどのCONFIGファイルを登録、または編 集するかを選択し ┛ 押すと、CONFIGデータの修正画面が表示されます。 CONFIGファイルが、1つしかないときは、直接CONFIGデータの修正画面が表示されます。

CONFIGEDIT Version 1.00 Edit File=CONFIG.SYS = 15 BUFFERS = 20 1024 LASTDRIVE = Z: EXCONFIG = CONFIGED - KSHIFT × KEY = ¥KEY.SYS USKCG = ¥USKCG.SYS BELL = \text{\text{BEEP.SYS}} DEVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS \(\frac{1}{2}\)PRNDRV.SYS \(\frac{1}{2}\)EVICE = \(\frac{1}{2}\)SYS \(\frac{1}{2}\)RSDRV.SYS DEVICE = \(\forall \) SYS\(\forall \) PMDRV3.SYS\(\forall \) DEVICE = \(\forall \) SYS\(\forall \) FLOAT2.X DEVICE = \(\frac{4}{5}\)\(\frac{4}{5 ENVSET = ¥512 ¥STARTUP.ENV [↑↓]: 選択 [SPACE]:有効(○)/無効(×)切替 [→]:修正 [ENTER]:実行 [ESC]:取消

カーソルキーの ↑ ↓ で修正する項目を選択します。

選択された状態で「スペース」を押すと、その項目を有効にするか無効にするかを設定することができます。

● を押すと、修正したCONFIGファイルを、CONFIG.TMPというファイル名でルートディレクトリーに保存し、修正した内容で起動します。以後、修正した内容で起動するときは、選択画面に移行するためのキーを押しながら起動し、CONFIG.TMPを選択してください。

ESC を押すと、選択されているCONFIGファイルの修正前の内容で起動します。

選択された状態で → を押すと、その項目の内容を編集することができます。

→ を押すと、次のように表示されます。

CONFIGEDIT Version 1.00 Edit File=CONFIG.SYS FILES = 15 BUFFERS = 20 1024 LASTDRIVE - Z: EXCONFIG = CONFIGED -KSHIFT × = ¥KEY.SYS KEY USKCG ¥USKCG.SYS BELL = ¥BEEP.SYS DEVICE #SYS¥PRNDRV.SYS DEVICE = ¥SYS¥RSDRV.SYS = YSYSYOPMDRV3.SYS DEVICE DEVICE = YSYSYFLOAT2.X DEVICE DEVICE = \SYS\HISTORY.X /D\HIS\ /SH2,8,4 ENVSET = ¥512 ¥STARTUP.ENV [←→]:移動 [DEL/BS/CLR/CTRL+K]:削除 [INS]:挿入モード [ENTER]:決定 [ESC]:取消

← 、 →	カーソルを移動します
DEL	カーソル位置の1文字を削除します
BS	カーソル位置の前の1文字を削除します
CLR	入力エリア全体を消去します
CTRL + K	カーソル位置から後ろをすべて削除します
INS	挿入モードのON/OFFを設定します
	修正内容を決定して修正項目選択画面に戻ります
ESC	もとの内容に戻り、修正項目選択画面に戻ります

## ご注意

この修正では、漢字の修正および入力やローマ字入力、コード入力などを行うことができません。

# **FILES**

機 能 ファンクションコールで同時オープンできるファイル数の指定

書 式 FILES= 〈ファイル数〉

解 説 FILES は、ファンクションコールで同時オープンできるファイルハンドラの数を、 〈ファイル数〉で指定された数に設定します。

〈ファイル数〉で指定できる範囲は5から93です。無指定時のデフォルト値は15です。

#### FILES=20

とすると、ファンクションコールで同時に20のファイルをオープンすることが可能と なります。

なお、〈ファイル数〉には、必ず5以上を指定するようにしてください。

ファンクションコールの詳細については、別売の「C Compiler PRO-68K」で説明しています。

# KEY

機 能 キー定義ファイルの指定

**書** 式 KEY= (⟨d:⟩) (⟨パス名⟩) ⟨ファイル名⟩

解説 KEY コマンドで作成されたキー定義ファイルとその所在を指定します。この"KEY" が省略された場合、起動ドライブのルートディレクトリに "KEY.SYS" があればその内容が設定され、"KEY.SYS" がなければデフォルトのキー定義が設定されます。

# LASTDRIVE

機 能 仮想ドライブを含めた最大のドライブ数を指定

書 式 LASTDRIVE= 〈d:>

解 説 SUBST コマンドやネットワーク環境中で使用する仮想ドライブの最大値を設定します。〈d:〉で指定できるドライブ名はA~Zです。ただし、実際に接続されているドライブ数より小さい場合やパラメータエラーの場合は、実際に接続されている最終のドライブ名になります。また、"LASTDRIVE" の指定がない場合は、ドライブZとなります。

# PROCESS

機能並行処理のための制御情報の設定

書 式 PROCESS = 〈プログラム数〉〈レベル〉〈タイムスライス値〉

解 説 並行処理(複数のプログラムを見かけ上同時に動かすこと)を行うプログラム数などを設定します。〈プログラム数〉には並行実行可能なプログラムの数を指定します。 指定可能な範囲は2~32です。

〈レベル〉にはプログラムの実行間隔を指定します。指定できる値は2~255で、値が小さいほど短い間隔で実行されます(実行速度が速くなる)。

くタイムスライス値〉には各プログラムの実行時間を指定します。指定できる値は ミリ秒単位で1~100の値です。(1ms~100ms)

"PROCESS"の指定がない場合、並行処理はできません。なお、並行処理の状態は PROCESS コマンドで表示することができます。

# **PROGRAM**

機 能 シェル起動の前に実行するプログラムの指定

**書** 式 PROGRAM= [⟨d:⟩] [⟨パス名⟩] ⟨プログラム名⟩ [オプション]

解 説 CONFIG.SYSの "SHELL" によって、シェル(コマンドプロセッサ)が起動されますが、この "PROGRAM" にはそのシェルの前に実行するプログラムを指定します。これはメモリに常駐するプログラムやシェルが COMMAND.X でない場合(たとえば VS.X など)に実行するプログラムを起動するためのものです。ただし、指定できるプログラムは SUBST コマンドなどの外部コマンドに限られ、COPY コマンドなどの内部コマンドは COMMAND.X の機能のひとつなので指定することはできません。また、"PROGRAM" を使用する場合は、あらかじめ "ENVSET" で環境エリアを確保しておいてください。

# SCSIDEV

機 能 SCSI仕様のデバイスを使用可否の設定

書 式 SCSIDEV= (ON | OFF)

解説 SCSIDEVは、SCSIデバイスドライバを登録するのかどうかを設定するために使用します。SCSIデバイスを使用されない方はSCSIDEV=OFFに設定すると、起動が速くなります。

SCSIDEV=ONに設定すると、SCSIROMのデバイスドライバを登録します。 SCSIDEV=OFFに設定すると、SCSIデバイスドライバは登録しません。

# SHARE

機 能

ファイルの共有と排他制御の指定

書 式 SHARE=〈ファイル数〉〈ロック領域数〉

解 説

ネットワークを利用しているときは、複数のユーザーが1つのファイルを同時にア クセスする可能性があります。このような場合、ファイルの読み出しおよび書き込み をすべてのユーザーに許すと、ファイルの整合性がとれなくなるようなことが発生し てしまいます。このような不整合を防ぐために、1人のユーザーがあるファイルをア クセスしているときは、そのファイルを他のユーザーがアクセスできなくする (これ を排他制御機能あるいはロック機能と呼びます)ようにしなければなりません。これ を行うように指定するのがこの "SHARE" です。

〈ファイル数〉には同時に管理するファイル数を、〈ロック領域数〉にはそれぞれの ロック領域の数を指定します。

# SHELL

機能 起動時のシェル(コマンドプロセッサ)の指定

SHELL=[⟨d:⟩](⟨パス名⟩)⟨ファイル名〉 (⟨オプション⟩) 式

SHELLは、コマンドプロセッサを指定するときに使用します。この指定を行う 解 説 と、システムを起動したときに指定したファイルが読み込まれ、コマンドプロセッサ

として実行されます。

〈ファイル名〉には、実行可能な ". X" または ". R" の拡張子をもつプログラム を、〈d:〉〈パス名〉にはそのファイルの所在を指定します。そのプログラムがオプシ ョンの指定ができるように作成されていれば、〈オプション〉に指定したいオプション を添えます。

SHELL を指定しないとき、デフォルトのコマンドプロセッサは、COMMAND. X となります。

# TITLE

機 能 タイトルファイルの指定

**書** 式 TITLE= (⟨d:⟩) (⟨パス名⟩) ⟨ファイル名⟩

解説 タイトルファイルのファイル名とその所在を指定します。"TITLE" が省略された 場合、起動ドライブのルートディレクトリに "TITLE.SYS" があればその内容をタ イトルとして表示し、なければ表示しません。

# USKCG

機 能 外字登録用データファイルの指定

**書** 式 USKCG= (〈d:〉) (〈パス名〉) 〈ファイル名〉

解説 外字登録用データファイルのファイル名とその所在を指定します。"USKCG" が省略された場合、起動ドライブのルートディレクトリに "USKCG.SYS" があればその内容を外字登録文字として定義し、なければ定義しません。

# **VERIFY**

機 能 ベリファイ機能の設定

書 式 VERIFY= (ON | OFF)

解 説 VERIFYは、ディスクに書き込みを行う際に、正常に書き込めたかどうかのチェックを行うか否かの設定をします。

VERIFY=ON に設定すると、書き込みの直後に、書き込んだデータを読み出して そのデータが正しく書けたかどうかの照合チェックを行います。したがって、不良セ クタなどのために物理的に書き込めない部分があるときは、即座にエラーとして表示 されるようになります。

ただし、VERIFY=ONに設定されている場合、照合チェックを行いながら書き込むため、ディスクに書き込みを行う速度は遅くなります。

VERIFY を CONFIG. SYS ファイル中にとくに指定しない場合、VERIFY = OFF となります。

なお、この CONFIG. SYS ファイル用の VERIFY コマンドは、Human68k コマンドモード中で使用できる VERIFY コマンドと、その働きは同じです。第5章の VERIFY コマンドを参照してください。

### 7.3 FDDEVICEドライバについて

このプログラムは、X68000/X68030シリーズのIOCSコールを、2HD以外のディスクの読み書きを 許すように変更します。

このプログラムは常駐することでこれらのサポートを行い、常駐している間は、OSコールでフロッピーディスクをアクセスする限り、以下のメディアを自動的に識別して、アクセスを可能にします。ただし、この機能を使うためには2DD/2HD共用のドライブが必要です。

#### 自動判別するメディア

### ● 5 インチフロッピーディスクドライブ

2HD 1024バイト×8セクタ×2面×77トラック X68030/PC9801 2HD

2HC 512バイト×15セクタ×2面×77トラック IBM 2HC

#### ●3.5インチフロッピーディスクドライブ

2HD 1024バイト×8セクタ×2面×77トラック X68030/PC9801 2HD

2HC 512バイト×15セクタ×2面×77トラック IBM 2HC

2DD 512バイト×8セクタ×2面×80トラック PC9801 2DD

(CZ-300C/310Cのみ)

2DD 512バイト×9セクタ×2面×80トラック IBM 2DD

(CZ-300C/310Cのみ)

※FASTIO/FASTSEEK/FASTOPENを実行する前にFDDEVICEを登録してください。

### 7.4 OPMドライバについて

本体内蔵のFM音源やADPCM、またMIDI関連の機器を使用するためには、CONFIG.SYSファイル中で、DEVICEコマンドによってOPMDRV3.Xを登録する必要があります。

#### ●サポートデバイス名

OPMDRV3.Xは、以下のデバイス名をサポートしています。

PCM : PCMの録音/再生

MIDI、OPM: MMLデータの再生、および各コマンドの実行

MIDIA : アスキーファイルをMIDIコードに変換してMIDI OUTへ出力

MIDIB :バイナリーファイルをそのままMIDIデータとして出力

MIDIAE : アスキー エクスクルーシブデータ ファイルをMIDIコードに変換して出力

(Musicstudio PRO-68Kで作成されるEXCファイルなど)

MIDIBE : バイナリー エクスクルーシブデータ ファイルをそのままMIDIデータとして出力

(MU-1で作成されるEXBファイルなど)

### ご注意

・エクスクルーシブデータを出力するときのデバイス名は、'MIDIAE' または 'MIDIBE' で行ってください。

('F0' 'F7' のチェックを行い、受信側がオーバーフローをおこさないようにウェイトを挿入します。)<br/>
※「MU-1」は株式会社サンミュージカルサービスの商標です。

### ●オプションスイッチ

OPMDRV3.Xでは登録時に以下のオプションスイッチを設定できます。

#n……nにトラックバッファのサイズを1Kバイト単位で指定します。 指定範囲は24Kバイト~4096Kバイトで、省略した場合は64Kバイトを確保します。

書式例 DEVICE=\SYS\OPMDRV3.X #120

/Pn…… nにPCMデータのバッファサイズをKバイト単位で指定します。 指定範囲は0Kバイト~4096Kバイトで、省略したときは24Kバイトを確保します。 ADPCMを使用しないときは、nに0を指定してください。

### 書式例 DEVICE=¥SYS¥OPMDRV3.X /P200

/Yn …… MMLデータの Yコマンドのモードを指定します。デフォルトは/Y1に設定されます。

### 書式例 DEVICE=\SYS\OPMDRV3.X /Y1

/OMP……アルファベットで指定された順に、各音源で使用するチャンネル番号を割り当てます。

**O=OPM** (使用チャンネル数 8 : ch= 1~8)

**M=MIDI** (使用チャンネル数16 : ch= 9~24)

**P=PCM** (使用チャンネル数1 : ch=25)

/OMPとした場合は、それぞれの音源に対するチャンネル番号が、上記の通りとなります。

省略した場合は、/OPMの設定になり、次の通りとなります。

**O=OPM** (使用チャンネル数8 : ch=1~8)

**P=PCM** (使用チャンネル数1 : ch= 9)

**M=MIDI** (使用チャンネル数16 : ch=10~25)

MIDIを使用しない場合は、/OPMの指定にしておけば、従来のMMLデータをその まま演奏できます。

MIDIに指定されたchは、その範囲をMIDIchl~16にシフトしてMIDIOUTに出力されます。'/OPM' でch10~25が指定されている場合は、ch10がMIDIch1に、ch25がMIDIch16になります。

### 書式例 DEVICE=\SYS\OPMDRV3.X /OMP

※詳しくは、本項「OPMコマンド」または、『X-BASICユーザーズリファレンスマニュアル』" m\_sysch () コマンド"を参照してください。

/Fn ······ FM音源全体の音程を微調整します。(n=0~63) デフォルトは 0

書式例 DEVICE=\SYS\OPMDRV3.X \F12

**/R……OPMDRV3.Xを解除します。** 

書式例 DEVICE=\SYS\OPMDRV3.X /R

/A……MUSIC PRO-68K [MIDI] を使用するときに設定します。

書式例 DEVICE=\SYS\OPMDRV3.X /A

参考

書式例 トラックバッファに120Kバイトを、PCMデータのバッファに200Kバイトを確保し、MUSIC PRO-68K [MIDI] のMUSファイルを演奏する場合

#### DEVICE=\SYS\OPMDRV3.X \#120 \P200 \Y0 \MOP

- ※各スイッチを省略した場合のデフォルトは、#64 /P24 /Y1 /OPMとなります。
- ※それぞれの曲データの先頭に以下のOPMコマンドを追加記入しておくと、上記の選択は不要になります(本項「7.5.1 OPMコマンド」を参照)。

OPMファイルを演奏する場合 (/OPM) (/Y1)MUSファイルを演奏する場合 (/MOP) (/Y0)

※OPMDRV3.Xと各スイッチの設定は、起動後、コマンドモードからも実行できます。

### ご注意

・OPMDRV3.XはOPMDRV.Xの上位互換になっていますが、OPMDRV2.Xとは互換性がありませんのでご注意ください。

### 7.4.1 音源の制御

本機は YM2151という FM 音源 LSI を内蔵しています。これは、一般に OPM と呼ばれているタイプで、市販のシンセサイザにも搭載されているたいへん高機能なものです。OPM は8オクターブの FM 音源を8チャンネル内蔵し、各チャンネルごとに音色を設定したり、左/右あるいはその両方に 出力を振り分けることができます。つまり、これひとつで8オクターブ8重和音のステレオ演奏が可能となるわけです。

本機の内蔵スピーカはモノラルですが、本体後面にはオーディオ出力端子が装備されていますので、 これをオーディオアンプやラジカセなどに接続することにより、ハイファイステレオサウンドを楽し むことができます。

FM 音源は発振器 (これをオペレータといいます) で周波数変調 (Frequency Modulation) をかけることによって音色を作り出します。OPM はチャンネルごとに 4 つのオペレータを持っていますので、その組み合わせ方 (アルゴリズム) や各オペレータの状態を操作することで、無数ともいえる音色を出すことができます。

演奏には、実際の楽譜に対応したMMLという言語を使います。このMMLで記述された音色や音符などの楽譜データをすべてトラックバッファに書きこみます。トラックバッファはFM音源の各チャンネルに固定されているのではなく、必要に応じて領域を確保し、自由に各チャンネルに割りあてることができます。また、演奏時にはチャンネルを指定することができます。これによって、より効率的な楽譜データの記述や多彩な音楽演奏が可能となります。

FM 音源は、一般に次の手順で使用します。

- 1 FM 音源を初期化する
- 2 MML データ(文字列)を格納するトラックバッファを確保する
- 3 トラックバッファを FM 音源の各チャンネルに割りあてる
- 4 演奏のテンポを設定する
- 5 トラックバッファに MML データを格納する
- 6 演奏する

なお、総トラックバッファサイズ(それぞれのトラックに割りあてられているトラックバッファの総合計)を変更する場合は、CONFIG.SYSファイル内のOPMDRV3.Xの行を次のように書きかえてから、再度システム起動してください。


DEVICE = YSYSYOPMDRV3.X # 100

総トラックバッファのサイズ (単位:KB)

この例では、システム再起動後、約100KBの総トラックバッファが確保されます。何も指定しない場合は、約64KBの総トラックバッファが確保されます。ただし、システム起動時のメモリのフリーエリアはこのトラックバッファサイズに関係してきますので注意してください。

### ●MMLデータ

FM音源やMIDI音源に対して楽譜データを出力するときに使用する書式がMMLです。 まず、MMLと楽譜を対応させてみましょう。 楽譜



#### MML

1小節目 準備 2小節目 3小節目 4 小節目 o4v9q7|16 |: v10T100@16>b2b2< >a2g2@6< T140v12>f2a2< c2.r4: o4v9q7|16 |: v10@16e2d2 <e2>>b2@6< v12c2c2 <<e2.r4>>:| 04v9q7l16 |: v10@16g2g2 <<c2>e2@6> v12f2f2 <<g2.R4>>:| 04v9q7l16 |: v10@16R2R2

R2 < b2@6 >

v12a2a2

R2.R4:

この楽譜では、3重和音の部分と4重和音の部分があります。

MMLの文法について説明します。

### (1) 書式

楽譜データは MML データ (コマンド、パラメータ) を文字列として続けて記述します。音楽演奏 のさいは、記述した順番に実行されることになります。各データは、詰めて書いてもスペースが入っ ていてもかまいませんし、小文字で書いても大丈夫です。

MML データの一覧を示します。以下、この表をもとに説明をしていきます。

MMLデータ	意味	パラメータ範囲(初期値)
An~Gn	音符	
	A~G:音程(後ろに#または+を付ける	
	とシャープ、一を付けるとフラット)	
	n:音長 (n分音符)	1~64、省略可
Rn	休符 (n:音長)	1~64、省略可
	符点 (音長を1.5倍にする)	
&	タイ (前後の音をつなげる)	
{音程データ} n	連符(n:合計の音長)	1~64
On	オクターブ(n:高さ)	0~8 (4)
<	オクターブを1つ上げる	
>	オクターブを1つ下げる	
Tn	テンポ(1分間に4分音符をn拍)	32~200 (120)
Ln	音長(n分音符)	1~64 (4)
@ Ln	音長の細かい設定(n/192分音符)	1~192 (48)
Qn	1音中で実際に音を出す割合(n/8)	1~8 (8)
Vn	音量(n:大きさ)	0~15 (8)
@ Vn	音量の細かい設定	0~127
Pn	ステレオ出力(1:左、2:右、3:左右)	1~3 (3)
@ n	音色(n:音色番号)	1~200 (1)
Yr, d	OPMに直接データを書き込む	
	r:レジスタ番号	
	d:データ	
@Wn	OPMの状態維持(n:音長)	1~64、省略可
@Nn	チャンネル変更	1~25
@Pn	パンポットの設定	0(右)~127(左)
@Un	ベロシティの設定	0~127
@Dn	ダンパーオンオフの設定	0(off) 1(on)
@Bn	ピッチベンドの設定 type 1	0~8192~16383
		(半音≒683)
@Bn1,n2	ピッチベンドの設定 type 2	n1=0~127(low byte)
		n2=0~127(hi byte)
@Mnl,n2	モジュレーションの設定	$nl = 0 \sim 127 (depth)$
	n2を省略した場合は198	$n2=0\sim255$ (speed)
	(speedはFM音源のみに有効)	The state of the s


MMLデータ	意味	パラメータ範囲(初期値)
, ,	和音の指定	
	最初の音程のみ長さを指定可	
	異なる長さの音は混在不可	
	最大8音( > < # - + は設定可)	
	(ドラムパートなどの1トラック化が可能)	
	MIDI以外のチャンネルでは和音演奏不可	
	例 'C8EG <c>'</c>	
: n	繰り返しの始め(n:繰り返し回数)	1~256、省略值2
:	繰り返しの終わり	
n	繰り返しのn回目で演奏するデータの始め	1~256
(D.C.)	先頭に戻る(1回のみ)	
(D.S.)	(SEGNO)に戻る (1回のみ)	
(SEGNO), (\$)	[D.S.]からの飛び先	
(TOCODA),(*)	(CODA)に飛ぶ(1回のみ)	
(CODA)	(TOCODA)からの飛び先	
(FINE) (^)	〔D.C.〕、〔D.S.〕。〔*〕実行後の演奏終了	

### (2) 音符

楽譜データとしてもっとも基本になるのは音符の記述です。実際の楽譜を見るとわかるように、ひとつの音符は音程と音長からなっています。MMLの場合も同様に、A~Gで音程を、1~64の数字で音長を表し、2つ合わせてひとつの音符になります。A~Gの代わりに R を使って休符を表すこともできます。また、音符の要素としてはタイや連符もあり、これらも簡単に記述できるようになっています。

#### ●音程


音程データ A~Gの意味を下図に示します。ただし、ここに示した音の高さは実際には音色によってオクターブが異なることがあります。



ここで、 $A \sim G$  の後ろに#または+を付けると半音上、-を付けると半音下を表します。たとえば、"C #"、"C+" "D-" はすべて同じ音、音楽記号の C # (D  $\triangleright$ ) になります。

#### ●音長

音長データは音程データ (休符を含む) の後ろに数字を付けて表し、この数字を n とするとその音符は n 分音符です。たとえば、これを音楽記号で表すと次のようになります。



音長データは省略可能で、その場合は後述の L コマンドで設定された音長になります。また、ピリオド(.)を符点の意味で使用することができ、これを付けると音長が1.5倍になります。 2つ付けると1.75倍です。たとえば、C4."は符点 4分音符、E0 とE1 とE1 とE1 は符点 E3 に設定されているときの E3 は符点 E4 分音符となります。

#### ●タイと連符

2つの音符データの間に&を入れることにより、2つの音をつないで鳴らす(タイ)ことができます。

連符は音程データを{ }でくくり、その後ろに音長データを付けることにより記述します。この場合、{ }内の音を合計すると指定した音長になるように演奏されます。つまり、1つのひとつの音は、指定した音長を音程データの個数で等分した長さで鳴らされるわけです。たとえば、これを使って3連符を記述した場合の音楽記号との関係は次のようになります。



#### (3) 状態設定

この MML は音符を記述するだけでなく、オクターブやテンポ、音長、音量などを細かくコントロールすることが可能です。さらに、OPM の特長を生かして、音色の選択やステレオ出力の切り換えも行うことができます。

#### ●オクターブ

オクターブは O コマンドで値を直接指定する方法と "<"、">" でオクターブを上げたり下げたりする方法があります。前者は音楽の各パートの先頭部分、あるいはパートの途中で音色を変えたときなど、後者は演奏中に一時的にオクターブが変わるときに使用するとよいでしょう。たとえば、次の楽譜は "GAB<CDC>BAG" のように記述できます。



オクターブの値と音程の関係は音符の項で述べたとおりです。オクターブ 0 では C、C #、D の音は使えず、オクターブ 8 では C、C #、D 以外の音は使えません。オクターブの値は初期状態では 4 になっています。

#### ●テンポ

テンポの設定は T コマンドで行います。つまり、曲中で演奏のテンポを変えることもできるわけです。設定値は1分間に4分音符を何拍子打つかで表します。

#### ●音長

音長は音符データのほうで1音1音について記述することができますが、これを省略した場合の音符の音長を設定するのがLコマンド、@Lコマンドです。楽譜のなかでもっとも多く出てくる音長を設定しておくことによって、効率的に楽譜データを記述することができます。

Lコマンドの設定値は音符の音長データとまったく同じ意味です。これに対して、@Lコマンドは全音符(4分音符4つ分の長さ)を192として音の長さを指定するので、音長をより細かくコントロールすることができます。たとえば、L8と@L24は同じ意味で、@L25はL8よりも少しだけ長い音になります。@Lコマンドによる微妙な音長設定を曲全体に対して行うと、リズムの管理が大変になるので、曲のなかで部分的に特殊な効果を出したい場合、あるいは効果音などに使用するとよいでしょう。

#### ●音を出す時間

一般に、同じ4分音符でも、そのなかで実際に音を出している時間はまちまちです。音楽記号にテ ヌートとかスタッカートというのがありますが、これもそういった音の出し方を指示する記号で、音 符に示された長さいっぱいまで音を出したり、逆に音を切ったりすることを示します。

このように、1つひとつの音符の音長のうち実際に音を出す時間の割合を設定するのが Q コマンドです。 Q コマンドではその割合を  $1/8\sim8/8$  で指定し、値が小さくなるほどスタッカートぎみに、大きくなるほどテヌートぎみになります。ただし、音色によってはそれほど効果はありません。なお、初期状態では Q 8 になっています。

#### ●音量

音量は V コマンド、あるいは@V コマンドで設定します。V コマンドの設定値は 0 ~15、@V コマ

ンドの設定値は0~127で、いずれも値が大きいほど音量も大きくなります。V コマンドと@V コマンドの設定値には L コマンドと@L コマンドのような相関関係はなく、V コマンドは聴感上 V 0 から V15まで正比例的に音量が変化するのに対して、@V コマンドは設定値が大きくなるほど変化量が大きくなっていきます。初期状態では V 8 に設定されています。

#### ●ステレオ出力

OPM がステレオ出力をサポートしているのは前述のとおりです。本機の内蔵スピーカはモノラルで、左右両方の音を一緒に出していますが、後面のオーディオ出力端子からオーディオアンプなどに接続することによりステレオサウンドを楽しむことができます。MML で左右に音を振り分けるにはPコマンドを使います。P1とすれば左から、P2とすれば右から、P3とすれば左右両方から音が出ます。初期状態ではP3になっています、Pコマンドは、音色と音符データの間に入れて指定します。

#### ●音色

音色の選択は@コマンドで音色番号を指定することで行います。初期状態では1番から68番までの音色があらかじめ登録されており(これをプリセット音といいます)、さらにユーザーが作成した音色データを登録することによって合計200番までの音色を使うことができます。また、登録済みの音色データを読み出し、データを書き換えて再登録することで、音色を修正することも可能です。

以下に、プリセット音の一覧を掲載します。このなかで打楽器はそれらしい音になる音程が限られています。括弧内に基本となるオクターブを示しておきますので参考にしてください。

1	A.ピアノ	24	ボイス		47	バスドラム	[0]
2	H.ピアノ	25	コーラス		48	タムタム	[2]
3	エレクトリックピアノ	26	グラスハーブ		49	ティンパニ	[2,3]
4	クラビネット	27	ホイッスル		50	ボンゴ	[2,3]
5	セレスタ	28	ピッコロ		51	ティンパレス	[3]
6	チェンバロ	29	フルート		52	トライアングル	[3,4]
7	アコースティックギター	30	オーボエ		53	カウベル	[3, 4]
8	エレクトリックギター	31	クラリネット		54	チューブラーベル	
9	ウッドベース	32	バスーン		55	スチールドラム	
10	エレクトリックベース	33	サックス		56	グロッケン	
11	バンジョー	34	トランペット		57	ビブラフォン	
12	シタール	35	ホルン		58	マリンバ	
13	ハーブ	36	トロンボーン		59	クローズハイハット	[3]
14	琴	37	チューバ		60	オープンハイハット	[4]
15	パイプオルガン 1	38	プラス1		61	シンバル	[4]
16	パイプオルガン 2	39	プラス2		62	シンセサイザ1	
17	エレクトリックオルガン	40	ハーモニカ		63	シンセサイザ2	
18	アコーデオン	41	オカリナ		64	アンビューランス (交	加果音)
19	バイオリン	42	リコーダー		65	嵐(効果音)	
20	チェロ	43	サンバホイッスル	[3,4]	66	レーザーガン (効果音	F)
21	ストリングス1	44	パンフルート		67	ゲーム 1 (効果音)	
22	ストリングス2	45	スネアドラム	[2]	68	ゲーム (効果音)	
23	ピチカート	46	リムショット	[3]			
		_					

#### ● OPM 制御

これまでに説明したコマンドだけでも非常にきめ細かな音楽制御が可能ですが、さらに OPM に直 接データを書き込んでコントロールすることもできます。これを行うのが Y コマンドです。書式は "Yr,d"で、rに OPM のレジスタ番号、dに書き込むデータを指定します。ただし、レジスタ番号 1、16、17、18、20は使えません。

Y コマンドで設定した OPM の状態を一定時間そのまま維持するのが@W コマンドです。設定値 は音符データの音長と同じ意味で、省略も可能です。このコマンドは Y コマンドで OPMに KEY ON/OFF を指定したあとでのみ有効です。

下表にレジスタ番号とデータの対応を示します。各データはビットごとの意味をもっています。内 容については、次項の「FM音源の音色データ(レジスタ)」を参照してください。

レジスタ番号	データ (ビットデータ)								
(10進数)	7	6	5	4	3	2	1	0	
01	TEST (テスト用)						LFO RESET	$\rangle$	
08		KEY ON OFF							
00			スロッ	トマスク		チャ	ンネル番	Ŋŧ	
0F	NE	$\geq$	$\leq$		NOISE	FREQ	UENCY		
10				CLF	( A <sub>1</sub>				
11			>	<			CLK	A	
12		0.11	.,	CL	КВ		•		
14	CSM		F RI	ESET	IRC	QEN	LO	AD	
1.4	CSM	$\triangle$	В	A	В	A	В	A	
18			,	くヒード	(LFRG	<b>)</b> )			
19	PM AM			PM	D or A	.MD			
1B	CT <sub>2</sub> (未使用)	CT <sub>1</sub> (未使用)		>	<		ウェーブフォー		
20-11:2	L.R	PAN	7 (	ードバ	77	7	ルゴリズム		
28-11:2				KI	EY COI	DE			
20 - (1.2	$\triangle$		OCT			N(	ЭТЕ	ГЕ	
30-71.2		К	EY FR	ACTIO	N		$\rightarrow$		
38~/E2	X		PMS		>	AN	4S		
40~(£3	X		DT1			М	UL		
60~1E3	X	TL							
80~/E3	K	S AR							
A0~i±3	AMS -EN	DIR							
C0~註3	DT	Γ2 D			D2R				
E0~1E3	DIL			R	R				

注1:チャンネル番号=0~7


注2:レジスタ番号=表中のレジスタ番号+チャンネル番号 注3:レジスタ番号=表中のレジスタ番号+(オペレータ番 号-1)×4+チャンネル番号

#### (4) 繰り返し

この MML では繰り返しがサポートされ、楽譜データを効率的に記述することができます。また、これを活用することによってトラックバッファに書き込まれるデータを大幅に節約することができますので、長い曲を演奏するときにも有利です。繰り返しを示すコマンドは一般の音楽記号とよく似たものになっていますから、音楽記号と対応させて説明していきます。

#### ●単純ループ

音楽記号に次のようなものがあります。



これは | こと: | の間を繰り返すものです。MMLでも同様に繰り返したい内容を | こと: | でくくることによって繰り返しをすることができます。ここで | この後ろに 1~256の数字を付けることで繰り返し回数を指定することが可能です。省略した場合は 2 回になります。 | :~: | ループを含む楽譜データをさらに | :~: | でくくることはできません。

また、音楽記号には1. とか2. のようなものもあります。これは繰り返しの何回目かに演奏する内容を指定します。これも MML でサポートされており、n で n 回目に演奏する内容を指定することができます。たとえば、



のような楽譜は " | : CDEF | 1GFED: | | 2GAB < C" と記述します。

#### ●始めに戻る

音楽記号で D.C.というのは「始めに戻る」という意味です。 MML でも同様に [D.C.] と中括弧でくくって記述することで曲の始めに戻ることができます。

#### ● Segno に戻る

音楽記号の**%**.はセーニョ(Segno)と読みます。そして、D.S.というのはダルセーニョと読み「Segnoに戻る」という意味です。それぞれ[SEGNO]、[D.S.]と記述すれば MML でも同じことをします。 [SEGNO]は[\$]と略記することが可能です。

#### ● Coda に飛ぶ

音楽記号に $\Phi$ というのがあります。これはコーダ (Coda) と読み、D.C.や D.S.を実行したあと to  $\Phi$  (to Coda) に来たときにそこへ (Coda) 飛ぶためのものです。 MML ではそれぞれ [CODA]、 [TOCODA]と記述します。後者は[\*]と略記することが可能です。

#### Fine

D.C.や D.S.で繰り返しをしたあとで曲が終了する場合に、それを示すのが Fine です。同様に、MMLでは、[FINE]あるいは[^]を実行すると演奏が終わります。

#### ●OPMコマンド

FM音源やMIDIを直接制御する場合に使用するのが、OPMコマンドです。

以下のOPMコマンドは、OS上からデバイス名 'OPM' または 'MIDI' に直接出力して実行することができます。

具体的には、スクリーンエディタEDなどを使って、MMLと共にアスキーファイルとして作成し、 コマンドモードから

COPY 〈ファイル名〉OPM 🌙

COPY 〈ファイル名〉 MIDI 🌙

と入力すると実行することができます。

OPMコマンド	パラメータ / 機 能					
(REM) または/	"(REM)"または"/"で始まる行を注釈行とみなします					
	(全角文字で始まる行も注釈とみなします)					
(/OPM)	OPM=ch1~8 PCM=ch9 MIDI=ch10~25					
(/OMP)	OPM=ch1~8 MIDI=ch9~24 PCM=ch25					
(/MOP)	MIDI=ch1~16 OPM=ch17~24 PCM=ch25					
(/MPO)	MIDI=ch1~16 PCM=ch17 OPM=ch18~25					
(/PMO)	PCM=chl MIDI=ch2~17 OPM=ch18~25					
(/POM)	PCM=chl OPM=ch2~9 MIDI=ch10~25					
	(ch1~25はチャンネル1~チャンネル25を示します)					
	各音源に対するチャンネル番号の割り当てを変更します					
	ドライバ組み込み時のオプションスイッチ ("/OPM","/POM"など) と、					
	同じ機能です					
(/Yn)	MUSIC PRO-68K [MIDI] で作成された '~.MUS' ファイルを演奏する場					
	合は、(/Y0) を指定してください。その他の場合は、(/Y1) を指定してく					
	ださい					
	デフォルトは (/Y1) に設定されています					
(/Pn, filename)	n=ノート番号 (0~127)					
	filenameで指定されたPCMデータのファイルを読み込み、n番のノート番号					
	に登録します。ファイル名はフルパス名で指定してください					
	ファイル名はそのままPCMの音色名として登録されます					
(/An, tonename)	n=ノート番号 (0~127)					
	n番のノート番号にPCMの音色名を登録します					

OPMコマンド	パラメータ / 機 能
(/S,filename)	SOUND PRO-68Kの '~.SND' ファイル (または (/SV,filename,n) で
	作成されたファイル)を読み込み、FM音源に登録します
	ファイル名はフルパス名で指定してください
	拡張子'.SND' は不要です。FM音源の音色名も同時に登録します
(/SV, filename,	n=音色番号 (1~200)
n1,n2n3,n4-n5)	SOUND PRO-68Kの'~.SND'ファイルのフォーマットで現在登録されてい
	る音色データの内、nで指定された音色データをファイルに保存します
	ファイル名はフルパス名で指定してください
	ファイル名に拡張子 '.SND' は不要です
	n を省略した場合は、200音色すべてファイルに登録します
	例) (/SV,TEST1,1-8,20-30,180-)
	音色番号1~8,20~30,180~200の音色データをTEST1.SNDのファイル名で
	ファイルに保存します
(/Vn,tonename)	n=1~200
	FM音源の音色名を登録します
(/SPn)	n=0~255 (デフォルトは198)
	FM音源のLFO (モジュレーション) の変化する速さを設定します
	(I n) でデフォルトに設定されます
(/En)	n=0 off n=1 on (デフォルトは1)
	FM音源に設定する音色パラメータの内、LFQ/PMD/AMDなどの全体に
	影響するパラメータを音色切り替え時にセットするかどうかを選択します
	すべてのチャンネルに対してモジュレーションを正常に機能させるためには、
	nに 0 を指定しておいてください
(/n)	n=0~127 (デフォルトは127)
	マスターボリュームを設定します。(In) を実行するまで有効です
	PCM音に対しては無効です
(/PI)	PCMバッファをクリアします
(I n)	n=0 or 1
	トラックデータを初期化します。(M t,s) も初期化されます
	各トラックバッファは4バイトに設定されます
	n=0または省略した場合は、音色データを初期化しません
	n=1で音色データも初期化します
(V n1,n2,d1,d2.	nl=音色番号 (1~200)
••dm••d55-n2)	n2=書き換えを始めるパラメータ番号 (0~54)
	dm=音色パラメータ (0~255)
	FM音源の音色を設定します
	n2は、パラメータの何番から書き換えるかを示しています

OPMコマンド	パラメータ / 機 能
(D n1,n2)	nl=コピー元の音色番号 (1~200)
	n2=コピー先の音色番号 (1~200)
	FM音源のnl番の音色をn2番にコピーします
(M t,s)	t=トラック番号 s=バッファサイズ
	トラックバッファを確保します
	tを省略すると、すべてのトラックにsを設定します
	(I) でデフォルト (全トラック 4 バイト) に設定されます
	確保したバッファ容量が不足していると、正常に演奏されない場合がありま
	す
	(M,T,S) コマンドでエラーが起きた場合は、その時点での確保可能な最大値
	を設定します
(A c,t)	c=チャンネル番号 t=トラック番号
	チャンネルcで演奏するトラック番号を指定します
	cが重複した場合は、後から指定したチャンネルに設定されます
	tが重複した場合は、複数のチャンネルで同じトラックが演奏されます
(O n)	n=テンポデータ (20~300)
	テンポを設定します
(Q n1,n2)	nl=分子 n2=分母
	拍子を設定します
(T n) MMLdata	n=トラック番号 (1~80)
	指定のトラックにMMLデータを書き込みます
(E n1, n2, n25)	n=チャンネル番号 (1~25)
	nで指定されたチャンネルの音声出力を許可します。nで指定されたチャンネ
	ル以外のチャンネルは音声出力が禁止されています
	(内部的な演奏は継続しています)
	nがすべて省略された場合は、すべてのチャンネルの音声出力が許可されます
(P n1, n2, n25)	n=チャンネル番号
	nで指定されたチャンネルの演奏を開始します
	nがすべて省略された場合、すべてのチャンネルの演奏を開始します
	MIDIのチャンネルに対しては、スタートコード (\$FA) を出力します
(S n1,n2,n25)	n=チャンネル番号
	nで指定されたチャンネルの演奏を停止します
	nがすべて省略された場合、すべてのチャンネルの演奏を停止します
	MIDIのチャンネルに対しては、ストップコード (\$FC) を出力します

OPMコマンド	パラメータ / 機 能
(C n1, n2, n25)	n=チャンネル番号
	nで指定されたチャンネルの演奏を再開します
	nがすべて省略された場合、すべてのチャンネルの演奏を再開します
	MIDIチャンネルに対しては、コンティニューコード (\$FB) を出力します
	常にMIDIクロック (\$F8) を出力しているので、外部シーケンサーと同期演
	奏させることができます
(W n1,n2,n25)	n=チャンネル番号
	nで指定されたチャンネルが終了するまで待ちます
	(ESCキーまたはBREAKキーで中止します)
	nがすべて省略された場合、すべてのチャンネルの演奏が終了するまで待ちます
(PM n)	n=小節番号
	演奏を開始する小節番号を指定します
	(S n) または演奏終了で解除されます
	(Q nl,n2) で曲の拍子が設定されていなければ正常な演奏ができません
	また、全トラックにおいて、MMLデータ、"  : "、" :   "、" [D.S.]"、"[D.C.]"、"[\$]"
	などの数が同じでなければなりません
(SM n)	n=小節番号
	演奏を停止する小節番号を指定します
	(S n) または演奏終了で解除されます
	(Q nl,n2) で曲の拍子が設定されていなければ正常な演奏ができません
	また、全トラックにおいて、MMLデータ、"  : "、" :   "、"[D.S.]"、"[D.C.]"、"[\$]"
	などの数が同じでなければなりません
(N c,n)	c=チャンネル番号 (1~25) n=出力チャンネル番号 (1~25)
	一時的に出力チャンネルを変更します
W.	(I n) で元に戻ります
(G c,n)	c=チャンネル番号 n=音色番号 (OPM:1~200 MIDI:1~128)
	指定のチャンネルに音色番号を設定します
(L c,n)	c=チャンネル番号 n=ボリュームデータ (0~127)
	指定のチャンネルにボリュームデータを設定します
(B c,n)	c=チャンネル番号 n=パンポットデータ (0~127)
	指定のチャンネルにパンポットデータを設定します
(U c,n)	c=チャンネル番号 n=ベロシティデータ (0~127)
	指定のチャンネルにベロシティデータを設定します
(F c,n)	c=チャンネル番号 n=トランスポーズデータ (0~48)
	指定のチャンネルにトランスポーズデータを設定します
	±2オクターブの範囲で半音ずつ音程をシフトします (デフォルトは24)
(Y c,n1,n2)	c=チャンネル番号 nl=コントロールコード n2=データ
	指定のチャンネルにコントロールデータを出力します

#### 第7章 システムの構築

OPMコマンド	パラメータ / 機 能
(J c)	c=チャンネル番号 (1~25)
	指定のチャンネルへオールノートオフを出力します
	cを省略した場合は、すべてのチャンネルにオールノートオフを出力します
(X n1,n2,	nl~nmまでのデータをMIDIへ直接出力します
n512)	指定できるデータの数は512個までです
(Z n)	n=0 内部同期 n=1 外部同期 n=2 FSK同期

#### ノート番号:音程 対応表

ADPCMで取り込んだ音のデータファイルを音程に割り付け、曲の途中でその音程を演奏することで 取り込んだ音を演奏中に再生することができます。

取り込んだ音データの音程への割り付けは、/Pnコマンドで指定します。

/Pnコマンドで指定するノート番号と音程の対応表は次の通りです。

	С	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A #	В
O 0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
O 1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
O 2	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
O 3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
O 4	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
O 5	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
O 6	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Ο7	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
O 8	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119

### 用例

(i1)

(m1,980)

(a1,1)

(/PI)

(/PI2,b:\frac{\text{\text{Ysample}\text{\text{\text{Fi2}},b:}\frac{\text{\text{Ysample}\text{\text{\text{Fi2}},b:}}{\text{\text{Ysample}\text{\text{\text{Ysample}\text{\text{\text{Ysample}\text{\text{Pi2}},b:}}

(t1) T100 V15 @15 O4C8E8G8 < C8 @N9O0C8 @N1O5C8 > G8E8C8

(P)

※MMLデータとOPMコマンドの具体的な使い方については、SX-WINDOWアプリケーションディスクのSAMPLEという名のディレクトリ内にあるX68K.OPMの内容を参照してください。

# 7.4.2 FM音源の音色データ(レジスタ)

本機のFM音源には、前述の通りYM2151 (OPM) を使用しています。これは、8 オクタープステレオ出力が可能なFM Generatorを8 チャンネル持っており、その各チャンネルに、オペレータとしてモジュレータ 2 個 (M1, M2)、キャリア 2 個 (C1, C2) が対応しています。しかも、このオペレータの組み合わせや、チャンネルごとのPhase GeneratorとオペレータごとのEnvelope Generatorの設定値を変化させることにより、いろいろな音作りが可能になっています。

また、このFM音源では、低周波発振器 (LFO) をもっており、それを使用することでビブラートやトレモロ効果が生み出せます。

#### ●FM音源の音色データ

FM音源データは、次のような配列形式になっています。


パラメータ	内	容	設定可能範囲
0	フィードバック/	アルゴリズム	(0~6)
1	スロットマスク		(0~15)
2	ウェーブフォーム		(0~3)
3	シンクロ		(0, 1)
4	スピード		(0~255)
5	PMD		(0~127)
6	AMD		(0~127)
7	PMS		$(0 \sim 7)$
8	AMS		(0~3)
9	L.RPAN		(0~3)
10			
11	M1/AR		(0~31)
12	M1/D1R		(0~31)
13	M1/D2R		(0~31)
14	M1/RR		(0~15)
15	M1/D1L		(0~15)
16	M1/TL		(0~127)
17	M1/KS		(0~3)
18	M1/MUL		(0~15)
19	M 1 /DT 1		$(0 \sim 7)$
20	M 1 / DT 2		(0~3)
21	M1/AMSイネ・	ーブル	(0~3)


第7章 システムの構築

パラメータ	内容	設定可能範囲
22	C1/AR	(0~31)
23	C1/D1R	(0~31)
24	C1/D2R	(0~31)
25	C1/RR	(0~15)
26	C1/D1L	(0~15)
27	C1/TL	(0~127)
28	C1/KS	(0~3)
29	C1/MUL	(0~15)
30	C1/DT1	(0~7)
31	C1/DT2	(0~3)
32	C1/AMSイネーブル	(0~3)
33	M2/AR	(0~31)
34	M 2 / D 1 R	(0~31)
35	M 2 / D 2 R	(0~31)
36	M2/RR	(0~15)
37	M 2 / D 1 L	(0~15)
38	M2/TL	(0~127)
39	M2/KS	(0~3)
40	M2/MUL	(0~15)
41	M 2 /DT 1	$(0 \sim 7)$
42	M 2 /DT 2	(0~3)
43	M2/AMSイネーブル	(0~3)
44	C2/AR	(0~31)
45	C2/D1R	(0~31)
46	C2/D2R	(0~31)
47	C2/RR	(0~15)
48	C2/D1L	(0~15)
49	C2/TL	(0~127)
50	C2/KS	(0~3)
51	C2/MUL	(0~15)
52	C2/DT1	(0~7)
53	C 2 / DT 2	(0~3)
54	C2/AMSイネーブル	(0~3)

#### (1) フィードバック/アルゴリズム


●アルゴリズム……各チャンネルごとの4つのオペレータの組み合せを設定します。8種類の組み合せがあり、それぞれで変化に富んだ音色作りができますが、一般に、キャリアの数が少なく、モジュレータの数が多いほど複雑な音色変化を作れます。






●フィードバック……各チャンネルごとの最初のオペレータの出力をそのオペレータ自身にフィードバックすることにより、ひとつのオペレータだけで変調が行われます。数値が大きくなるほど、大きく変調され、倍音成分が増え、音色が大きく変わります

(2) スロットマスク……各チャンネルごとの各オペレータのキーオン (出力されます)/オフ (出力されません) を設定します。



(3) ウェーブフォーム\* ……LFOから発生される波形を設定します。波形の違いにより、音量や音色 の変化のしかたが変わります。



(4) シンクロ\* ……LFOのスタートとキーオン (音が発生される瞬間) をシンクロさせます。シンクロ状態にすると音が発生されるたびにビブラートやトレモロ効果などが波形の先頭からかかります。

NOISE

0……シンクロ解除

2

3

1 ……シンクロ状態

(5) スピード\* ……LFOの発振周波数 (ビブラートやトレモロ効果の速さ) を設定します。数値が大きくなるほど、周波数が高くなり、スピードが速くなります。

0~255 (約0.009~59Hzに対応)

0

0

(6) PMD (Pitch Modulation Depth) \*

……周波数変調(音程)に対してかけるLFOの出力レベルを設定します。数値が大きくなるほど、深くかかります。

0~127 (出力レベル小→出力レベル大)

(7) AMD (Amplitude Modulation Depth)\*

……振幅変調(音量)に対してかけるLFOの出力レベルを設定します。数値が大きくなるほど、深くかかります。


0~127 (出力レベル小→出力レベル大)

- (8) PMS (Pitch Modulation Sensitivity)\*
  - ……各チャンネルごとの周波数変調(音程)に対してかけるLFOの感度を設定します。数値が 大きくなるほど、感度は大きくなります。
  - 0~7 (感度小→感度大)
- (9) AMS (Amplitude Modulation Sensitivity)\*
  - ……各チャンネルごとの振幅変調(音量)に対してかけるLFOの感度を設定します。数値が大きくなるほど、感度は大きくなります。
  - 0~3 (感度小→感度大)
- (10) L,R PAN ...... 各チャンネルごとの出力方式を設定します。
  - 0 ……出力禁止
  - 1 ……左出力
  - 2 ……右出力
  - 3……ステレオ出力
  - \*……LFO (Low Frequency Oscillator) に関するデータ

なお、PMDが0になっていると周波数変調(音程)に対してのLFOはかかりませんし、AMDが0になっていると振幅変調(音量)に対してのLFOはかかりません。

なお、LFOを使用すると音色が変わります。

〔オペレータ単位〕…以降の説明においてオペレータ 1 はM1、オペレータ 2 はC1、オペレータ 3 はM2、オペレータ 4 はC2に対応します。



(II) AR (Attack Rate)\*\* ……キーオンされたあと、出力レベルが最大になるまでの速度 (減衰量が0dbになるまでのレート)を設定します。数値が大きくなるほど音の立ち上がりが速くなります。

 $0 \sim 31$ 

(12) D1R (First Decay Rate)\*\* ……出力レベルが最大になってから、D1Lで設定したレベルに下がるまでの速度 (減衰量が0dbからD1Lになるまでのレート)を設定します。数値が大きくなるほど、音の減衰速度が速くなります。

0 - 31

(13) D2R (Second Decay Rate)\*\* ……D1Lで設定したレベルになってから、キーオフされるまでの速度(減衰量がD1Lになってからキーオフされるまでのレート)を設定します。数値が大きくなるほど、音の減衰速度が速くなります。

 $0 \sim 31$ 

(14) RR (Release Rate)\*\*……キーオフされてから音が消える(最大減衰量(96db)になる)までの 速度を設定します。数値が大きくなるほど、キーオフしてからの音 の減衰速度が速くなります。

 $0 \sim 15$ 

(15) D1L (First Decay Level) \*\* ······D1RからD2Rに移るところの出力レベルを設定します。数値が大きくなるほど出力レベルが低くなります。

0 ·····減衰量 0 db 8 ·····減衰量24db

1 ·····減衰量 3 db 9 ·····減衰量27db

2 ·····減衰量 6 db 10·····減衰量 30 db

3 ·····減衰量 9 db 11·····減衰量 33db

4 ·····減衰量12db 12·····減衰量36db

5 ·····減衰量15db 13·····減衰量39db

6 ·····減衰量18db 14·····減衰量42db

7 ·····減衰量21db 15·····減衰量93db

(16) TL (Total Level)\*\* ……音色及び音量を制御するための各オペレータにおけるEGのトータル出力レベルを設定します。キャリアの出力レベルは音量を変化させ、モジュレータの出力レベルは音色を変化させます。数値が大きくなるほど、出力レベルは小さくなります。

0~127 (出力レベル大→出力レベル小)

(17) KS (Key Scaling)\*\* ……音の高さ (キーコード) によって、エンベロープの長さを変化させます。数値が大きくなるほど、高音域でのエンベロープの長さが短くなります (音色が鋭くなります)。

 $0 \sim 3$ 

(18) MUL (Phase Multiply) …各オペレータの周波数を設定します。設定値は、**鍵盤**標準ピッチ に対する周波数の比を表わします (0 の場合は1/2の周波数)。

 $0 \sim 15$ 

(19) DT1 (Detune 1) ……各オペレータのピッチを微妙にずらすことにより、音の波の干渉作用を起こし、音に広がりを与えます。数値が0か4のとき、ピッチ変化は0です。数値が1、2、3の場合、ピッチ変化は+1、+2、+3となり、数値が5、6、7の場合、ピッチ変化は-1、-2、-3となります。

 $0 \sim 7$ 

(20) DT2 (Detune 2) ……各オペレータの周波数を設定しますが、周波数比を非整数倍にしたいときに設定します。数値が0のとき、MULで設定された周波数を1.00倍、1のとき1.41倍、2のとき1.57倍、3のとき1.73倍に変えます。

 $0 \sim 3$ 

- (21) AMSイネーブル……各オペレータごとにAMSのイネーブルを設定します。
  - 0 ······AMSディセーブル
  - 1 ······ AMSイネーブル (AMS動作)
  - \*\*……EG (Envelope Generator) に関するデータ

キャリアのオペレータのエンベロープ・ジェネレータは音量の時間的変化を、モジュレータのオペレータのエンベロープ・ジェネレータは音色の時間的変化をコントロールします。

# 7.5 プリンタ設定について

プリンタを使用するためには、CONFIG. SYS ファイル中で、DEVICE 行にプリンタドライバを 指定する必要があります。

次に使用するプリンタと、そのためのプリンタドライバとの対応表を示します。

プリンタドライバ	使用するプリンタ
PRNDRV. SYS	CZ8PK3~10, CZ8PN1, CZ8PC1~5, CZ8PG1~2
PRNDRV1, SYS	ESC/P24-J81レベル以上のプリンタ
	(VP-85K、VP-135K(以上エプソン)など)
PRNDRV2. SYS	PC-PR201(NEC)
PRNDRV3. SYS	NM-9300(NEC), AR-2400(スター)

お買い上げいただいた時点では、プリンタドライバとして PRNDRV. SYS が設定されていますので、そのまま、表に示した16機種のプリンタを使用することができます。これら16機種以外で、表中に掲げられたプリンタをご使用の際は、次のようにして CONFIG. SYS ファイルを変更してください。

- 1) 本書第1部「2.2 Human68k の起動」の手順にしたがって、Human68k のコマンドモード にします。
- 2) 次のように入力して、スクリーンエディタEDを実行します。

### ED CONFIG.SYS

画面にCONFIG.SYSファイルの内容が表示されますので、第2部のスクリーンエディタEDを参照して変更してください。

たとえば使用するプリンタがPC-PR201(NEC)であれば、デバイスの中のプリンタを¥SYS¥PRNDRV. SYSから、次のように変更します。

#### **¥SYS¥PRNDRV2.SYS**

- 3) 設定し直したら、ESC・E (ESC) を押し、続けてEを押す) でスクリーンエディタEDを終了してください。
- 4) リセットスイッチを押して、システムを再起動します。これで、新しく設定したプリンタを使用することが可能となります。
- PRNDRV. SYS デバイスドライバの機能について

PRNDRV. SYS デバイスドライバについては、CONFIG. SYS ファイル中の DEVICE 行で、行末に次のようなパラメータを付加することにより、プリンタ印字の方法を各種に設定することができます。

DEVICE= ¥ SYS ¥ PRNDRV, SYS #/Mn

ここで、nには次の値のうちのいずれかを指定します。

n	印字方法
0	すべての文字がコード印字
1	英数字、カナ文字、JIS 第1・第2水準漢字はコード印字、外字のみビットイメージ印字
7	英数字、カナ文字、JIS 第1水準漢字はコード印字、第2水準漢字、外字はビットイメージ印
	字
15	英数字、カナ文字はコード印字、JIS 第1・第2水準漢字、外字はビットイメージ印字

なお、#/Mnパラメータを指定しない場合は、#/M7を指定したのと同様となります。 たとえば、CZ-8PK6は、JIS 第1・第2水準漢字が内蔵されていますので、これらをコード印字に したい場合、次のようにします。

DEVICE= ¥ SYS ¥ PRNDRV, SYS #/M1

# 7.6 RAM ディスクについて

31 すべての文字がビットイメージ印字

本章の DEVICE コマンドで説明したとおり、本機では、グラフィック RAM、メインメモリ、スタティック RAM を、RAM ディスクとして使用することができます。登録を行うには、スクリーンエディタEDやSX-WINDOWの日本語マルチフォントエディタを使ってCONFIG.SYSファイル中に次のような行を追加した後、リセットを行ってください。

### (1) グラフィック RAM を RAM ディスクとして使用する場合

DEVICE= ¥ SYS¥RAMDISK, SYS #G

この行を登録することにより、グラフィック RAM512K バイト分を RAM ディスクとして使用することができます。

なお、他のアプリケーションソフト (たとえば X-BASIC など) でグラフィック RAM を使用すると、RAM ディスクの内容は壊されますので注意してください。

### (2) メインメモリを RAM ディスクとして使用する場合

DEVICE= ¥ SYS ¥ RAMDISK, SYS #Mnnn

ここで、nnn には、RAM ディスクとして使用する容量を K バイト単位で指定します。(1)のグラフィック RAM とともに同時に指定することも可能です。たとえば、

#### DEVICE= ¥ SYS ¥ RAMDISK, SYS #GM128

とすると、グラフィック RAM512K バイトと、メインメモリ128K バイトの順に RAM ディスクが割り付けられます。

#### (3) スタティック RAM を RAM ディスクとして使用する場合

DEVICE = Y SYS Y SRAMDISK. SYS

この場合は、この行をCONFIG.SYSに登録した後、Human68kのコマンドモードから

SWITCH S=R 🚚

と入力します。この後にリセットを行ってください。

逆にスタティック RAM を RAM ディスクとして使用するのをやめる場合は、

SWITCH S=N 2

と入力します。

なお、以上のいずれの場合も RAM ディスクの内容を初期化するときは、SHIFT キーを押しながらリセットスイッチを押してください。

#### (4) RAMディスクの利用法

RAM ディスクは、CONFIG.SYSの "DEVICE=" で指定した順にドライブ名が割り当てられます。たとえば、ハードディスクが1台、フロッピーディスクが2台のシステムの場合、これらのドライブにはA、B、Cというドライブ名が割り当てられ、さらに CONFIG.SYS で次のように指定していると、

DEVICE = ¥ SYS ¥ RAMDISK.SYS # G
DEVICE = ¥ SYS ¥ SRAMDISK.SYS

グラフィック RAM の RAM ディスクがドライブ Dに、スタティック RAM の RAM ディスクがドライブ E に割り当てられます。こうして割り当てられたドライブに対しては、通常のドライブと同じように扱うことができます。

#### ● RAMDISK. SYS について

RAMDISK.SYSでは、グラフィックRAMをRAMディスクに使用することができます。しかし、X-BASICを含め多くのアプリケーションでグラフィックRAMが使われるので、グラフィックRAMをRAMディスクとして使わない方が無難です。逆にソフトウェア開発に利用する場合、グラフィックRAMを使用することがほとんどないので、積極的に利用するとよいでしょう。

メインメモリを RAM ディスクに使用する場合、設定した分だけメインメモリとして利用できるメモリ容量が減ります。ですから、あまり大きな値を設定すると、メモリ不足で動作しないアプリケーションもでてきます。その場合は、設定値を変更するか、別売の増設メモリを増設するかのどちらかの方法をとってください。

RAMディスクはハードディスクよりも高速ですから、使い方によってはたいへんに便利なものですが、本体前面の電源スイッチを切るとその内容が消えてしまうという欠点もあります。そのため、RAMディスクにはプログラムファイルなどの更新することのないファイルを格納し、データファイルなどはハードディスクあるいはフロッピーディスクに格納するようにしてください。

# 第8章 デバイスエラーの処置方法

# 8.1 イントロダクション

Human68kは、何らかのエラーが発生すると、これを検知し、エラーメッセージを画面に表示して そのことを知らせます。したがって、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージに従って適 切な処置を行ってください。

### 8.2 デバイスエラーメッセージ

ディスクドライブ、ディスプレイ、プリンタなどのデバイスに対して読み込みおよび書き込みを実 行しているときにエラーが発生した場合、次のような形でエラーメッセージが表示されます。

#### 〈エラーのタイプ〉

中止〈A〉 再実行〈R〉 無視〈I〉?

各項目の内容は次のとおりです。

#### ● 〈エラーのタイプ〉

発生したエラーの種類を表すメッセージです。どういう状況が発生したかを示すものです。

#### ●中止〈A〉 再実行〈R〉 無視〈I〉?

エラー発生後の処置をどうするかの応答を求めるメッセージです。指定のキーを押すとエラーメッセージは画面から消え、処置が行われます。処置方法については、次の8.3節をご覧ください。

## 8.3 デバイスエラーの処置方法

デバイスエラーが表示されたときは、"A"、"R"、"I"のいずれかを押してください。それぞれの意味は、次のとおりです。

#### "A" (Abort)

読み出しまたは書き込みを中止します。ただちに Human68k に戻ります。"R"で再実行してもエラーが繰り返されるときには、"A"を押してください。

### "R" (Retry)

処理を再実行します。ふつう、デバイスエラーメッセージが表示されたときは、まずこの "R" を押してください。

#### "I" (Ignore)

エラーを無視して、そのまま処理を続行します。複数のファイルの処理などをしていて、処理を先に進めたいときには、"I"を選択します。ただし、ディスク上のデータが破壊されることもありますので注意が必要です。

# 第2部

スクリーンエディタ ED

# 第1章 スクリーンエディタ ED の概要

この章ではスクリーンエディタ "ED"の使い方について解説します。

### 1.1 EDとは

ED は、ソースプログラムやテキストファイルを作成・編集するときに使用する、ツールプログラムです。ED は豊富なコマンドを備えており、CONFIG.SYS ファイルや AUTOEXEC.BAT ファイルを作成するときなどにも便利に使うことができます。ED はシステムディスク上の "BIN" というディレクトリの中にあります。

## 1.2 EDの機能

EDは次のような機能を備えています。

- ●複数にわたって編集することができます。
- 1 行の文字数は最大128、256、512、1024文字のうちから選ぶことができます。
- ●編集画面の横スクロールを行うことができます。これにより、画面の端で行が折り返されることなく、長い行を入力できます。
- ●一度に10個までのファイルの編集が可能です。
- ●切り貼り用のカットバッファ (文字列の作業用一時格納エリア) が用意されており、テキストのブロック移動やブロックコピーなどを行うことができます。
- ●テキストの編集中に、他のファイルを読み込み、これを挿入したり追加したりすることができます。
- ●迅速な処理を実現するため、確認のためのメッセージは極力少なく抑えてあります。
- ●日本語入力を行うことも可能です。日本語の入力方法についての詳細は、『日本語入力・辞書ユーティリティユーザーズマニュアル』を参照してください。

# 1.3 ED の起動

EDを起動するには次のように入力します。

#### ED (⟨d:⟩)(⟨パス名⟩)⟨ファイル名⟩(. ⟨拡張子⟩) 🚽

ここで、〈d:〉はドライブ名を、〈パス名〉はパス名を、〈ファイル名〉は主ファイル名を、〈拡張子〉 は拡張子を、それぞれ示しています。

このときドライブ名を指定しないとカレントドライブが対象となります。また、何もファイル名を 指定しないと "ED.\$\$\$" というファイル名をもつファイルが自動的に作成されます。


"ED.\$\$\$"ファイルが作成されたときは、ED の終了後、リネーム (REN) をするか、または COPY コマンドでその内容を他のファイルにコピーするようにしてください。

なお、EDの起動時には、さらにいろいろなスイッチを指定することもできます。これについての詳

細は、「第3章 EDのスイッチ付き起動」をご覧ください。 次のように入力して、

ED EDIT. TXT

EDを起動すると画面は下のようになります。



ここで、画面の下部にあるメッセージは、左から順に、

- ●編集するファイル名
- ●カーソルのある行(現在行)の行番号(ファイルの先頭から何行目か)
- ●メモリの空き領域 (バイト数)
- ●入力モード (入力された文字が挿入される "挿入" モードか、上書きされる "上書" モードか)
- ●大文字/小文字変換(CTRL + ] で、"大"文字に変換するか、"小"文字に変換するか) を、それぞれ表しています。

ここでは、ファイルに EDIT. TXT を指定して起動したため、編集するファイル名は EDIT. TXT となっています。

何かキーを押し続けてみてください。画面の右端を超えても文字を入力することができます。 たとえば、"A"のキーを続けて入力すると、"A"が画面の右端に達したときに、さらに入力できる ように画面全体が左方向に動きます。

#### AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

このような機能を、横スクロールといいます。画面に表示できる1行の文字数は96文字 (または64文字) ですが、横スクロールを利用することにより、行の折り返しなしで、最大文字数 (128/256/512/1024のいずれか) まで入力することができます。

適当なところでリターンキーを押すと、2行目の先頭にカーソルが移動します。

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

このとき、横スクロールしていた画面はもとの位置に戻ります。

同様にして、いろいろなキーを押して対応する文字が画面に表示されるのを確認してください。具体的な ED の使い方については第2章を参照してください。

### 1.4 ED の終了

(1) ファイルの編集内容をセーブして終了

編集内容をディスクにセーブ(格納)して編集を終了したいときは、次のようにしてください。

編集中のファイルは、指定したファイル名でディスクにセーブされ、Human68kのコマンドモードに戻ります。

#### (2) ファイルを編集前状態で終了

編集前の状態、すなわち ED の起動時に指定したファイルの内容を変更することなく終了したいときは、次のように入力してください。

すると、

本当にエディタを終了してよろしいですか (Y/N)

と表示されますので、ここでYを押せば編集を終了します。Nを押せば編集画面に戻ります。

# 第2章 EDのコマンドの解説

本章では、テキストの編集を行うためのコマンドやキー操作について、説明します。 コマンドには、CTRL (コントロールキー) 系と ESC (エスケープキー) 系、それに単独キー系の 3種類があります。次にその操作方法と本書での表記法について説明します。

#### ◆ CTRL 系のコマンド

CTRL系のコマンドは、CTRLを押しながら、アルファベット1文字のキーを押すことによって入力するものです。この操作方法を、

のようにプラス記号でつないで表示します。

#### ◆ ESC 系のコマンド

ESC 系のコマンドは、まず ESC を押し、画面左下にアスタリスク(\*)が表示されてから、続けてアルファベット 1 文字などのキーを押すことによって入力するものです。この操作方法を、

のように "・"記号で区切って表示します。

#### ◆単独キー系のコマンド

単独キー系のコマンドは、ファンクションキーや INS 、DEL といった、単独の特殊キーで入力するものです。これには、 SHIFT を押しながら用いる場合も含みますが、このときは、

のように表示します。

以降では、EDのコマンドの使用法を目的別に述べますが、それぞれの項で、この3種類のコマンド系に分けて解説します。

# 2.1 カーソルの移動

EDは、編集作業を画面上で行いますので、作業の中心は常にカーソル位置になります。文字の検索・ 削除や、行の削除・挿入などのような編集作業は、カーソルが表示されている位置を基準点として行 われます。したがって、まず何かの作業を行う前には、カーソルを目的のところに移動しなくてはな りません。

カーソルの移動を行うコマンドは、次のとおりです。

#### ◆ CTRL 系のコマンド

#### ● 1 文字単位の移動

この4つのコマンドは次のようにカーソル移動キーに対応しています。

$$\begin{array}{c|cccc}
E & & \uparrow \\
\hline
CTRL + S & D & = & \leftarrow & \rightarrow \\
\hline
X & & \downarrow \\
\end{array}$$

#### ●行単位の移動

CTRL + B カーソルを行の先頭に移動します。

カーソルが行の先頭にあるときは行の終りに移動します。

それ以外は、行の先頭に移動します。

CTRL + Q カーソルを行の左端に移動します。

CTRL + P カーソルを行の右端に移動します。

CTRL + I 水平タブで指定した分カーソルを右に移動します。画面の右端にきたとき

は次の行に改行されます。

CTRL + M 改行します。挿入モードのときは、行を分割します。

┛と同じ機能です。

#### ●ワード単位の移動

CTRL + A カーソルを1ワード左に移動します。

CTRL + F カーソルを1ワード右に移動します。

この2つのコマンドにより、カーソルをワード単位で移動することができます。ここで、ワードとは、空白、カンマ、水平タブなどで区切られた文字列の単位のことを示します。

#### ●ページ単位の移動

CTRL + R カーソルを1ページ前に移動します。

ROLL DOWN と同じ機能です。

CTRL + C カーソルを1ページ後に移動します。

ROLL UPと同じ機能です。

#### ◆ ESC 系のコマンド

ESC · B カーソルを現在編集中のファイルの先頭に移動します。

#### 第2章 EDのコマンドの解説

ESC · Z	カーソルを現在編集中のファイルの終りに移動します。
ESC · n · 🗐	カーソルを n (数値) で指定した行に移動します。カラム位置 (横方向の桁
	位置)は変わりません。
◆単独キー系のコマンド	
HOME	カーソルをホーム位置(画面の左上)に移動します。
ROLL UP	カーソルを1ページ後に移動します。
ROLL DOWN	カーソルを1ページ前に移動します。
F 1	カーソルを現在編集中のファイルの先頭に移動します。
F 2	カーソルを現在編集中のファイルの終りに移動します。
	改行します。挿入モードのときは、行を分割します。
<u> </u>	カーソルを上に移動します。
<b>↓</b>	カーソルを下に移動します。
<b>←</b>	カーソルを左に移動します。
	カーソルを右に移動します。

# 2.2 挿入

TAB

挿入を行うコマンドは、次のとおりです。

#### ◆ CTRL 系のコマンド

CTRL + N カーソルのある行(現在行)の前の行に空白行を1行挿入します。 現在行のカラム位置にかかわらず実行されます。

#### ◆単独キー系コマンド

F10 現在行の次の行に現在行を挿入コピーします。 INS キー上の赤のランプがついているときは挿入モードです。

は次の行に改行されます。

文字は、カーソルのある位置の直前のカラムに挿入されます。EDの画面に は"挿入"と表示されます。

水平タブで指定した分カーソルを右に移動します。画面の右端にきたとき

ランプが消えているときは上書モードで、文字は、カーソルのある位置か ら上書きされます。EDの画面には "上書" と表示されます。

挿入と上書は"トグル"になっており、押すごとに状態が反転するように なっています。

## 2.3 削除

削除を行うコマンドは、次のとおりです。

#### ◆ CTRL 系のコマンド

CTRL + G カーソル位置の文字を1文字削除します。

DEL と同じ機能です。

CTRL + H カーソル位置の前の文字を削除します (バックスペース)。

BSと同じ機能です。

CTRL + T カーソル位置のワードを1ワード削除します。

CTRL+Y現在行を1行削除します。

カーソルのカラム位置にかかわらず実行されます。 このキーで削除された文字列は、CTRL + L で復帰 (挿入) すること

ができます。

CTRL + U 行の先頭からカーソル位置の前までを削除します。

CTRL + K カーソル位置の文字から行の終りまでを削除します。

# 2.4 検索

検索を行うコマンドは、次のとおりです。

#### ◆ ESC 系のコマンド

ESC · N 文字列をカーソル位置から文末に向かって検索します。

コマンドの実行方法は、F4と同じです。

ESC · S 文字列をカーソル位置から文頭に向かって検索します。

コマンドの実行方法は、SHIFT + F4 と同じです。

#### ◆単独キー系のコマンド

F 4 文字列をカーソル位置から文末に向かって検索します。

指定した文字列をカーソル位置からさがし、最初に見つかったところにカーソルが移動します。

検索は1回のみ行われます。同じ文字列について、続いて検索を行いたい ときには、F5を押してください。

F 4 を押すと画面左下に次のメッセージが表示されます。

#### 前方検索文字列 : ■

該当する文字列が見つからないときは、"文字列が見つかりません"というメッセージが表示され、検索前の状態に戻ります。

SHIFT + F 4

F 4 の逆方向の検索を行います。カーソル位置から文頭に向かって検索 します。

コマンドの実行方法は「F4」と同じです。

検索は1回のみ行われます。同じ文字列について、続いて検索を行いたいときには、SHIFT+F5を押してください。

F 5

指定した文字列を連続的に文末に向かって再検索します。

 F 5
 を用いる前に、 F 4
 または SHIFT + F 4
 で、検索文字列を指定しておく必要があります。

再検索は該当する文字列が見つからなくなるまで行われます。

F 5 を押すと指定した文字列の先頭にカーソルが移動します。

続いてF5を押すと次の文字列が再検索されます。

SHIFT + F 5

F 5 の逆方向の再検索を行います。カーソル位置から文頭に向かって再検索します。

SHIFT + F 5 を用いる前に、F 4 または SHIFT + F 4 で、検索文字列を指定しておく必要があります。

コマンドの実行方法は F5 と同じです。

# 2.5 置換

置換を行うコマンドは、次のとおりです。

#### ◆ ESC 系コマンド

ESC · J

カーソル位置から文末に向かって、指定した文字列を新しい文字列に連続置換します。

コマンドを実行すると次のメッセージが表示されます。

#### 前方置換旧文字列∶■

ここで、置きかえたい(置換前)文字列を入力し、<a>□</a> を押してください。 続いて、次のメッセージが表示されます。

#### 前方置換新文字列:■

新しく置きかえる(置換後)文字列を入力し、 少 を押してください。すると、

#### 確認しますか? (Y/N)

とたずねてきます。ここで、ひとつひとつ確認しながら置換する場合は $\overline{Y}$ を、確認せずにいっきに置換する場合は $\overline{N}$ を押します。

Yを押して該当する置換前文字列が見つかると、

#### 置換しますか? (Y/N)

とたずねてきます。ここで、置換を行う場合はYを、置換しない場合はNを押します。

続いて、次の置換前文字列がさがされます。置換は、置換前文字列がなく なるまで続けられます。

置換を中止し、編集画面に戻りたい場合は、ESCを押してください。

ESC · L

カーソル位置から文頭に向かって、指定した文字列を新しい文字列に連続 置換します。

コマンドを実行すると次のメッセージが表示されます。

#### 後方置換旧文字列:■

ここで、置きかえたい(置換前)文字列を入力し、②を押してください。 続いて、次のメッセージが表示されます。

#### 後方置換新文字列:■

新しく置きかえる(置換後)文字列を入力し、 を押してください。

#### 確認しますか? (Y/N)

とたずねてきます。ここで、ひとつひとつ確認しながら置換する場合はYを、確認せずにいっきに置換する場合はNを押します。

Yを押して該当する置換前文字列が見つかると、

#### 置換しますか? (Y/N)

とたずねてきます。ここで、置換を行う場合はYを、置換しない場合はNを押します。

続いて、次の置換前文字列がさがされます。置換は、置換前文字列がなく なるまで続けられます。

置換を中止し、編集画面に戻りたい場合は、ESCを押してください。

ESC · R

カーソル位置から文末に向かって、指定した文字列を新しい文字列に連続置換します。置換の確認動作はしません。

コマンドを実行すると次のメッセージが表示されます。

#### 前方置換旧文字列∶■

ここで、置きかえたい(置換前)文字列を入力し、②を押してください。 続いて、次のメッセージが表示されます。

#### 前方置換新文字列:■

新しく置きかえる(置換後)文字列を入力し、 を押してください。 すると、

#### 検索中 ESC で中止

と表示され、該当する置換前文字列はすべて置換後文字列に置換されます。 置換を中止し、編集画面に戻りたい場合は、 ESC を押してください。

ESC · U

カーソル位置から文頭に向かって、指定した文字列を新しい文字列に連続置換します。置換の確認動作はしません。

コマンドを実行すると次のメッセージが表示されます。

#### 後方置換旧文字列:■

ここで、置きかえたい(置換前)文字列を入力し、②を押してください。 続いて、次のメッセージが表示されます。

#### 後方置換新文字列:■

新しく置きかえる(置換後)文字列を入力し、 ② を押してください。 すると、

#### 検索中 ESC で中止

と表示され、該当する置換前文字列はすべて置換後文字列に置換されます。 置換を中止し、編集画面に戻りたい場合は、 ESC を押してください。

#### ◆単独キー系コマンド

F 3

カーソル位置から文末に向かって、指定した文字列を新しい文字列に連続置換します。置換の確認動作はしません。

コマンドの実行方法は ESC ・ R と同じです。

SHIFT + F 3

カーソル位置から文頭に向かって、指定した文字列を新しい文字列に連続置換します。置換の確認動作はしません。

コマンドの実行方法は ESC ・ U と同じです。

# 2.6 ファイルの読み込み・書き出し

ファイルの読み込み・書き出しを行うコマンドは、次のとおりです。

#### ◆ ESC 系のコマンド

ESC · Y

別のファイルを編集中のファイルに読み込みます。

すでに作成してある別のファイルを読み込むときに使用します。現在行(カーソルのある行)の直前に、指定したファイル全体が挿入されます。コマンドを実行すると画面左下に次のメッセージが表示されます。

#### ファイル読込み:■

ここで読み込むファイルのファイル名を入力します。続いて』を押してください。指定ファイルが読み込まれます。

中止して編集画面に戻る場合には、ESCを押してください。

ESC · W

編集中のファイルから一部分をとり出し、新しいファイルとして作成 (書き出し) します。

これには、2通りの方法があります。

(1) 現在行からファイルの最後までを書き出す場合

ESC・W をそのまま実行すると、次のようなメッセージが表示されます。

#### ファイル書出し:■

ここで、作成するファイルのファイル名を入力し、②を押してください。 中止して編集画面に戻る場合には、ESCを押してください。

(2) 特定範囲内の内容を書き出す場合

まず、指定したい範囲の最初の行にカーソルを移動してから、[F 6] を押し、範囲指定を開始します。

続いて、指定したい範囲の最終行の次の行にカーソルを移動します。次に、 ESC・Wを実行すると、次のメッセージが表示されます。


#### ファイル書出し:■

ここで、作成するファイルのファイル名を入力し、 を押してください。 中止して編集画面に戻る場合には、 ESC を押してください。

### 2.7 カットバッファ

カットバッファはまとまった量の文字列を削除・複写・貼付するときに使用します。 "カット"バッファは、あるまとまりのある文字列を切り取って (カット) 一時的に格納しておき、 次の処理 (移動・複写) に備えるようになっているものです。

#### ◆ ESC 系コマンド



#### ◆単独キー系コマンド

F 6 カットバッファにテキストを格納する前に、格納する範囲を行単位で指定 するために使います。

指定したい範囲の最初の行にカーソルを移動してから F 6 を押すと、画面左下に次のように表示されます。

#### 範囲指定

続いて、指定したい範囲の最終行の次の行にカーソルを移動し、次に説明するF7あるいはF8を押します。

F 6 で指定した行から現在行の前の行にいたるまでの範囲内のテキスト を、カットバッファに格納します。指定範囲内のテキストは削除されます。

F 6 で指定した行から現在行の前の行にいたるまでの範囲内のテキストを、カットバッファに格納します。指定範囲内のテキストはそのまま削除されずに残ります。

F9 カットバッファの内容を現在行の直前に挿入します。

カットバッファを使用して実際にテキストの編集をするときは、次のようにします。

#### ●テキストの移動

F 7

F 8

- 1. 移動元となるテキストの最初の行にカーソルを移動し、「F6」を押して範囲指定を開始します。
- 2. 次に、移動元のテキストの最終行の次の行にカーソルを移動し、ここで F7 を押して移動元テキスト全体をカットバッファに格納します。このとき、指定したテキストは、編集画面上から削除されます。
- カーソルを移動して、カットバッファ中のテキストを挿入したい場所までもっていき、ESC・n・G ⇒ 実行するか、またはF9を押します。(ESC・n・G → では、nに数値を指定すれば、n回分挿入できます)。

4. テキストは、現在行の直前に挿入され、結果的にテキストが移動されたことになります。 なお、1.  $\sim$ 2. の作業の代わりに、ESC・n・P ② を使って指定行分のテキストをカットバッファに格納することもできます。

#### ●テキストの複写

- 1. 複写元となるテキストの最初の行にカーソルを移動し、 F 6 を押して範囲指定を開始します。
- 2. 次に、複写元のテキストの最終行の次の行にカーソルを移動し、ここで F 8 を押して複写元テキスト全体をカットバッファに格納します。このとき、指定したテキストは、編集画面上からは削除されずに残ります。
- 4. テキストは、現在行の直前に挿入され、結果的にテキストが複写されたことになります。 なお、1.  $\sim$ 2. の作業の代わりに、ESC・n・P・Dを使って指定行分のテキストをカットバッファに格納することもできます。ただし、画面上からは削除されます。

## 2.8 その他の編集コマンド

#### ◆ CTRL 系コマンド

CTRL + J EDのヘルプファイルを表示します。 コマンドの使い方を参照するときに使用します。

HELP と同じ機能です。

CTRL + □ 現在のカーソルの位置の文字を、大文字または小文字に変換します。
大文字に変換するか小文字に変換するかは、「ESC ・ □ で切りかえられ

ます。

CTRL + V コントロールコードを入力します。

CTRL + V に続けて、入力したいコントロールコードの大文字を押 します。

#### ◆ ESC 系コマンド

ESC ・ O 現在編集中のファイルを編集前の状態に戻します。それまでに行った編集 作業は無効となり、最初の状態となります。

コマンドを実行すると、

#### 再編集 (Y/N)

とたずねてきます。oxedown Yを押せば編集前の状態に戻り、oxedown Nを押せば以前の編集画面に戻ります。

ESC | T 現在編集中のファイルのファイル名を変更します。 コマンドを実行すると画面左下に次のメッセージが表示されます。 ファイル名変更:××××.×××■ ここで、BSを使ってカーソルを前に戻し、新しいファイル名を入力後、 ┛を押してください。 ESC · C ED から抜け出すことなく Human68k のコマンドを実行するときに使 用します。 実行すると画面左下に次のメッセージが表示されます。 Human68k: ■に Human68k のコマンドを入力します。コマンドが正しいときは指定 したコマンドが実行された後、任意のキーの入力待ちとなります。何かキ ーを押すと、EDの編集に戻ります。また、ここで単に⊌」だけを押すと、 Human68k のコマンド待ちになります。再び ED に戻るときは EXIT 🔊 と入力します。 改行記号(↓)を表示するときに使用します。 ESC | M ED では通常、改行文字は表示されません。このコマンドを実行すると"↓" 記号により改行の位置が表示されます。 もう一度 ESC |・ M |を実行すると、改行記号の表示は解除されます。 ESC · 大文字・小文字変換モードの切りかえをします。 |CTRL|+| ] |を使って、現在カーソルのあるところの文字を大文字ま たは小文字に変換するときに、どちらに変換するのかを切りかえるのに使 います。 大文字変換モードになっているときには、画面右下に"大"と表示され、 小文字変換モードになっているときには"小"と表示されます。 ESC | I | タブ記号 (→・・・) を表示するときに使用します。 EDでは通常、水平タブは表示されません。このコマンドを実行すると "→・・・"記号によりタブの位置が表示されます。 もう一度 ESC ・ I を実行すると、タブ記号の表示は解除されます。 ESC · @ マクロを定義します。 ESC · @ を押して、次に ESC · @ を押すまでに入力した内容 がマクロとして定義されます。定義したマクロは UNDO を押すと実行さ れます。

#### ◆単独キー系コマンド

HELP

EDのヘルプファイルを表示します。

CLR

ファイルの終端記号 (EOF) を表示するときに使用します。

EDでは通常、ファイル終端記号は表示されません。このコマンドを実行

すると "EOF" 記号によりファイルの終端位置が表示されます。

もう一度 CLR を押すと、ファイル終端記号の表示は解除されます。

UNDO

定義されたマクロを実行します。(ESC・@参照)。

# 2.9 ファイルのセーブ・編集の終了

#### ◆ ESC 系コマンド

ESC · H

現在編集中のファイルだけをディスクにセーブします。

現在の編集状態を一度記録するときに使用します。

コマンドを実行しても、画面上では何も起こりませんが、現在編集中のファイルだけが、現在のファイル名でセーブされます。

なお、ファイル名を変更してセーブしたい場合は、あらかじめ ESC・ T でファイル名の変更をしておいてから、このコマンドを実行してく ださい。

ESC · K

現在編集中のファイルだけを編集前の状態で終了します。

複数ファイルの編集(2.10節参照)を行っている場合、現在編集中のファイルだけを終了し、残りのファイルの編集は継続します。

ESC · X

現在編集中のファイルだけをディスクにセーブした後、EDを終了します。 複数ファイルの編集(2.10節参照)を行っている場合、現在編集中のファ イルだけをセーブし、これ以外のファイルはセーブしません。

なお、ファイル名を変更してセーブしたい場合は、あらかじめ ESC ・ T でファイル名の変更をしておいてから、このコマンドを実行してください。

ESC · E

編集中のすべてのファイルをディスクにセーブした後、EDを終了します。 複数ファイルの編集 (2.10節参照)を行っている場合、編集中のすべての ファイルをセーブします。

なお、ファイル名を変更してセーブしたい場合は、各ファイルにつき、あらかじめ ESC T でファイル名の変更をしておいてから、このコマンドを実行してください。

ESC | · | Q

編集中のすべてのファイルを編集前の状態で終了します。 それまで編集した結果をすべて無効にするときに使用します。 コマンドを実行すると画面左下に次のメッセージが表示されます。

#### 本当にエディタを終了してもよろしいですか (Y/N)

ここでYを押すと、ファイルの編集前の状態でEDを終了します。Nを押すと、もとの編集画面に戻ります。

## 2.10 複数ファイルの編集

EDでは、一度に10個までのファイルを編集することができます。

複数ファイルの編集を行う場合には、コマンドモードから ED を起動する際に、次のように指定します。各ファイルのファイル名は、スペースで区切ってください。

#### ED (⟨ファイル1⟩) (⟨ファイル2⟩)······(⟨ファイル10⟩)

この形式で ED を起動した後、次に示すようなコマンドを用いることにより、編集の対象となるファイルを切りかえながら、それぞれのファイルについて編集を行うことができます。

#### ◆ ESC 系コマンド

ESC · A

編集の対象となるファイルの切りかえを行います。

ファイルの切りかえは、ED 起動時に指定した複数ファイルの順、すなわち、

ファイル1→ファイル2→

・・・→ファイル9→ファイル10→ファイル1

の順に行われます。

ESC · D

編集の対象となるファイルの切りかえを行います。

ファイルの切りかえは、ED 起動時に指定した複数ファイルの逆順、すなわち、

ファイル 1 →ファイル 1 0 →ファイル 9 →

・・・→ファイル2→ファイル1

の順に行われます。

ESC · F

新しいファイルを作成します。

コマンドを実行すると、

#### 編集ファイル: ■

と表示されます。作成したいファイルのファイル名を入力し、 を押してください。新しいファイルが編集の対象となります。

ESC · V

タグジャンプを行います。

編集中、他のファイルを参照したい場合に使うもので、次のようにして実 行します。

まず、つぎの例のように、編集画面中の任意の1カラム目から、参照したいファイルのファイル名を入力し、続けて「TAB」を押してから数値を入力します。

CONFIG. SYS TAB 3

数値は、目的のファイルが開かれたときの、カーソルの位置 (行数) を 示します。

続いて、ESC • V を実行してください。この例では、"CONFIG. SYS" ファイルが開かれた後、3行目にカーソルが置かれます。

なお、指定のファイルが見つからない場合は、新しいファイルとして開きます。

また、FIND コマンドでFIND text \*.S /F > TEMP と実行し、その出力をリダイレクト機能を用いて、TEMP というファイルに作成し、そのファイルでタグジャンプを使ってすばやく参照することができます。

#### ◆単独キー系コマンド

SHIFT + F 6

編集の対象となるファイルの切りかえを行います。

ファイルの切りかえは、ED 起動時に指定した複数ファイルの順に行われます。

ESC・Aと同じ機能です。

SHIFT + F 7

編集の対象となるファイルの切りかえを行います。

ファイルの切りかえは、ED 起動時に指定した複数ファイルの逆順に行われます。

ESC · D と同じ機能です。

なお、複数ファイルの編集を終了する場合、すべてのファイルについて終了したければ、次のいず れかを使用しなくてはなりません。

ESC · E

編集中のすべてのファイルをディスクにセーブした後、EDを終了します。

ESC · Q

編集中のすべてのファイルを編集前の状態で終了します。

次のコマンドを使用した場合は、現在編集中のファイルについてだけしか終了しませんので注意が 必要です。

ESC · X

現在編集中のファイルだけをディスクにセーブした後、EDを終了します。

ESC · K

現在編集中のファイルだけを編集前の状態で終了します。

# 第3章 EDのスイッチ付き起動

ED はスイッチを付けて起動することにより、その実行環境の設定を行うことができます。 ED をスイッチ付きで起動するには、次の書式を使います。

ED (-A)(-E)(-H)(-L)(-M)(-S)(-T) (<ファイル1>)…(<ファイル10>)

〈ファイル 1〉~〈ファイル 10〉については、「2.10 複数ファイルの編集」に説明してありますので、参照してください。

2つ以上のスイッチを付けるときには、スイッチとスイッチのあいだにスペースを入れてください。

各スイッチの意味は、次に示すとおりです。

A ヘルプファイルのパス指定。ヘルプファイルの存在しているディレクトリのフルパス名で指定します。

デフォルトでは、ヘルプファイルのパス名は、ED. X の存在しているディレクトリのパス 名と同じとなります。

- -E ファイル終端記号 (EOF)の表示指示。デフォルトでは、EOF 記号は表示されません。
- H 水平タブの最大表示幅指定。

水平タブ(\$09)の最大表示幅をカラム数で指定します。

このスイッチの直後に、

2, 4, 6, 8

のうちのどれかを指定します。

デフォルトでは、8カラムに指定されています。

- L 改行記号 (↓) の表示指定。

デフォルトでは、改行記号は表示されません。

-M 行長の指定。

1行の長さをバイト数で指定します。

このスイッチの直後に、

128, 256, 512, 1024

のうちのどれかを指定します。

デフォルトでは、512バイトに指定されています。

- S 画面モードの指定。

このスイッチの直後に、モードを設定する数値を指定します。

1…96 (カラム)×30 (行)

2…64 (カラム)×30 (行)

デフォルトは、1です。

-T タブ記号 (→・・・)の表示指定。デフォルトでは、タブ記号は表示されません。

# 第4章 EDの操作例

ここでは、EDの簡単な操作例として、小さなファイルの作成を行う方法を示します。 例として作成するのは、簡単なバッチファイルですが、同様な方法で、プログラムやメモ書きなども 作成することができます。

まず、Human68kのコマンドモード (入力待ち状態) から次のように入力します。

#### ED LPR.BAT

ここで、"LPR.BAT" が、作成するファイル名になります。すでに LPR.BAT が作られているときはその内容が、そうでないときは何も入力されていない、新たな画面が表示されます。

ここでは、LPR.BATファイルを新たに作成するものとして説明します。

では、次のような内容の LPR.BAT ファイルを作ってみます。

#### ECHO OFF

IF "%1" == "" GOTO NONFILE

IF NOT EXIST %1 GOTO NONFILE

PR /F /H"%1" /W80 /L60 %1 PRN

GOTO END

: NONFILE

ECHO!!!!!! 警告 !!!!!!

ECHO ファイルがありません

ECHO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

: END

実際に入力してみましょう。文字を大文字で入力するときは、 CAPS の赤ランプがついている状態にします。

まず、

#### ECHO OFF

を入力してみます。

"ECHO" に続いてスペース(空白)を入力します。スペースはスペースキーを押すと入力できます。 もし、入力まちがいをしたら、BS またはCTRL+H を押すと、カーソルの直前の文字を消すことができます。また DEL またはCTRL+H を押せば、カーソルのところにある文字を消せます。

ここで改行をします。改行は、リターンキーを押すか $\begin{bmatrix} CTRL \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} M \end{bmatrix}$ を押します。改行されたかどうか確認するために、 $\begin{bmatrix} ESC \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M \end{bmatrix}$  ( $\begin{bmatrix} ESC \end{bmatrix}$ を押してから、 $\begin{bmatrix} M \end{bmatrix}$ を押す)を実行してみてください。

改行記号(↓)が行末に表示されていれば正しく改行されています。

次に、

IF "%1" == " " GOTO NONFILE

を入力します。

これは、前の行と同じ要領で行うことができます。 同様にして、

#### : NONFILE

まで入力してください。続いて、

#### を入力します。

ここで、"ECHO"を3行連続して入力することになりますが、これを能率よく行うには、最初に "ECHO"を入力してから、カーソルをその行に置いたまま  $\boxed{F10}$  を2回押します。"ECHO"が 次の2行にコピーされ、3行連続して同じ文字列が入力されます。

次にスペース以降を入力します。そして ← および → ほたは CTRL + S および CTRL + D )でカーソルを左右に動かし、"!!!!! 警告 !!!!!" を入力します。

入力まちがいをして、1行全体を消したいときには、CTRL + Y を押してください。

入力を終えたら誤りがないかどうか確認します。正確に入力できたならば、LPR.BAT ファイルの内容をディスクにセーブします。これにはESC・H を実行します。すると、編集画面には何の変化も起こりませんが、セーブが行われます。

ファイルをセーブした後、EDを終了したければ、 ESC ・ E を実行します。セーブの終了後、Human68k のコマンドモード (入力待ち状態) に戻ります。

なお、最初のEDの起動時に、パラメータとして"LPR.BAT"を指定せず、

#### ED 🔊

としてファイルの内容を入力した後、セーブする前にファイル名を LPR.BAT に変更することもできます。

これを行うためには、 ESC ・ T を実行します。現在編集中のファイル名として ED. \$\$\$″ が表示されますから、 BS を使ってこれを消し、新しいファイル名 (LPR.BAT) を入力してから、リターンキーを押します。これで、現在編集中のファイル名が LPR.BAT″ に変わりますから、以後、セーブを行えば、この新しいファイル名でファイルが作成されます。

これまでの説明に出てきたコマンドは ED が持っている中のごく一部です。このほかにも便利で強力なコマンドが数多くあります。これらのコマンドは、「第5章 ED のコマンド一覧」にすべて示されていますので、参照しながら実行してみてください。

# 第5章 EDのコマンド一覧

これまでの章で ED の操作をひととおり解説しました。この章では、ED で使うことのできる全コマンドをまとめてありますので、利用してください。

(1) CTRL 系コマンド	
CTRL]+ A	カーソルを1ワード左に移動します
CTRL + B	カーソルを行の右端・左端に移動します
CTRL + C	ページアップします(1ページ後に移動)
CTRL + D	カーソルを 1 文字右に移動します( → と同じ)
CTRL + E	カーソルを1行上に移動します(「↑」と同じ)
CTRL + F	カーソルを1ワード右に移動します
CTRL + G	1文字削除します(DEL と同じ)
CTRL + H	バックスペース(BS と同じ)
CTRL + I	タブ(TAB と同じ)
CTRL + J	ヘルプファイルを示します(HELP)と同じ)
CTRL+K	カーソル位置から行末までを削除します
CTRL+L	CTRL + Y で削除した文字列を現在行に復帰(挿入)します
CTRL + M	改行。挿入モードでは、行を分割します(リターンキー 🔊 と同じ)
CTRL+N	1 行挿入します
CTRL+O	挿入・上書のモードを切りかえます
CTRL + P	カーソルを行の右端に移動します
CTRL + Q	カーソルを行の左端に移動します
CTRL + R	ページダウンします(1ページ前に移動)
CTRL + S	カーソルを1文字左に移動します( ← と同じ)
CTRL + T	1ワード削除します
CTRL + U	行の先頭からカーソル位置の直前までを削除します
CTRL + V	コントロールコードを入力する前に入力します
CTRL + W	1行分ロールダウンします
CTRL + X	カーソルを1行下に移動します( ̄↓ ̄と同じ)
CTRL + Y	1 行削除します
CTRL + Z	1行分ロールアップします
CTRL +	カーソル位置の文字を大文字または小文字に変換します
(2) ESC 系コマンド	
ESC · A	複数ファイル編集時のファイルの切りかえ(正順)
ESC   · B	カーソルをファイルの先頭に移動します(F1)と同じ)

ESC · C	Human68k のコマンドを実行します
ESC · D	複数ファイル編集時のファイルの切りかえ(逆順)
ESC • E	編集中のファイルすべてをセーブして ED を終了します
ESC • F	新しいファイルの編集を行います
$ESC \cdot n \cdot G$	カットバッファの内容を現在行の直前に n 回挿入します
ESC • H	現在編集中のファイルをセーブします。編集は継続します
ESC · I	タブ記号(→・・・)の表示/非表示を切りかえます
ESC · J	文末に向かって文字列を連続置換します(置換確認あり)
ESC · K	現在編集中のファイルだけを編集前の状態で終了します。
ESC · L	文頭に向かって文字列を連続置換します(置換確認あり)
ESC · M	改行記号(↓)の表示/非表示を切りかえます
ESC · N	文字列を検索します(文末方向)
ESC · O	現在編集中のファイルを編集前の最初の状態に戻します
$[ESC] \cdot [n] \cdot [P] $	現在行から n 行分カットバッファに格納します
ESC · Q	編集中のファイルすべてを編集前の状態で終了します
ESC · R	文末に向かって文字列を連続置換します(置換確認なし)
ESC · S	文字列を検索します(文頭方向)
ESC · T	現在編集中のファイルのファイル名を変更します
ESC · U	文頭に向かって文字列を連続置換します (置換確認なし)
ESC · V	タグジャンプを行います
ESC · W	編集中のファイルから一部をとり出し、ファイルを作成します
ESC X	現在編集中のファイルだけをセーブし、EDを終了します
ESC Y	編集中のファイルに、別のファイルを読み込みます
ESC · Z	カーソルをファイルの終りに移動します(F2)と同じ)
ESC · n	カーソルを第 n 行に移動します
ESC · []	大文字変換・小文字変換モードを切りかえます
ESC • @	マクロ定義を行ないます
(3)単独キー系コマンド	
F 1 (先頭行)	カーソルをファイルの先頭に移動します
F 2 (最終行)	カーソルをファイルの終りに移動します
F 3 (置換)	文末に向かって文字列を連続置換します(置換確認なし)
F 4 (検索)	文字列を検索します(文末方向)
F 5 (次検索)	文字列を再検索します(文末方向)
F 6 (範囲)	行範囲の最初行を指定します
F 7 (削除)	F 6 の指定行から現在行の前の行までのテキストをカットバッファに格
	納します
	指定範囲内のテキストは削除されます
F 8 (複写)	F6の指定行から現在行の前の行までのテキストをカットバッファに格
	<b>約1 ま</b> オ

納します

	指定範囲内のテキストは削除されません
F 9 (貼付)	カットバッファの内容を現在行の直前に挿入します
F10 (二重化)	現在行を次の行に挿入コピーします
SHIFT + F 3	文頭に向かって文字列を連続置換します(置換確認なし)
$\begin{bmatrix} SHIFT \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} F & 4 \end{bmatrix}$	文字列を検索します(文頭方向)
SHIFT + F 5	文字列を再検索します(文頭方向)
SHIFT + F 6	複数ファイル編集時のファイルの切りかえ (正順)
SHIFT + F 7	複数ファイル編集時のファイルの切りかえ (逆順)
$\rightarrow$	カーソルを 1 文字右に移動します
←	カーソルを 1 文字左に移動します
1	カーソルを 1 行上に移動します
	カーソルを1行下に移動します
HOME	カーソルをホーム位置(画面左上)に移動します
INS	挿入・上書モードを切りかえます
DEL	1 文字削除します
ROLL UP	カーソルを 1ページ後に移動します
ROLL DOWN	カーソルを 1ページ前に移動します
TAB	水平タブ
BS	バックスペース
HELP	ヘルプファイルを表示します
	改行。挿入モードでは、行を分割します
CLR	ファイル終了記号 (EOF) の表示/非表示を切りかえます
UNDO	定義されたマクロを実行します

# 付錄

# 付録1 ASCII制御コード

次に示す ASCII コードをコンソール (画面) に対して出力することにより、画面を制御することができます。制御コードは1文字です。

記号	コード (16進)	機能
BEL	07	Sound bell ベルを鳴らします。 ベルの音は、CONFIG. SYS ファイルの中の "BELL=〈ファイル名〉" の記述 に従います。"BELL=〈ファイル名〉" の指定がない場合は無効。
BS	08	Cursor backward カーソルを $1$ 文字左に移動します。 カーソルが行の $1$ カラム目にあるときは $1$ 行上の最終カラムに移動します。 カーソルがホームポジション( $1$ カラム目、 $1$ 行目)にあるときは無効。
HT	09	Skip to next tab stop カーソルを次のタブの位置に移動します。 タブの位置は、キャラクタ座標の最大カラム数を越えない8の倍数で、次のように決められます。 08、16キャラクタ座標の最大カラム数より小さい8の倍数の最大値(最大のタブ位置) カーソルが最大のタブ位置のカラムより右側にあるときは1行下の1カラム目に移動します。 カーソルが最終行にあるときは1行スクロールアップします。
LF	0A	Cursor down 同じカラム位置でカーソルを1行下に移動します。 カーソルが最終行にあるときは1行スクロールアップします。
VT	0B	Cursor up 同じカラム位置でカーソルを1行上に移動します。 カーソルが画面の1行目にあるときは無効。
FF	0C	Cursor forward カーソルを 1 文字右に移動します。 カーソルが行の最終カラムにあるときは 1 行下の 1 カラム目に移動します。 カーソルが画面最終行の最終カラムにあるときは 1 行スクロールアップします。
CR	0D	Cursor to left margin カーソルを行の 1 カラム目に移動します。

記号	コード (16進)	機能
SUB	1A	Clear screen 画面の表示をすべてクリアします。 その後、カーソルはホームポジションに移動します。
ESC	1B	Introduce on ESC sequence エスケープコードの始まりです。 ESC コードに続く文字により、エスケープシーケンスによる画面制御を行います(エスケープシーケンスの詳細については、「付録 2 エスケープシーケンス」を参照)。
RS	1E	Cursor HOME カーソルをホームポジションに移動します。

# 付録 2 エスケープシーケンス

エスケープシーケンスは、ESC コードとそれに続く文字列により画面の制御を行います。 エスケープシーケンスの長さは、シーケンスごとに異なります。ESC はエスケープコード (\$1B) を表します。パラメータ pn、pl、pc、ps は10進数の文字を意味します。

シーケンス	機能
ESC [pl;pcH	Direct cursor addressing $n-y$ ルを指定の位置に移動します。 $pl=m$ のとき、 $m$ が最終行の値より大きい場合は最終行にカーソルを移動します。 $pl=0$ または $pl$ が省略されたとき、 $pl$ 1行目にカーソルを移動します。 $pc=n$ のとき、 $pl$ が省略されたとき、 $pc$ 1行目にカーソルを移動します。 $pc$ $pc$ $pc$ $pc$ $pc$ $pc$ $pc$ $pc$
ESC [pl;pcf	ESC [pl;pcH と同様の処理を行います。
ESC=lc	ESC [pl;pcH と同様の処理を行います。 パラメータ l、c は、行・カラム位置を指定するもので、各パラメータは16進数 で\$20のオフセットを加算した文字によって表します。 l、c は省略不可。 1 は行の位置を指定します。1行目にカーソルを移動するときは\$20とします。 c はカラム位置を指定します。1カラム目にカーソルを移動するときは\$20とします。
ESC [pnA	Cursor up 同じカラム位置でカーソルを上に pn 行移動します。 カーソルが $1$ 行目にあるときは無効。 pn が省略されたとき、 $pn=0$ のときは $pn=1$ として実行します。
ESC [pnB	Cursor down 同じカラム位置でカーソルを下に $pn$ 行移動します。 カーソルが最終行にあるときは無効。 $pn$ が省略されたとき、 $pn=0$ のときは $pn=1$ として実行します。
ESC [pnC	Cursor forward カーソルを右に pn 文字移動します。 カーソルが行の最終カラムにあるときは無効。 pn が省略されたとき、 $pn=0$ のときは $pn=1$ として実行します。

シーケンス	機能
ESC [pnD	Cursor backward カーソルを左に pn 文字移動します。 カーソルが行の $1$ カラム目にあるときは無効。 pn が省略されたとき、 $pn=0$ のときは $pn=1$ として実行します。
ESC [0J	Clear from cursor to end of screen カーソルの位置から最終行の最終カラムまでクリアします。 カーソルの位置は変更ありません。 パラメータ 0 は省略可能。
ESC [1J	Clear from beginning of screen to cursor 先頭行の 1 カラム目からカーソルの位置までをクリアします。 カーソルの位置は変更ありません。
ESC [2J	Clear screen 画面をすべてクリアします。 その後、カーソルはホームポジションに移動します。
ESC *	ESC [2J と同様。
ESC [0K	Clear from cursor to end of line カーソルの位置から行の最終カラムまでをクリアします。 カーソルの位置は変更ありません。 パラメータ 0 は省略可能。
ESC [1K	Clear from beginning of line to cursor 行の 1 カラム目からカーソルの位置までをクリアします。 カーソルの位置は変更ありません。
ESC [2K	Clear entire line containing cursor カーソルのある行の 1 カラム目から最終カラムまでをクリアします。 カーソルの位置は変更ありません。
ESC [pnM	Delete line カーソルのある行から下に pn 行削除します。 削除した行の後の行が繰り上がります。 カーソルの位置は繰り上がった文の先頭行の $1$ カラム目となります。 pn が省略されたとき、 $pn=0$ のときは $pn=1$ として実行します。

シーケンス	機能
ESC [pnL	Insert line カーソルのある行から下に $pn$ 行空白行を挿入します。 カーソルのある行より下の行は $pn$ 行分下にスクロールします。 カーソルの位置は挿入された先頭の空白行の $1$ カラム目となります。 $pn$ が省略されたとき、 $pn=0$ のときは $pn=1$ として実行します。
ESC D	Index 同じカラム位置でカーソルを下に1行移動します。 カーソルが最終行にあるときは1行スクロールアップします。
ESC E	Next line カーソルを1行下の行の左端に移動します。 カーソルが最終行にあるときは1行スクロールアップします。
ESC M	Reverse index 同じカラム位置でカーソルを上に1行移動します。 カーソルが先頭行にあるときは1行スクロールダウンします。
ESC [s	Save cursor position カーソルの位置(行、カラム)とその表示文字の属性をセーブします。
ESC [u	Set cursor position カーソルを ESC [s でセーブした位置・属性に戻します。 ESC[s が実行されていないときは、カーソルはホームポジションに移動し属性は変化しません。
ESC [6n	Cursor position report 実行後、コンソール入力の度にカーソルの位置を ESC[pl;pcR の形で通知します。
ESC [>5l	Enable cursor display カーソルを画面上に表示します。 カーソルの位置は変更ありません。 Human68k システムの初期値。
ESC [>5h	Disable cursor display カーソルを画面上に表示しません。 カーソルの位置は変更ありません。 実行後、再び [>51 が出力されるまでカーソルは表示されません。

シーケンス	機能	
ESC [>1h	Enable bottom line 画面の最終行をプログラムで使用可能とします。 実行後、画面のすべての行をプログラム上で使用できます。	
ESC [>11	Disable bottom line 画面の最終行を Human68k システムで使用可能とします。 実行後、最終行はプログラム上で使用できません。	
ESC [ps;··· ;ps m	Character attribute 表示文字の属性を指定します。 属性は一度指定すると次に変更するまで有効となります。 パラメータ ps は一度に複数指定可能。 指定する ps を次に示します。	
	ps 機 能	

ps	機能
0	初期設定時の属性
1	ハイライト
7	リバース
30	黒
31	水色
32	黄色
33	白
34	ハイライト 黒
35	ハイライト 水色
36	ハイライト 黄色
37	ハイライト 白
40	リバース 黒
41	リバース 水色
42	リバース 黄色
43	リバース 白
44	ハイライト・リバース 黒
45	ハイライト・リバース 水色
46	ハイライト・リバース 黄色
47	ハイライト・リバース 白

もとの属性に戻すときは ESC [mを使用します。

ただし、パラメータ ps は一度に複数指定可能ですが、パラメータ 1 または 7 は、パラメータ30~37と40~47を次のように変化させるトグルスイッチ (実行する度に 2 つのパラメータを切りかえる) の役割を果たします。

シーケンス		機能	
	1	7	
	30 ↔ 34	30 ↔ 40	
	31 ↔ 35	31 ↔ 41	
	32 ↔ 36	32 ↔ 42	
	33 ↔ 37	33 ↔ 43	
	40 ↔ 44	34 ↔ 44	
	41 ↔ 45	35 ↔ 45	
	42 ↔ 46	36 ↔ 46	
	43 ↔ 47	37 ↔ 47	

## 付録3 テレビコントロールコード一覧

パラメータ	状 態
\$01	ボリュームを上げる
\$02	ボリュームを下げる
\$03	ボリュームをふつうにする
\$04	チャンネルコール
Tv	テレビ画面(初期化・リセット)
\$06	音声ミュート
\$07	電源ON
\$08	テレビ/コンピュータ
\$09	テレビ/外部、コンピュータノーマル/オーバー
\$0A	コントラストノーマル
\$0B	チャンネルアップ
\$0C	チャンネルダウン
Off	電源 OFF
\$0E	電源 ON / OFF
\$0F	スーパー1
\$10	チャンネル1
\$11	チャンネル2
\$12	チャンネル3
\$13	チャンネル4
\$14	チャンネル5
\$15	チャンネル6
\$16	チャンネル7
\$17	チャンネル8
\$18	チャンネル9
\$19	チャンネル10
\$1A	チャンネル11
\$1B	チャンネル12
\$1C	テレビ画面(\$05)
\$1D	コンピュータ画面(\$05+\$08)
\$1E	スーパー1(\$05 + \$0F)
\$1F	スーパー2(\$05+\$0F+\$0A)

※\$20~\$3Fのとき、電源をONにしたのち、\$01~\$1F(\$20+\$01~\$20+\$1F)の処理を行います。

## 索引

記号類			
? (ワイルドカード) …	24		CONFIG.SYS 223,232
(縦線)	(3)		CONFIG.SYSのコマンド 223
(パイプ)	43		CONFIG.SYSファイルの作成・修正
(マルチ処理)	44		(→CONFIGED)232
(省略記号)	(3)		CTRL+C 37,55,186
" (ダブルクォーテーシ	ョン) 36		CTRL+S37
[] (角形カッコ)	(3)		CTRL+Z39
{} (波型カッコ)	(3)		CTRL+Cのチェック機能の設定
く〉 (山形カッコ)	(3)		(→BREAK)55
< (入力のリダイレクト)	43		CTRL系のコマンド ······ 199,279
> (出力のリダイレクト)	42		CU ····· 190
>> (アペンドのリダイレ	クト)42		d: (ドライブ名)36
¥ (パス名の区切り記号)	30	-	DEVICE 228
¥ (ルートディレクトリ)	30		DIRSCH 231
%0~%9 (仮パラメータ)	40		ECHOモード181
* (ワイルドカード) …	24		ED 275
→・・・ (タブ記号)	288		ED.\$\$\$ 275
↓ (改行記号)	288,292		EDの起動 · · · · · 275
16進表現・文字によるファ	イル内容の表示		EDのコマンド一覧······296
(→DUMP)	90		EDの終了 ······ 277
1画面ごとの表示(→MOF	RE) 116		EDのスイッチ付き起動292
			ENVSET 231
A~Z			EOF 190,289,292
ASCII制御コード ·········	301		ESC系のコマンド ······ 199,278
AUTOEXEC.BAT	16,41		EXCONFIG232
AUX(補助入出力装置) ·	25		FASTIO
BELL	226		FASTOPEN 93
BREAK	226		FASTSEEK 94
BUFFERS	227		FDDEVICE 241
C1	190		FILES 235
CA	190		FLOAT2.X 229
CACHE	56		FLOAT3.X 229
CLOCK ······	25		FLOAT4.X 229
COMMANDコマンドのエ	ラーコード 62		FM音源 ······ 245
COMMONファンクション	で使用する		HISTORY.X 199
メモリ容量の指定(→COM	MON) 227		Human68k3,9
CON (コンソール)	25		Human68k ver.3.0 7

Human68kシステムの転送 (→SYS) … 161	SU ····· 190
Human68kのコマンド 45	TITLE 239
INS190	TITLE.SYS239
IOCS.X 7	USKCG239
KEY 110,235	USKCG.SYS 239
KEY.SYS235	VERIFY 240
LASTDRIVE 236	VOID 190
LPT (プリンタ) 25	
MIDI ····· 7	あ
MMLデータ 245,247	アスキー比較 95
N&CU ····· 190	新しいディレクトリの作成 (→MKDIR)
NUL (ヌルファイル) 25	115
NWL 190	アドレス固定実行ファイル24
OPMDRV3.X 229	アペンドのリダイレクト42
OPMコマンド 254	移動(ディレクトリの)32
OPM制御 · · · · · · 252	上書280
OPMドライバ 242	上書モード280
OPMファイル	エイリアス (別名定義機能) 198,207
OS 3	エスケープシーケンス 303
PATH 37,118	エラーコード (COMMAMDコマンドの)
PCM (PCMデバイス)25	62
PCMファイル 226	オーバレイ 52
PRN (プリンタ) 25	オーバレイXファイルの作成・変更
PRNDRV.SYS 267	(→BIND)52
PRNDRV1.SYS 267	大文字変換287
PRNDRV2.SYS 267	大文字変換モード 288
PRNDRV3.SYS 267	オプション 36
PROCESS122,236	オペレーティングシステム 3
PROGRAM 237	親ディレクトリ 32
RAMDISK.SYS 269	親プロセス 91
RAMディスク 268	音源の制御245
RS-232C ······ 140	
RS-232Cインターフェイスに対する	か
パラメータの設定・起動 (→SPEED) · · · 140	カーソルの移動200,278
RS-232C回線 ······ 74	改行記号288,292
S1 ····· 190	階層構造 28
SCSIDEV 237	階層ディレクトリ構造28
SHARE238	角形カッコ(3)
SHELL224,238	拡張子
SRAMDISK SYS 269	仮想ドライブ 88


仮想ドライブの割り当ての設定・解除	起動 (Human68kの)
(→SUBST) 144	起動 (システムの)
仮想ドライブを含めた最大のドライブ数を指定	起動 (内蔵ハードディスクの) 20
(→LASTDRIVE)236	行長の指定292
カッコ(3)	区切り記号 37
カットバッファ 286	検索281
仮パラメータ 40,188	コピー (フロッピーディスクの) 14
カレントディレクトリ32	コピー (ファイルの)26
カレントディレクトリの変更・表示	子プロセス61,91
(→CHDIR)57	子プロセスとして起動されたCOMMAND.X
カレントドライブ 10	からの親プロセスへのリターン (→EXIT) ·····91
環境エリア 137	コマンド 35
環境エリアサイズ 61	コマンド (Human68kの)45
環境文字列137	コマンドオプション36
環境文字列の値の設定 (→SET) ······· 137	コマンド行181
外字登録用データファイルの指定	コマンドの機能別分類45
(→USKCG) 239	コマンドの書式(3
外字の作成・登録・削除	コマンドの反復実行 (→FOR) ······ 183
(→USKCGM) 170,174	コマンドの表記法(3)
外字ファイル170	コマンドプロセッサ 231
外字ファイルの更新 170	コマンドプロセッサCOMMAND.Xの起動
外字ファイルの登録 170	(→COMMAND)61
外字ファイルの内容 174	コマンドモード 9,10
外部コマンド35,37	小文字変換287
外部コマンド検索のためのPATHの設定	小文字変換モード 288
(→PATH)118	
画面の消去 (→CLS) ······60	<del>č</del>
画面モードの指定(EDの) 293	再実行〈R〉 270
画面モードの設定(→SCREEN) · · · · · · 135	再編集287
簡易バッチ機能199,209	削除281
キー設定ファイル 110,113	削除 (ファイルの)27
キー設定ファイルの更新 110	削除 (ディレクトリの)33
キー設定ファイルの内容 113	作成 (ディレクトリの)32
キー定義ファイル 211,235	サブディレクトリ 28
キー定義ファイルの指定 (→KEY) ····· 235	シェル238
キーの登録112	時刻の表示・アラームのセット
キーボードコントロール機能 222	(→TIMER) 165
木構造	シェル起動の前に実行するプログラムの指定
起動(ED、スイッチ付き) 292	(→PROGRAM)237
起動 (EDの) ······ 275	システム構築用ファイル 223

システムの起動9	退避(ハードディスク上のファイルをフロッピー
システムの終了 11	ディスクへ) (→COPY2) ······ 68
システム、辞書ディスクの転送 20	縦線
システムのバージョンの表示(→VER) ··· 175	タブ記号 288,293
システムファイル 161	ダブルクォーテーション 36
実ドライブ144	単独キー系のコマンド278
指定 (ファイルの)29	置換282
終了 (EDの) ······ 277	中止〈A〉 ······ 270
終了 (システムの)11	注目行196
終了 (編集の)	ツリー構造 28
終端記号 (ファイルの) 289,292	データ
出力のリダイレクト42	データのソート (→SORT)139
主ファイル名 23	データの並べ変え (→SORT) ······ 139
省略記号(3)	データファイル・・・・・・26
使用可能なメモリサイズの表示	ディスク全体のコピー・比較照合
(→MEMFREE)114	(→DISKCOPY)82
初期化17,99	ディスクの状態の報告
初期化 (フロッピーディスクの) 11	(→CHKDSK) 58
書式 (コマンドの)45	ディスクの初期化 (→FORMAT) ······99
時刻の表示・設定(→TIME) ····· 164	ディスクのフォーマット (→FORMAT) ··· 99
実パラメータ 40,188	ディスクのボリュームラベルの表示・変更
自動実行バッチファイル(AUTOEXEC.BAT)	(→VOL)
$\cdots\cdots 16,41$	ディスクバッファ数 227
条件設定によるバッチ処理 (→IF) ······ 185	ディスプレイの消去 (→CLS) ····· 60
スイッチ (コマンドオプション)36	ディレクトリ28
スイッチ (メモリスイッチの設定) 146	ディレクトリ構造のツリー形式での表示
水平タブ 288,292	(→TREE) ······168
スクリーンエディタ 275	ディレクトリの移動32
スクロール 37	ディレクトリの削除 33
セーブ (ファイルの)289	ディレクトリの削除 (→RMDIR) ······ 134
絶対指定 31,57,115	ディレクトリの作成 32,115
ソート139	ディレクトリ (ファイル名一覧) の表示
ソートキー 139	(→DIR)79
相対指定 31,57,115	ディレクトリ変更履歴198,206
挿入280	テキストの移動 286
挿入モード	テキストの複写 287
ソフトリロケータブル実行ファイル24	テキストファイル・・・・・・・26
	デバイスエラー ····· 270
<i>t</i> =	デバイスドライバ223,228
タイトルファイルの指定 (→TITLE) ······ 239	デリミタ 37

テンプレート 189	範囲指定 · · · · · · 286
テンプレート機能 189,202	ビープ音 226
同時オープン (ファイルの) 235	ビジュアルモード・・・・・・・10
ドライブの種類、状態の表示・ドライブ名の交換	ヒストリエリアサイズ 62
(→DRIVE)88	ヒストリ機能 194,197,203
	ヒストリ行列 108,194
な	ヒストリ行列の表示 (→HIS) ······ 108
内蔵ハードディスクの初期化 17	ヒストリデバイスドライバ 197
内部コマンド35	ヒストリ定義ファイル211
波形カッコ	日付の表示・設定 (→DATE) ······ 75
入出力デバイスの変更 (→CTTY) ······74	表記法 (コマンドの)(3)
入力のリダイレクト 43	標準出力 42
	標準入力 42
は	ファイル
ハードディスクからフロッピーディスクへのファ	ファイルおよびディレクトリのコピー
イルのバックアップ作成(→BACKUP) ··· 50	(→COPYALL)72
ハードディスク間のコピー・比較照合 86	ファイル終端記号289,292
ハードディスクのフォーマット 101	ファイル内容の比較 (→FC) ····· 95
バイナリ比較95	ファイル内容の表示 (→TYPE) ······· 169
バイナリファイル・・・・・・・90	ファイル内容のページング (→PR) ······· 120
パイプ機能 43	ファイルの移動 (→MOVE) ·····117
パス	ファイルの書き出し 285
パス名 30,118	ファイルの検索 (→WHERE) ······179
バックアップ(フロッピーディスクの) 14	ファイル中の指定文字列の検索 (→FIND) …97
バックアップ (ハードディスクの)50	ファイルの共有と排他制御の指定
BACKUPコマンドでバックアップされたファイ	(→SHARE)238
ルの復元 (→RESTORE) ······132	ファイルのコピー・・・・・・26
バッチ処理 38	ファイルのコピー (→COPY) ······ 64
バッチ処理コマンド 180	ファイルの削除27
バッチ処理中におけるコマンド行表示の設定・メ	ファイルの削除 (→DEL) ······ 77
ッセージの表示 (→ECHO) ······ 181	ファイルの指定29
バッチ処理中におけるコメントの表示	ファイルのセーブ
(→REM) ····· 187	ファイルの属性の設定・解除 (→ATTRIB) 48
バッチ処理中におけるパラメータのシフト	ファイルの読み込み 285
(→SHIFT)188	ファイルハンドラ
バッチ処理の一時停止 (→PAUSE) ······186	ファイル名 23
バッチ処理の流れの変更 (→GOTO) ····· 184	ファイル名の付け方23
バッチファイル38	ファイル名の変更 (→REN) ······130
パラメータ	ファンクションキーなどの設定 (→KEY) 110
パラメータ (バッチファイルの)40	フィルタ 43.98.116.120.139

フォーマット11	ら
不可視属性 48	ラベル・・・・・・・184
複数ファイルの編集 290	$1) \mathcal{P} - \mathcal{V}$ (3)
復帰(フロッピーディスク上の退避ファイルをハ	リダイレクト機能42
ードディスクへ) (→COPY2) ······68	領域解放17,104
不良セクタを含むファイルまたはディスクの修復	領域確保 17
(→RECOVER)127	リロケータブル実行ファイル 24
フルパス名31,115	ルートディレクトリ28,30
プログラムファイル 26	
プロセス122	わ
プロセスの情報の表示 (→PROCESS) ··· 122	ワイルドカード24
フロッピーディスクのフォーマット99	
プロンプト 10	
プロンプトの設定 (→PROMPT) ······ 125	
並行処理のための制御情報の設定	
(→PROCESS)236	
ベリファイ機能の設定 (→VERIFY) · · · · · · 176	
ヘルプ画面 (→ATTRIB) ······ 49	
ヘルプファイル 221,292	
編集の終了 289	
編集ファイルの切りかえ290	
ボーレート141	
補助入出力機器74	
補助入出力機器 (→AUX)25	
ボリュームラベル 177	
ま	
マルチ処理機能44	
無視 ◆270	
メモリスイッチの設定 (→SWITCH) 146	
や	
山形カッコ	
横スクロール 276	
読み出し専用属性 48	
子約ファイル名25	

10.000						
10						
0						
					5	
			line .			
			0.			
						19



## **\*//ャー7/。株式会社**

社 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話(06) 621-1221(大代表) 電子機器事業本部 〒329-21 栃木県矢板市早川町174番地 電話(0287)43-1131(大代表)